```
H T
W I
G N
```

```
.
```

# Rechnerarchitektur (AIN 2) SoSe 2021

### Kapitel 2

Befehle: Die Sprache des Rechners

Prof. Dr.-Ing. Michael Blaich mblaich@htwg-konstanz.de

### Vorlesungsinhalt

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
  - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
  - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
  - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
  - 2.4 Logische Operationen

#### 2.5 Kontrollstrukturen

- 2.5.1 Programmzähler
- 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen
- 2.5.3 Prozeduren
- 2.5.4 Beispiel: Bubble-Sort
- 2.6 MIPS Assembler und MARS Simulator

• • •

#### Kontrollstrukturen

#### Alternative Pfade der Programmausführung

Bedingte Programmausführung

```
if ... then ... [else ...]
switch ... case ...
```

Wiederholte Programmausführung


```
for ...
while ...
```

#### **Prozeduren und Funktionen**

```
int square(int x) {
    int square_of_x;
    square_of_x = x * x;
    return square_of_x;
}
int a, b;
a=square(b);
```

### Programmzähler

- Der Programmzähler (Program Counter, PC) zeigt auf die auszuführende Instruktion
- Der Programmzähler wird als Speicheradresse der auszuführenden Instruktion im Register
   PC gespeichert



#### Zur Erinnerung

- Programme liegen im Binärformat im Hauptspeicher
- MIPS Instruktion entsprechen einem Wort (32 Bit)
- Programme werden Befehl für Befehl abgearbeitet


### Vorlesungsinhalt


- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
  - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
  - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
  - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
  - 2.4 Logische Operationen
  - 2.5 Kontrollstrukturen
    - 2.5.1 Programmzähler
    - 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen
    - 2.5.2.1 Bedingte und unbedingte Sprünge
    - 2.5.2.2 Instruktionen für Vergleiche
    - 2.5.2.3 Jump-Table für SWITCH ... CASE
    - 2.5.3 Prozeduren

. . .

### **IF-Anweisung**

# IF-Anweisungen und Schleifen implizieren nicht-sequentielle Ausführung von Anweisungen





### Sprungbefehle in MIPS

# Auf der Ebene der Maschinensprache gibt es keine "goto-lose" (strukturierte) Programmierung!

Bedingte und unbedingte Sprunginstruktionen

```
beq reg1, reg2, label (branch if equal)
bne reg1, reg2, label (branch if not equal)
j label (jump to label/address)
```

#### Label

- "Label" (Sprungmarke) werden in der Assemblerspache als Bezeichner für Programmzeilen genutzt
- der Assembler übersetzt "Label" in der Assemblersprache in "Sprungweiten" (beq, bne) bzw. Adressen (j) im Binärformat

Label: add \$t0,\$s0,\$s1

### IF-Anweisung: Ein Beispiel

```
C-Code:
    if (i==j) {
        f = g+h;
    } else {
        f = g-h;
    }
}
```

```
Situation: Werte für Variablen f-j in Registern $s0-$s4
Assembler-Code:

bne $s3, $s4, Else # gehen nach Else, wenn i!=j
add $s0, $s1, $s2 # f=g+h (bei i!=j übersprungen)
j Exit # gehe nach Exit
Else: sub $s0, $s1, $s2 # f=g-h (bei i==j übersprungen)
Exit:
```

### WHILE-Schleife: Ein Beispiel

```
C-Code:
    while (safe[i] == k)
        i+=1;
```

#### Situation:

- Basisadresse von Integer-Array safe in \$s6
- Variablen i und k in \$s3 und \$s5

#### Schleife in Assembler:

- in jedem Schleifendurchlauf wird erst safe[i] geladen
- dann wird die Bedingung safe[i] ungleich k getestet und evtl. die Schleife beendet
- sonst wird i inkrementiert und zum Schleifenanfang gesprungen

```
Assembler-Code:

Loop: sll $t1, $s3, 2 #Speicheroffset in Bytes ist i*4

add $t1, $t1, $s6 #Speicheradresse von safe(i)

lw $t0, 0($t1) #$t0=safe(i)

bne $t0, $s5, Exit #gehen nach Exit, wenn safe[i]!=k

addi $s3, $s3, 1 #iinkremetieren

j Loop #gehe zu Loop

Exit:
```

### **Adressierung in Jumps**

#### Bisher: Sprung zu Labels ... aber: Label in Maschinensprache?

Jump in Maschinensprache – eine neues Format "J-Typ"

OP-Code (2)	Konstante (Sprungadresse)
6 Bits	26 Bits

 Sprungadresse ist die Speicheradresse der nächsten Instruktion und ist in "Worten" angegeben (Achtung: in MARS in Bytes)

```
j 20000 # Setze PC auf 80000
# 80000 ist die Speicheradresse in Bytes
```

- Adresse von Jump-Befehlen steht erst endgültig fest, wenn das Programm in den Hauptspeicher geladen wird
  - -siehe Linker und Loader in Kapitel 2.8
  - -Sprungadresse nur 26 Bit

### **Adressierung in Branches**

#### **Branches werden im I-Format kodiert**

16 Bits sind nicht genug, um das ganze Programm zu Adressieren

OP-Code (5)	Register	Register	Konstante (Sprungweite)
6 Bits	5 Bits	5 Bits	16 Bits

#### Sprungweite:

- in Branches wird keine Sprungadresse sondern eine Sprungweite spezifiziert

```
beq$s1, $s2, 100 \# wenn $s1==$s2 setze PC=PC+400 bne$s1, $s2, -50 \# wenn $s1!=$s2 setze PC=PC-200 Adressierung relativ zum PC
```

- Die Sprungweite wird **relativ** vom PC bzw. der **Speicheradresse der nächsten Instruktion** gerechnet.
- Common Case Fast: Branches kommen hauptsächlich in IF-Anweisungen und Schleifen vor. Dort sind Sprünge meist kurz und mit 16 Bit adressierbar.
- Sprungweite wird in Worten adressiert

### **Ein Beispiel**

```
sll
                $t1, $s3, 2
                                  # Speicheroffset in Bytes ist 1 \times 4
Loop:
         add
                $t1, $t1, $s6
                                  # Speicheradresse von safe(i)
         lw
                $t0, 0($t1)
                                  # $t0=safe(i)
         bne
                $t0, $s5, Exit
                                  # gehen nach Exit, wenn safe[i] == $s5
                                  # i inkrementieren
         addi $s3, $s3, 1
                Loop
                                  # gehe zu Loop
Exit:
```

Wir gehen davon aus, dass dieser Assembler-Code ab Adresse 80000 im Hauptspeicher liegt. Der Maschinen-Code sieht dann wie folgt aus:

80000:	0	0	19	9	2	0	sll	\$t1,	\$s3,	2
80004:	0	9	22	9	0	32	add	\$t1,	\$t1,	\$s6
80008:	35	9	8		0		lw	\$t0,	0(\$t	1)
80012:	5	8	21		2		bne	\$t0,	\$s5,	Exit
80016:	8	19	19		1		addi	\$s3,	\$s3,	1
80020:	2			20000			j	Loop		
80024:								Exit		

### **Beispiel**

Sprungadressen/-weiten, wenn der Code bei Adresse 20000 steht?

							_			
20000:	0	0	19	9	2	0	sll	\$t1,	\$s3,	2
20004:	0	9	22	9	0	32	add	\$t1,	\$t1,	\$s6
20008:	35	9	8		0		lw	\$t0,	0(\$t	1)
20012:	5	8	21		?		bne	\$t0,	\$s5,	Exit
20016:	8	19	19		1		addi	\$s3,	\$s3,	1
20020:	2			?			j	Loop		
20024:								Exit		

### **Beispiel**

Sprungadressen/-weiten, wenn der Code bei Adresse 20000 steht?

		_								
20000:	0	0	19	9	2	0	sll	\$t1,	\$s3,	2
20004:	0	9	22	9	0	32	add	\$t1,	\$t1,	\$s6
20008:	35	9	8		0		lw	\$t0,	0(\$t	1)
20012:	5	8	21		2		bne	\$t0,	\$s5,	Exit
20016:	8	19	19		1		addi	\$s3,	\$s3,	1
20020:	2			5000			į	Loop		
20024:								Exit		

### Vorlesungsinhalt

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
  - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
  - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
  - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
  - 2.4 Logische Operationen
  - 2.5 Kontrollstrukturen
    - 2.5.1 Programmzähler
    - 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen
    - 2.5.2.1 Bedingte und unbedingte Sprünge
    - 2.5.2.2 Instruktionen für Vergleiche
    - 2.5.2.3 Jump-Table für SWITCH ... CASE
    - 2.5.3 Prozeduren

. . .

### Vergleiche

#### Vergleiche werden mit "Set Less Than" gemacht

- Die Befehle lautet slt und slti
- Bei s1t werden zwei Register verglichen und je nach Ergebnis wird im Ergebniss Register eine "1" oder eine "0" gesetzt
- Bei slti wird ein Register mit einer Konstanten verglichen

#### Beispiele

### Vergleiche mit "Set Less Than"

#### Beispiel

```
Pseudo-Code:
if (0<= $s0 < $s1) ...
else ...
goto OutOfBound
```

#### Assembler:

```
slti $t0, $s0, 0
bne$t0, $zero, OutOfBound #wenn NOT($t0==0) goto OutOfBound
# d.h. $t0==1 bzw. $s0<0
goto
OutOfBound
beq$t0, $zero, OutOfBound #$t0=1, wenn $s0<$s1
#wenn ($t0==0) goto OutOfBound
# wenn ($t0==0) goto OutOfBound
# $t0==0 ⇔ ($s0<$s1)==0 ⇔ $s0>=$s1
OutOfBound:
```

### Vergleich: Unsigned und Signed

#### Vergleiche können sowohl unsigned als auch signed durchgefürt werden

- Die Befehle für den Vergleich von zwei Registern lauten dann s1t und s1tu
- Die Befehle für den Vergleich von Registern und Konstante lauten dann slti und sltiu

#### Beispiel

- Registerinhalte:
- Vergleich \$s0<\$s1 (Signed):</p>
- Vergleich \$s0<\$s1 (Unsigned):</p>

### **Umfrage: Sprung**

```
Registerinhalte:
   $s1=0xFFFF FFFF
   $s2=0x0000 0001
Wird gesprungen oder nicht?
      slt $t0, $s1, $s2
                                       sltu $t0, $s1, $s2
      bne $t0, $zero, lab
                                       beq $t0, $zero, lab
lab:
                                  lab:
```

### **Umfrage: Sprung**

```
Registerinhalte:
   $s1=0xFFFF FFFF
   $s2=0x0000 0001
Wird gesprungen oder nicht?
            $t0=1
                                              $t0=0
            $t0, $s1, $s2
                                         sltu $t0, $s1, $s2
      slt
                                         beq $t0, $zero, lab
      bne
            $t0, $zero, lab
lab:
                                   lab:
```

#### **Weitere Instruktionen**

	Befehl	Opcode (o) Function (f)	Syntax	Operation
a	slt	101010	f \$d, \$s, \$t	\$d = (\$s < \$t)
eich	sltu	101001	f \$d, \$s, \$t	\$d = (\$s < \$t)
Vergleiche	slti	001010	f \$d, \$s, i	\$t = (\$s < SE(i))
>	sltiu	001001	f \$d, \$s, i	t = (s < SE(i))
	beq	000100	o \$s, \$t, label	if (\$s == \$t) pc += i << 2
Bedingte Sprünge (Branch)	bgtz	000111	o \$s, label	if (\$s > 0) pc += i << 2
3edi Sprü (Bra	blez	000110	o \$s, label	if (\$s <= 0) pc += i << 2
	bne	000101	o \$s, \$t, label	if (\$s != \$t) pc += i << 2
e e	j	000010	o label	pc += i << 2
ding inge np)	jal	000011	o label	\$31 = pc; pc += i << 2
Unbedingte Sprünge (Jump)	jalr	001001	o labelR	\$31 = pc; pc = \$s
<u> </u>	jr	001000	o labelR	pc = \$s

#### Quiz: IF ... THEN ... ELSE

#### Programmieren sie in Assembler

C = minimum(A, B)

• Geben sind A in \$s0
B in \$s1
C in \$S2

PSEUDO-CODE

Assembler

#### Quiz: IF ... THEN ... ELSE

#### Programmieren sie in Assembler

C = minimum(A, B)

• Geben sind A in \$s0
B in \$s1
C in \$S2

#### PSEUDO-CODE

#### Variante 1:

1 if (a<b)
2 THEN c=a
3 ELSE c=b

#### Assembler

#### Variante 2:

1 c=b
2 if (a<b)
3 THEN c=a</pre>

```
1     add $s2,$s1,$zero
2     slt $t0,$s0,$s1
3     bne $t0,$zero,END
4     add $s2,$s0,$zero
5 END:
```

### **Quiz: WHILE**

while (\$s1>\$s2) ...

loop: ...

continue:

#### **Quiz: WHILE**

```
while ($s1>$s2)
...
```

```
loop: ...
                               # if $s1==$s2 goto continue
  beq $s1, $s2, continue
                              # $t0=($s1<$s2)
  slt $t0, $s1, $s2
  bne $t0, $zero, continue # if $t0!=0 goto continue
  j loop
continue:
```

### Vorlesungsinhalt

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
  - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
  - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
  - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
  - 2.4 Logische Operationen
  - 2.5 Kontrollstrukturen
    - 2.5.1 Programmzähler
    - 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen
    - 2.5.2.1 Bedingte und unbedingte Sprünge
    - 2.5.2.2 Instruktionen für Vergleiche
    - 2.5.2.3 Jump-Table für SWITCH ... CASE
    - 2.5.3 Prozeduren

. . .

### Jump Tables für Switch-Case Anweisungen

 Die Jump-Table befindet sich als Array im Hauptspeicher und enthalten die Speicheradressen zu den "Labels".

Der Befehl jr reg führt als nächstes die Instruktion aus, die an der in reg gespeicherten Speicherstelle liegt.

```
Pseudo-Code:

switch (k)

case 0: f=1;

case 1: f=g+h;

case 2: f=g-h;

end

Register:

$50-$$s2: f, g, h

$$s3: k

$$s4: Basisadresse

der Jump Table
```

```
Assembler-Code:
Speicher-
adresse
```

SoSe 2021

### Jump Tables für Switch-Case Anweisungen

 Die Jump-Table befindet sich als Array im Hauptspeicher und enthalten die Speicheradressen zu den "Labels".

Label	Adresse
Label1	0x400100
Label2	0x400108
Label3	0x400116

Der Befehl jr reg führt als nächstes die Instruktion aus, die an der in reg gespeicherten Speicherstelle liegt.

```
Pseudo-Code:

switch (k)

case 0: f=1;

case 1: f=g+h;

case 2: f=g-h;
end

Register:

$50-$s2: f, g, h

k (0, 1 oder 2)

Basisadresse

der Jump Table
```

```
Assembler-Code:
Speicher-
adresse
                      $t0, $s3, 2
                sll
                      $t0, $t0, $s4
                add
                      $t1, 0($t0)
                lw
                ir
                      $t1
0x400100 Label1: addi $s0, $zero, 1
                     Exit
0x400108 Label2: add
                      $s0, $s1, $s2
                     Exit
0x400116 Label3: sub
                      $s0, $s1, $s2
        Exit:
```

### Vorlesungsinhalt

```
Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
```

Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners

. . .

- 2.4 Logische Operationen
- 2.5 Kontrollstrukturen
  - 2.5.1 Programmzähler
  - 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen

#### 2.5.3 Prozeduren

- 2.5.3.1 Prinzip: Rücksprungadresse, Parameterübergabe und Stack
- 2.5.3.2 Realisierung in MIPS
- 2.5.3.3 Verwendung des Stack
- 2.5.3.4 Beispiel: Fakultät
- 2.5.3.5 Speicherkonventionen in MIPS

. . .

#### **Prozeduren**

#### HW-Unterstützung für Prozeduren

- Prozeduren stellen das wichtigste Strukturierungskonzept in modernen Programmiersprachen dar.
- Alle modernen Instruktionssatzarchitekturen bieten Mittel zur effizienten Bearbeitung von Prozeduren an.

#### Schritte bei der Ausführung einer Prozedur


- Argumente so platzieren, dass die Prozedur darauf zugreifen kann
- Kontrolle an die Prozedur übergeben
- Prozedur ausführen
- Ergebniswert so platzieren, dass aufrufendes Programm darauf zugreifen kann
- Kontrolle an die Aufrufstelle zurück geben

## Prozeduren liegen an einer anderen Stelle im Speicher als das Hauptprogramm

 Springen können wir, aber was ist mit Parameterübergabe etc.

```
Randbemerkung: Was ist n! ?
n!=n*(n-1)*(n-2)*...

und als Funktion?
int faculty(n)
   if (n<=1) return 1;
   else return n*faculty(n-1);</pre>
```




### Erstes Problem: Programmzähler und Rücksprungadresse

#### Rücksprungadresse wird in Register \$ra (return address) gespeichert

Rekursion?

Startadresse des Hauptprogramms

Register \$pc	Register \$ra
0x0040008	-
0x0040010	-
0x0040020	0x0040014
•••	
0x004002c	0x0040014
0x0040014	-



### Vorlesungsinhalt

```
Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
```

Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners

. . .

- 2.4 Logische Operationen
- 2.5 Kontrollstrukturen
  - 2.5.1 Programmzähler
  - 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen

#### 2.5.3 Prozeduren

- 2.5.3.1 Prinzip: Rücksprungadresse, Parameterübergabe und Stack
- 2.5.3.2 Realisierung in MIPS
- 2.5.3.3 Verwendung des Stack
- 2.5.3.4 Beispiel: Fakultät
- 2.5.3.5 Speicherkonventionen in MIPS

. . .

### Beispiel mit Parameterübergabe

Dieses Assemblerbeispiel dient dazu, die Sprungbefehle jal zum Prozeduraufruf und jr zum Rücksprung zu illustrieren sowie die benötigten Register \$pc (program counter), \$ra (return address), \$a0 (argument) und \$v0(result) einzuführen.

Prozedur Fakul	tät:				
0x0040024 0x004002c 0x0040030	 add jr 	\$v0, \$ra	\$a0,	\$zero	# Berechnen von n! und # in \$a0 schreiben # Rückgabewert n! in \$v0 schreiben # zurückspringen

Register	\$pc	\$ra	\$a0	\$v0
Inhalt	0c   10   24   2c   30   14	x x 14 14 14 14 14	10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	x x x 10! 10! 2*10!

Hinweis: in \$pc und \$ra jeweils das letzte Byte der Speicheradresse der Instruktion


### Problem: Überschreiben von Registern in der Prozedur

# In Prozeduren verwenden wir zur Berechnung lokale Variablen

- Wir haben aber keine "lokalen" Register
- Wenn die Prozedur einen Wert in ein Register schreibt, geht der bisherige Wert für das Hauptprogramm verloren
- Die Registerwerte müssen beim Prozeduraufruf gesichert und beim Rücksprung wieder hergestellt werden

```
Randbemerkung: Was ist n! ?
n!=n*(n-1)*(n-2)*...


und als Funktion?
int faculty(n)
  if (n<=1) return 1;
  else return n*faculty(n-1);</pre>
```



#### Stack

#### Der Stack ist ein spezieller Speicherbereich, der Prozeduren zur Verfügung steht

- Eine Prozedur darf den Stack vom Stackpointer an abwärts nutzen
- Unter anderem wird der Stack genutzt, um darauf Register zu sichern und sie nach Ablauf der Prozedur wieder herzustellen.
- Der Stackpointer steht im Register \$sp und zeigt auf den letzten im Stack abgelegten Wert, d.h. die niedrigste im Stackspeicher (sinnvoll) belegte Adresse.




SoSe 2021


\$sp

### Problem: Überschreiben von Registern in der Prozedur

#### Situation vor Aufruf der Prozedur

 Der Stackpointer steht im Register \$sp und zeigt auf den letzten im Stack abgelegten Wert, d.h. die niedrigste im Stackspeicher (sinnvoll) belegte Adresse.






Stackpointer


\$sp

## Am Anfang der Prozedur: Sichern der Register



## Während der Ausführung der Prozedur

Die \$s-Register werden benutzt und überschrieben




## Stack (Keller) 0x7fffffff : ... 0x7ffffffe : ... 0x7ffffffd : ... 0x7ffffffc : ... 0x7ffffffb : ... 0x7ffffffa : ... $0 \times 7$ ffffff 9 : ... $0 \times 7 \text{ ffffff8} : \dots$ $0 \times 7$ fffffff : ... $0 \times 7 \text{ ffffff} 6 : \dots$ $0 \times 7$ ffffff5 : ... $0 \times 7$ fffffff : $0 \times 7$ ffffff3 42 0x7ffffff2 0x7ffffff1 0x7ffffff0 $0 \times 7$ fffffef : $0 \times 7$ ffffee: 0x7fffffec :

Stackpointer


\$sp

### Am Ende der Prozedur



### Nach Rückkehr aus der Prozedur

- Inhalte der \$s-Register und des \$sp auf dem Stand wie vor dem Aufruf
- Vereinbarungsgemäß liegt die Verantwortung dafür bei der Prozedur
- Das Hauptprogramm kann mit seiner Berechnung fortfahren




42

Stack (Keller)

0x7fffffff : ... 0x7ffffffe : ...

# Prozedur Fakultät: Fakultaet: addi \$sp, \$sp, -4 # Stackpointer um ein Wort verringern sw \$s0, 0(\$sp) # \$s0 auf den Stack schreiben ... # Berechne n! lw \$s0, 0(\$sp) # \$s0 vom Stack wiederherstellen addi \$sp, \$sp, 4 # Stackpointer um ein Wort erhöhen


\$sp	\$s0
0x7ffffff4	42



# Prozedur Fakultät: Fakultaet: addi \$sp, \$sp, -4 # Stackpointer um ein Wort verringern \$sw \$s0, 0(\$sp) # \$s0 auf den Stack schreiben ... # Berechne n! lw \$s0, 0(\$sp) # \$s0 vom Stack wiederherstellen addi \$sp, \$sp, 4 # Stackpointer um ein Wort erhöhen

 Verringern des Stackpointers, um auf dem Stack Platz zu schaffen. Der Stackpointer muss um 4 Bytes für jedes zu sicherndes Register verringert werden.

\$sp	\$s0
0x7ffffff4	42
0x7ffffff0	42




# Prozedur Fakultät: Fakultaet: addi \$sp, \$sp, -4 # Stackpointer um ein Wort verringern \$sw \$s0, 0(\$sp) # \$s0 auf den Stack schreiben ... # Berechne n! lw \$s0, 0(\$sp) # \$s0 vom Stack wiederherstellen addi \$sp, \$sp, 4 # Stackpointer um ein Wort erhöhen

Verringern des Stackpointers, um auf dem Stack Platz zu schaffen. Der Stackpointer
muss um 4 Bytes für jedes zu sicherndes Register verringert werden.

	Register	<b>\$</b> s0	auf	Stack	speichern.
--	----------	--------------	-----	-------	------------

\$sp	\$s0
0x7ffffff4	42
0x7ffffff0	42



# \$s0 auf den Stack schreiben

## Prozedur Fakultät: Fakultaet: addi \$sp, \$sp, -4 # Stackpointer um ein Wort verringern \$s0, 0(\$sp)

# Berechne n!


\$s0, 0(\$sp) # \$s0 vom Stack wiederherstellen addi \$sp, \$sp, 4 # Stackpointer um ein Wort erhöhen

- Verringern des Stackpointers, um auf dem Stack Platz zu schaffen. Der Stackpointer muss um 4 Bytes für jedes zu sicherndes Register verringert werden.
- Register \$s0 auf Stack speichern.

SW

Im Verlauf der Prozedur kann das Register \$s0 genutzt und der Inhalt des Registers verändert werden.

\$sp	\$s0
0x7ffffff4	42
0x7ffffff0	42
0x7ffffff0	114



## Prozedur Fakultät:

```
Fakultaet: addi $sp, $sp, -4 # Stackpointer um ein Wort verringern sw $s0, 0($sp) # $s0 auf den Stack schreiben


# Berechne n!

| W $s0, 0($sp) # $s0 vom Stack wiederherstellen addi $sp, $sp, 4 # Stackpointer um ein Wort erhöhen
```

Verringern des Stackpointers, um auf dem Stack Platz zu schaffen. Der Stackpointer
muss um 4 Bytes für jedes zu sicherndes Register verringert werden.

- Register \$s0 auf Stack speichern.
- Im Verlauf der Prozedur kann das Register \$s0 genutzt und der Inhalt des Registers verändert werden.
- Der ursprüngliche Inhalt des Registers \$s0 wird vom Stack geladen und wiederhergestellt.

\$sp	\$s0
0x7ffffff4	42
0x7ffffff0	42
0x7ffffff0	114
0x7ffffff0	42



## Prozedur Fakultät:


```
Fakultaet: addi $sp, $sp, -4 # Stackpointer um ein Wort verringern sw $s0, 0($sp) # $s0 auf den Stack schreiben

# Berechne n!

lw $s0, 0($sp) # $s0 vom Stack wiederherstellen addi $sp, $sp, 4 # Stackpointer um ein Wort erhöhen
```

- Verringern des Stackpointers, um auf dem Stack Platz zu schaffen. Der Stackpointer muss um 4 Bytes für jedes zu sicherndes Register verringert werden.
- Register \$s0 auf Stack speichern.
- Im Verlauf der Prozedur kann das Register \$s0 genutzt und der Inhalt des Registers verändert werden.
- Der ursprüngliche Inhalt des Registers \$s0 wird vom Stack geladen und wiederhergestellt.
- Der auf dem Stack belegte Speicherplatz wird wieder freigegeben, indem der Stackpointer um die entsprechende Anzahl Bytes – 4 pro gesichertem Register – wieder erhöht wird.

\$sp	\$s0
0x7ffffff4	42
0x7ffffff0	42
0x7ffffff0	114
0x7ffffff0	42
0x7ffffff4	42



# Zusammenfassung GNU-MIPS-Unterstützung von Prozeduren

# Übersicht der Register und Sprungbefehle, die bei der Durchführung von Prozeduren genutzt werden

Zuordnungen von Registern

\$a0 - \$a3: Argumente

\$v0, \$v1: Rückgabewerte

\$ra: Rücksprungadresse

Befehl für den Aufruf

```
jal Prozedur (jump and link)
```

- -Spezialinstruktion für Aufruf von Prozeduren
- Springt zu Prozedur
- –speichert Adresse der folgenden Instruktion in \$ra: \$ra = PC + 4
- Befehl für den Rücksprung

- Gewöhnlicher Sprungbefehl
- liest Sprungziel aus \$ra

# Zusammenfassung GNU-MIPS-Unterstützung von Prozeduren

## Übersicht der Verwendung und Verwaltung des Stacks

- Neben Registern können auch weitere Argumente auf den Stack gelegt werden, falls die 4 Register \$a0-\$a3 nicht ausreichen.
- Argumentspeicher und Zustandssicherung
  - -Im Speicher wird ein Stack verwaltet, der dynamisch die Prozedurverwaltung unterstützt.
  - Er enthält
    - Argumentwerte, wenn mehr als 4 auftreten
    - Register, die vor Prozeduraufruf gesichert wurden.
- Stackverwaltung
  - -Ein Register weist auf den "Top of the Stack", d.h. die niedrigste belegte Adresse im Stack (Stackpointer \$sp)
  - Der Stack ist am "oberen Ende" des Speichers angeordnet und wächst in Richtung kleinerer Speicheradressen.

# Übersicht der Register

- Die aufrufende Prozedur sichert nur die Register \$s0-\$s7, den Stackpointer und die Rücksprungadresse.
- Was ist mit den anderen Registern?
- Was ist bei rekursiven Aufrufen?

Name	Nummer	Nummer Verwendung Wird über A		
\$zero	0	Konstante 0	n.a.	
\$at	1		nein	
\$v0-\$v1	2-3	Prozedur-Rückgabe	nein	
\$a0-\$a3	4-7	Prozedur-Parameter	nein	
\$t0-\$t7	8-15	Temporäre	nein	
\$s0-\$s7	16-23	Temporär gesicherte	ja	
\$t8-\$t9	24-25	Temporäre	nein	
\$k0-\$k1 26-27			nein	
\$gp 28				
\$sp	29	Stack-Pointer	ja	
\$fp				
\$ra	31	Return-Adresse	ja	

# Vorlesungsinhalt

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners

. . .

- 2.4 Logische Operationen
- 2.5 Kontrollstrukturen
  - 2.5.1 Programmzähler
  - 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen

### 2.5.3 Prozeduren


- 2.5.3.1 Prinzip: Rücksprungadresse, Parameterübergabe und Stack
- 2.5.3.2 Realisierung in MIPS
- 2.5.3.3 Verwendung des Stack
- 2.5.3.4 Beispiel: Fakultät
- 2.5.3.5 Speicherkonventionen in MIPS


. . .

## Rekursiver Aufruf von Prozeduren

# Prozeduren liegen an einer anderen Stelle im Speicher


 Springen können wir aber was ist mit Parameterübergabe etc.





# Verwendung des Stacks bei Rekursionen

 Der Stack wächst von oben nach unten. Eine Prozedur greift nicht auf die "weiter oben liegenden" Teile des Stack zu und hinterlässt den "oberen Teil des Stack" so, wie er beim Aufruf vorgefunden wurde.



## Was ist zu sichern und wer sichert?


Es muss eindeutig spezifiziert sein, wer für die Sicherung von Registern zuständig ist: die aufrufende oder die aufgerufene Funktion.

- Probleme
  - Alle Prozeduren verwenden \$a0-\$a3 für Argumente
  - Alle Prozeduren verwenden \$ra als Rücksprungregister
  - Alle Prozeduren verwenden die Arbeitsregister \$s0-\$s7 und \$t0-\$t9
- Wer sichert was (eine Möglichkeit)?
  - Aufrufende Prozedur sichert Argumentregister auf Stack
  - Aufrufende Prozedur sichert temporäre Arbeitsregister auf Stack: temporäre Register. \$t0-\$t9
  - Aufgerufene Prozedur sichert Rücksprungregister \$ra und verwendete <u>gespeicherte</u> Register auf Stack gespeicherte Register. \$s0-\$s7
  - Vor Rücksprung aus einer Prozedur werden Rücksprungregister \$ra und gespeicherte Arbeitsregister
     \$s\* vom Stack geladen.
  - Nach Rücksprung aus aufgerufener Prozedur werden alle Argumentregister \$a\* und temporäre Arbeitsregister \$t\* vom Stack wiederhergestellt.

# Explizites Sichern von Registern auf dem Stack

Wenn außer den standard-mäßig gesicherten Registern weitere Register gesichert werden sollen, so muss das explizit geschehen. Im Beispiel werden \$t0-\$t2 gesichert.





- Pop: lw \$t2, 0(\$sp)
lw \$t1, 4(\$sp)
lw \$t1, 8(\$sp)
addi \$sp, \$sp, 12
# Restauriere Register \$t0-\$t2 vom Stack
# Lösche Platz von drei Registerwerten auf dem Stack

# Vorlesungsinhalt

```
Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
```

Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners

. . .

- 2.4 Logische Operationen
- 2.5 Kontrollstrukturen
  - 2.5.1 Programmzähler
  - 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen

### 2.5.3 Prozeduren

- 2.5.3.1 Prinzip: Rücksprungadresse, Parameterübergabe und Stack
- 2.5.3.2 Realisierung in MIPS
- 2.5.3.3 Verwendung des Stack
- 2.5.3.4 Beispiel: Fakultät
- 2.5.3.5 Speicherkonventionen in MIPS

. . .

# Fakultät als Beispiel

 Das Beispiel Fakultät soll nur eine Übersicht geben, wie eine rekursive Prozedur in Assembler programmiert wird. Die Aufgabenteilung bei der Sicherung von Registern zwischen aufrufender und aufgerufener Prozedur wird erklärt.

```
int fact (int n)
 if (n < 1) return 1;
 else return n * fact(n - 1);
```

# Rekursive Prozedur zur Berechnung der Fakultät

- Berechnung der Fakultät von n (also n!)
- Eingabeparameter n steht in \$a0
- Rückgabewert in \$v0

```
int faculty(n)
  if (n<=1) return 1;
  else return n*faculty(n-1);</pre>
```

```
# adjust stack for 2 items
fact:
        addi $sp, $sp, -8
                                 # save return address
           $ra, 4($sp)
        sw $a0, 0($sp)
                                # save argument
                                # test for n < 1
        slti $t0, $a0, 1
                                # if N>=1 goto L1
        beq $t0, $zero, L1
                                # if so, result is 1
        addi $v0, $zero, 1
        addi $sp, $sp, 8
                                # pop 2 items from stack
                                # and return
        jr
             $ra
        addi $a0, $a0, -1
                                # else decrement n
L1:
        jal fact
                                # recursive call
"$ra:"
        lw $a0, 0($sp)
                                # restore original n
        lw $ra, 4($sp)
                                # and return address
        addi $sp, $sp, 8
                                # pop 2 items from stack
                                 # multiply to get result
        mul $v0, $a0, $v0
                                 # and return
             $ra
        ir
```

# Vorlesungsinhalt

```
Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
```

Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners

. . .

- 2.4 Logische Operationen
- 2.5 Kontrollstrukturen
  - 2.5.1 Programmzähler
  - 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen

### 2.5.3 Prozeduren


- 2.5.3.1 Prinzip: Rücksprungadresse, Parameterübergabe und Stack
- 2.5.3.2 Realisierung in MIPS
- 2.5.3.3 Verwendung des Stack
- 2.5.3.4 Beispiel: Fakultät
- 2.5.3.5 Speicherkonventionen in MIPS

. . .

## Aufbau des Procedure-Frames

### Prozedur-Rahmen

- Das Stack-Segment das zu einer Prozedur gehört heißt Procedure-Frame oder Prozedur-Rahmen
- beinhaltet lokale Variablen, gesicherte Register, die Rücksprungadresse und gesicherte Argumente
- befindet sich zwischen Stack-Pointer und Frame-Pointer
- über den Frame-Point lassen sich lokalen Variablen unabhängig vom Stack-Pointer adressieren, was vorteilhaft ist, da dieser im Gegensatz zum Stack-Pointer unverändert bleibt.



- a. Veränderung des Stacks vor Prozeduraufruf
- b. Während Prozedurabarbeitung
- c. Nach Rückkehr aus der Prozedur

# Zusammenfassung: Prozeduraufruf und -rücksprung

#### Vor dem Prozeduraufruf in MIPS

- Sicherung temporärer Register die später benötigt werden
  - \$t0-\$t9, \$a0-\$a3, \$v0-\$v1
- 2. Argumentübergabe
  - die ersten 4 Argumente über Register
     \$a0-\$a3
  - weitere Argumente über den Stack
- 3. Prozeduraufruf mittels jal-Instruktion

### Am Begin einer Prozedur

- 1. Stackpointer erniedrigen, um Platz zu reservieren
- Sicherung aller Register, die vor dem Rücksprung restauriert werden müssen
  - \$s0-\$s7, \$fp, \$ra
- 3. Einrichten des Framepointers \$fp

#### Am Ende einer Prozedur


- 1. Rückgabewerte in \$v0-\$v1 speichern
- Restaurierung aller Register die zu Beginn gesichert wurden
- 3. Anpassen des Stackpointers \$sp
- 4. Rücksprung mit jr \$ra

#### Nach einem Prozeduraufruf

- 1. Rückspeicherung vorher gesicherter Register
- Entfernen der Argumente die über den Stack übergeben wurde
- 3. Anpassen des Stackpointers \$sp

# Konvention für die Speicheraufteilung in MIPS

Der Speicher in MIPS ist durchorganisiert. Das Textsegment beinhalltet den Programm Code. Das Datensegment enthält einem Teil für statische Daten wie Konstanten und Variablen fester Größe sowie einen Teil für dynamische Daten, der Heap genannt wird. Dynamische Daten sind alle Daten, für die während der Laufzeit Speicher reserviert wird (malloc, new). Beispiele sind Listen oder Array mit variabler Größe. Das Stack-Segment wird wie in den letzten Folien beschrieben für die Sicherung von Registern bei Prozeduraufrufen sowie für lokale Variablen genutzt.



- reservierter Bereich
  - Betriebssystemcode
- Textsegment
  - auszuführende Befehlsfolge
  - adressiert über Program Counter (pc) (= Befehlszeiger)
- Datensegment
  - statische Daten adressiert über "global pointer" Register \$gp
  - dynamische Daten
- Stacksegment
  - Sicherung von Registerinhalten bei Prozeduraufrufen adressiert über "stack pointer" Register \$sp

# **Beispiel einer C Funktion**

```
int main() {
    int s,i,e;
    int *A,*B;
    s=10;e=20;
    A=(int*) malloc(sizeof(int)*50);
    for (i=0;i<50;i++) {
        A[i]=i*i;
    }
    B=fun1(s,e,A);
    return 0;
}</pre>
```

- 5 lokale Variablen
  - \$s-Registern ausreichend
- malloc()
  - belegt Speicher im Heap

```
int* fun1(int s, int e, int *A)
{
    int i;
    int *B;
    B=(int*) malloc(sizeof(int)*50);
    for (i=s;i<=e;i++)
    {
        B[i]=i+A[i];
        printf("%d,%d\n",i,*(B+i));
    }
    return B;
}</pre>
```

- 3 Argumente
  - \$a Register ausreichend
- 2 lokale Variablen
  - \$s-Register ausreichend
- malloc()
  - belegt Speicher im Heap

# **Beispiel einer C Funktion**

```
int main() {
    int s,i,e;
    int *A,*B;
    s=10;e=20;
    A=(int*) malloc(sizeof(int)*50);
    for (i=0;i<50;i++) {
        A[i]=i*i;
    }
    B=fun2(s,e,A);
    printf("%d", B[0]);
    return 0;
}</pre>
```

- Was passiert?
  - Segmentation Fault!!!
- Speicherplatz von B auf dem Stack wird bei Rücksprung wieder frei gegeben

```
int* fun2(int s, int e, int*A)
{
    int i;
    int B[50];
    for (i=s;i<=e;i++)
    {
        B[i]=A[i];
    }
    return B;
}</pre>
```

- eine lokale Variable
  - \$s-Register ausreichend
- lokales Array
  - kann nicht mit Registern realisiert werden
  - aufgerufene Funktion muss im Stack Speicher für Array B (mit fester Größe) belegen

# Vorlesungsinhalt

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
  - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
  - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
  - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
  - 2.4 Logische Operationen
  - 2.5 Kontrollstrukturen
    - 2.5.1 Programmzähler
    - 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen
    - 2.5.3 Prozeduren
    - 2.5.4 Beispiel: Bubble-Sort
      - 2.5.4.1 Bubble-Sort Algorithmus
      - 2.5.4.2 Swap in MIPS
      - 2.5.4.3 Sort in MIPS

# **Beispiel Bubble-Sort**

```
void sort (int v[], int n)
{
    int i, j;
    for (i = 0; i < n; i += 1) {
        for (j = i - 1; j >= 0 && v[j] > v[j + 1]; j-=1) {
            swap(v,j);
        }
    }
}
sortiert j v[i] unsortiert
einsortieren
```

```
void swap(int v[], int k)
{
   int temp;
   temp = v[k];
   v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
}
Zunächst: swap
```

# Vorlesungsinhalt

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
  - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
  - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
  - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
  - 2.4 Logische Operationen
  - 2.5 Kontrollstrukturen
    - 2.5.1 Programmzähler
    - 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen
    - 2.5.3 Prozeduren
    - 2.5.4 Beispiel: Bubble-Sort
      - 2.5.4.1 Bubble-Sort Algorithmus
      - **2.5.4.2 Swap in MIPS**
      - 2.5.4.3 Sort in MIPS

SoSe 2021

## **Prozedur SWAP**

### Allgemeine Schritte für Prozeduren

- Zuweisen von Registern für Programm-Variablen (Register planen)
- Code für den Hauptteil der Prozedur produzieren
- Register für den Prozeduraufruf sichern

#### **SWAP: Register planen**

- Aufrufparameter:
  - reserviert sind \$a0-\$a3
  - das reicht \$a0=v und \$a1=k
- temporäre Variablen
  - nutzen \$t0 für temp

## SWAP: Register für den Prozeduraufruf sichern

- nicht nötig bei einer "Leaf-Prozedur", in der keine \$s-Register genutzt werden
  - bei Swap ist die Anzahl \$t-Register ausreichend
- "Leaf"-Prozedur: kein weiterer Prozeduraufruf

```
void swap(int v[], int k)
{
   int temp;
   temp = v[k];
   v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
}
```

## **Prozedur SWAP**

#### C-Code

```
void swap(int v[], int k)
{
   int temp;
   temp = v[k];
   v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
}
```

#### **Assembler-Code**

```
swap:

sll $t1, $a1, 2  # $t1 = k * 4
add $t1, $a0, $t1  # $t1 = v+(k*4)

# (address of v[k])

lw $t0, 0($t1)  # $t0 (temp) = v[k]

lw $t2, 4($t1)  # $t2 = v[k+1]

sw $t2, 0($t1)  # v[k] = $t2 (v[k+1])

sw $t0, 4($t1)  # v[k+1] = $t0 (temp)
```

#### **Vorbereitung Assembler Code**

```
Temporäre Register:

$t0: v[k] $a0: v

$t1: &v[k] $a1: k

$t2: v[k+1]
```

#### Prozedurrückkehr

```
jr $ra # return to calling
# routine
```

# Vorlesungsinhalt

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
  - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
  - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
  - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
  - 2.4 Logische Operationen
  - 2.5 Kontrollstrukturen
    - 2.5.1 Programmzähler
    - 2.5.2 IF...THEN...ELSE-Anweisungen und Schleifen
    - 2.5.3 Prozeduren
    - 2.5.4 Beispiel: Bubble-Sort
      - 2.5.4.1 Bubble-Sort Algorithmus
      - 2.5.4.2 Swap in MIPS
      - **2.5.4.3 Sort in MIPS**

### **SORT:** Register planen

- Aufrufparameter:
  - reserviert sind \$a0-\$a3
  - das reicht: \$a0=v und \$a1=n
- Lokale Variablen
  - nutzen \$s0 für i und \$s1 für j

```
Register: $s0: i $a0: v $s1: j $a1: n
```

```
void sort (int v[], int n)
{
    int i, j;
    for (i = 0; i < n; i += 1) {
        for (j = i - 1; j >= 0 && v[j] > v[j + 1]; j-=1) {
            swap(v,j);
        }
    }
}
```

```
void sort (int v[], int n)
{
   int i, j;
   for (i = 0; i < n; i += 1) {
     ...</pre>
```

```
Register:
$s0: i $a0: v
$s1: j $a1: n
```

```
move $s0, $zero # i = 0

for1: slt $t0, $s0, $a1 # $t0 = 0 if $s0 ≥ $a1 (i≥n)

beq $t0, $zero, exit1 # go to exit1 if $s0 ≥ $a1 (i≥n)

...

addi $s0, $s0, 1 # i += 1

j for1 # jump to for1

exit1:
```

### **SORT:** Register planen

- Inhalte und Adresse des Arrays in Register speichern:
  - nutze \$t2 für Adresse von v[j]
  - nutze \$t3 für Inhalt von v[j]
  - nutze \$t4 für Inhalt von v[j+1]

```
Register:

$s0: i $a0: v $t2: $v[j]

$s1: j $a1: n $t3: v[j]

$t4: v[j+1]
```

```
void sort (int v[], int n)
{
    int i, j;
    for (i = 0; i < n; i += 1) {
        for (j = i - 1; j >= 0 && v[j] > v[j + 1]; j-=1) {
            swap(v,j);
        }
    }
}
```

```
for (j = i - 1; j >= 0) && v[j] > v[j + 1]; j -= 1) {
```

```
addi $s1, $s0, -1 # j = i-1
                           \# \text{ reg } \$t0 = 1 \text{ if } \$s1 < 0 \text{ (j < 0)}
      slti $t0, $s1, 0
for2:
                                  # go to exit2 if $s1 < 0 (j < 0)
        bne $t0, $zero, exit2
        sll $t1, $s1, 2 # reg $t1 = j * 4
        add $t2, $a0, $t1 # reg $t2 = v + (j * 4)
        1w $t3, 0 ($t2) # req $t3 = v[i]
        1w $t4, 4 ($t2) # reg $t4 = v[j + 1]
        slt $t0, $t4, $t3 # reg t0 = 0 if t4 \ge t3
        beg $t0, $zero, exit2 # go to exit2 if $t4 \ge $t3
                                                                    Register:
        addi $s1, $s1, -1 # j = j-1
                                                                    $s0: i
                                                                           $a0: v
                                                                                   $t2: $v[i]
        j for2
                                                                    $s1: j
                                                                                   $t3: v[j]
                                                                           $a1: n
exit2:
                                                                                   $t4: v[j+1]
```

#### **Prozeduraufruf SWAP**

```
void sort (int v[], int n)
{
   int i, j;
   for (i = 0; i < n; i += 1) {
      for (j = i - 1; j >= 0 && v[j] > v[j + 1]; j-=1) {
        swap(v,j);
      ...
```

```
move $s2, $a0 # copy parameter $a0 into $s2
                                                        Register sichern
move $s3, $a1 # copy parameter $a1 into $s3
move $a0, $s2 # first swap parameter is v
                                                        Aufrufparameter
                                                                          Register:
move $a1, $s1 # second swap parameter is i
                                                                          $s0: i $a0: v
                                                                                           $t2: $v[j]
                                                                          $s1: j $a1: n
                                                                                           $t3: v[j]
jal swap
                                                        Prozedur aufrufen
                                                                          $s2: $a0
                                                                                           $t4: v[j+1]
                                                                          $s3: $a1
```



	<register auf="" sichern="" stack=""></register>			
	move \$s2, \$a0	# copy parameter \$a0 into \$s2	Parameter	
	move \$s3, \$a1	# copy parameter \$a1 into \$s3	sichern	
	move \$s0, \$zero		Äußere	
for1:	slt \$t0, \$s0, \$a1	# \$t0 = 0 <b>if</b> \$s0 ≥ \$a1 <b>(i≥n)</b>		
	beq \$t0, \$zero,exit1	# <b>go to exit1 if</b> \$s0 ≥ \$a1 <b>(i≥n)</b>	Schleife	
	addi \$s1, \$s0, -1	# j = i-1		
for2:	slti \$t0, \$s1, 0	# reg \$t0 = 1 if \$s1<0 (j<0)		
	bne \$t0, \$zero, exit2	# go to exit2 if $$s1 < 0 (j < 0)$		
	sll \$t1, \$s1, 2	# reg \$t1 = j * 4		
	add \$t2, \$a0, \$t1	#  reg  \$t2 = V + (j * 4)	Innere	
	lw \$t3, 0(\$t2)	# reg $t3 = v[i]$	Schleife	
		#  reg  \$t4 = v[i + 1]		
	slt \$t0, \$t4, \$t3			
		# go to exit2 if \$t4 ≥ \$t3		
	move \$a0, \$s2	# first swap parameter is v		
	move \$a1, \$s1	# second swap parameter is j	Swap aufrufen	
	jal swap	# zu swap springen	owap daniaren	
	addi \$s1, \$s1, -1	# j = j-1	Innere	
	j for2	# jump to for 2	Schleife	
exit2:	addi \$s0, \$s0, 1	# i += 1	Äußere	
	j for1	# jump to for1	Schleife	
exit1:				
	<register stack="" vom="" wiederhestellen=""></register>			
	jr \$ra	# zurückspringen		