

# Chimie

Fiche méthode:

La cinétique chimique

Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina / Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir / Gabes / Djerba









#### • Introduction:


- La cinétique chimique : c'est l'étude de l'évolution d'un système chimique au cours du temps.
- Transformation chimique : C'est tout processus au cours duquel les quantités de matières de certains constituants sont modifiées permettant ainsi l'apparition de nouveaux constituants. Elle peut être modélisée.
- **Réaction lente :** Si elle se déroule pendant des durées permettant de la suivre avec des techniques de mesures habituelles : Chronomètre.

Exemple: Réaction d'estérification, Réaction D'hydrolyse

- Réaction rapide : Si on ne peut pas la suivre avec des techniques de mesures habituelles.
   Exemple : Réaction de précipitation.
- **Réaction totale :** une réaction est dite totale si l'un des réactifs (en défaut) disparait à la fin de la réaction. Dans ce cas, le réactif en défaut est appelé : **réactif limitant**
- **Réaction limitée** : une réaction est dite limitée si aucun des réactifs ne disparait à la fin de la réaction.
- Détermination de la quantité de matière (nombre de mole) :







• La forme générale d'une réaction chimique :

$$a A + b B \longrightarrow c C + d D$$





NWW.t

A, B: Les réactifsC, D: les produitsa, b, c, d: Les coefficients stœchiométriques

Proportions stœchiométriques et réactif limitant :

$$\left\{ \operatorname{Si} \frac{n_0(A)}{a} < \frac{n_0(B)}{b} \right\}$$

A est le <u>réactif limitant</u> stœchiométriques (2 réactifs limitants).

$$\left\{ \operatorname{Si} \ \frac{\operatorname{n}_0(A)}{\operatorname{a}} = \operatorname{Si} \ \frac{\operatorname{n}_0(B)}{\operatorname{b}} \right\}$$

Les réactifs sont en proportions

Remarque :  $n_0$  désigne le nombre de moles initial.

Notion d'avancement d'une réaction chimique :

Soit les réactifs modélisés par l'équation :

$$\mathbf{a} \mathbf{A} + \mathbf{b} \mathbf{B} \longrightarrow \mathbf{c} \mathbf{C} + \mathbf{d} \mathbf{D}$$

Si pendant ∆t il y'a : ∕ disparition de a mol de A

disparition de b mol de B

apparition de **c** mol de **C** 

apparition de d mol de D

on dit que la réaction a avancé une fois.

a. Définition: L'avancement, x, d'une réaction est le nombre de fois que la réaction a avancé depuis l'état initial (x est exprimé en mol).

**Remarque**: On définit l'avancement volumique y tel que  $y = \frac{x}{v_t}$ , y est exprimé en mol. L<sup>-1</sup>

b. Tableau descriptif d'évolution du système chimique ou tableau d'avancement :

On considère le système suivant :





$$\mathbf{a} \mathbf{A} + \mathbf{b} \mathbf{B} \longrightarrow \mathbf{c} \mathbf{C} + \mathbf{d} \mathbf{D}$$

Le tableau d'avancement de ce système s'écrit :

Equation de la réaction		a A	⊦ bB —	→ c C	+ d D		
Etat du système	Avancement	Quantité de matière en <b>mol</b>					
Etat initial	x=0	n(A) <sub>0</sub>	n(B) <sub>0</sub>	0	0		
Etat intermédiaire	х	$n(A)_0$ - ax	$n(B)_0$ - $bx$	сх	d x		
Etat final	Xf	$n(A)_0$ - $ax_f$	$n(B)_0$ - $bx_f$	c x <sub>f</sub>	d x <sub>f</sub>		

#### Avec:

x: l'avancement molaire [mol]

 $x_f$ : l'avancement final [mol]

Détermination des quantités de matière à l'aide du tableau :

On peut déduire du tableau :

✓ A un instant donné  $0 < t < t_f$ :

$$n(A) = n_0(A) - ax \qquad n(C) = c x$$

$$n(C) = c x$$

$$n(B) = n_0(B) - bx n(D) = dx$$

$$n(D) = dx$$

 $\checkmark$  A l'instant  $t_f$ :


$$n_f(A) = n_0(A) - ax_f$$

$$n(C) = c x_f$$

$$n_f(B) = n_0(B) - bx_f$$

$$n(D) = d x_f$$







Généralement, on peut déterminer  $x_f$  de 3 manières :


#### c. Trouver l'expression de $x_f$ :

$$x_f = \frac{n(A)_0 - n(A)_f}{a}$$

$$x_f = \frac{n(B)_0 - n(B)_f}{b}$$

$$x_f = \frac{n(C)_f}{c}$$

$$x_f = \frac{n(D)_f}{d}$$




# Détermination de $x_f$ à partir du tableau d'avancement :

Equation de la réaction		aA -	$+$ $bB$ $\rightarrow$	<i>cC</i> +	dD	
Etat du système	Avancement	Quantité de matière (mol)				
Etat initial	0	$n_0(A)$	$n_0(B)$	0	0	
Etat intermédiaire	x	$n_0(A) - ax$	$n_0(B) - bx$	cx	dx	
Etat final	$x_f$	$n_0(A) - ax_f$	$n_0(B) - bx_f$	$cx_f$	$dx_f$	
			$x_f = \frac{n_0(B) - n_0(B)}{b}$	<b>+</b>	(0)	
				$x_f = \frac{n_f}{n_f}$	$\frac{c}{c}$	
					$x_f =$	






- Détermination de  $x_f$  graphiquement :
  - $1^{er}$  cas : courbe de x = f(t) :



 $2^{\rm ème}$  cas : courbe de la quantité de matière d'un réactif A au cours du temps: n(A)=f(t):




3ème cas : courbe de la quantité de matière d'un produit C au cours du temps: n(C) = f(t):






emy.com

www.takia



 $\checkmark$  4 $^{
m eme}$  cas : courbe de la concentration d'un réactif A au cours du temps: n(A)=f(t) :



On a: 
$$x_f = \frac{n_0(A) - n_f(A)}{a}$$
 et  $n = CV$ 

$$\Rightarrow x_f = \frac{[A]_0 V_t - [A]_f V_t}{a}$$

# • Détermination du réactif limitant :

Le réactif limitant ? par le calcul

Graphiquement

# Détermination du réactif limitant par le calcul :





✓ 3<sup>éme</sup> cas : Si la réaction est totale :

$$x_{max} = x_f$$

5. Détermination du taux d'avancement :

$$\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}}$$


- Si  $\tau_f = 1$ : La réaction est <u>totale</u>.
- Si  $\tau_f < 1$ : la réaction est <u>limitée</u>.

## 6. Détermination du temps du demi-réaction :

• Définition :

Le temps du demi-réaction  $t_{1/2}$  est l'instant qui correspond à  $x_{1/2} = \frac{x_f}{2}$  ou bien  $y_{1/2} = \frac{y_f}{2}$ .

• Détermination graphique de  $t_{1/2}$  :




# 7. Vitesse d'une réaction chimique :

• La vitesse moyenne d'une réaction chimique :

La vitesse moyenne d'une réaction chimique pendant un intervalle de temps  $[t_1, t_2]$  est le rapport de la variation  $\Delta x$  de l'avancement entre ceux deux dates à la durée correspondante  $\Delta t = t_2 - t_1$ .



$$V_{\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$$
 [mol. Unité de temps -1]




• On définit la vitesse volumique moyenne comme suit :

$$V_{v, moy} = \frac{1}{v} \left( \frac{\Delta x}{\Delta t} \right) = \frac{1}{v} \left( \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} \right) = \frac{1}{v} V_{moy}$$

[mol.L<sup>-1</sup>. Unité de temps <sup>-1</sup>]

• La vitesse instantanée v(t) d'une réaction chimique :

On définit la vitesse instantanée v(t) par la dérivée de l'avancement molaire par unité de temps.




Remarque : la vitesse d'une réaction chimique est toujours positive.

• Calculer la vitesse d'une réaction chimique à l'instant  $t_1$ :


 $1^{\acute{e}r}$  cas : On peut calculer la vitesse instantanée à partir de la courbe de x : C'est la pente de la tangente à la courbe à l'instant  $t_1$ .





 $2^{\text{ème}}$  cas : On peut calculer la vitesse instantanée à partir de la courbe d'un réactif A en fonction de temps :

$$V = -\frac{d}{dt} \left( \frac{n(A)_0 - n(A)}{a} \right) = -\frac{1}{a} \frac{d n(A)}{dt}$$



• On définit la vitesse volumique instantanée comme suit :

$$V_{v}(t) = -\frac{1}{v} v(t)$$
 [mol.L<sup>-1</sup>. Unité de temps <sup>-1</sup>]

- 8. Les facteurs cinétiques :
  - Définition :

Ce sont les facteurs qui exercent une influence sur la vitesse d'une réaction chimique. Les principaux facteurs sont : concentration des réactifs, température et catalyseur.





Généralement, une augmentation des concentrations des réactifs permet d'augmenter la vitesse de la réaction.

Remarque: au cours d'une transformation chimique, la vitesse de la réaction diminue car la concentration des réactifs diminue.

# La température :

Généralement, plus la température augmente, plus la vitesse de réaction augmente. L'avancement final est alors plus rapidement atteint.

#### Catalyseur:

- C'est une espèce chimique qui permet accélérer la vitesse de la réaction chimique spontanément possible en son absence.
- Un catalyseur ne modifie pas le bilan final de la réaction quel que soit sa concentration (il n'est pas consommé par la réaction).
- Un catalyseur est spécifique d'une réaction ; il peut catalyser certaines réactions et pas d'autres.
- L'augmentation de la concentration d'un catalyseur augmente davantage de la vitesse de réaction.

#### 9. Dilution et prélèvement :

# • Dilution (Ajout du solvant) :

Lors d'une dilution :

Le nombre de moles *n* reste constant.

La concentration *C* diminue.

Le volume *V* <u>augmente</u>.

#### • Prélèvement :

Lors d'un prélèvement :

Le nombre de moles *n* augmente.

La concentration *C* reste constante.

Le volume *V* diminue.









Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina / Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir / Gabes / Djerba



www.takiacademy.com



**73.832.000**