

تمرین تئوری هفتم

ساختار و زبان کامپیوتر



سيدمحمدر ضا جوادى 402105868 پاييز 1403

فهرست مطالب

2	سوال اول)
2	(1
2	
3	(c
3	اولي)
3	دومي)
3	سوال2)
4	سوال3)
4	(1
4	آرایه)
4	ماشين حساب)
4	چندلایه)
4	
4	<u>(</u>
5	(2
5	سرعت)
5	اندازه کد)
5	نیاز به منابع سخت افزاری)
5	سوال4)
6	
6	Direct
6	
6	Scaled
6	
6	
6	سوال5)
6	الف)
7	ب)
7	سوال6)
7	الف)
7	ب)
7	(7

سوال اول)

(Ĭ

چون لیتل اندین است، هر کلمه بایت با ارزش پایین تر در خانه با ارزش پایین تر می رود،

به نوعى اگر از بالا به پايين ارزش موقعيت حافظه افزايش يابد بايت ها اينگونه ذخيره مي شوند:

00110100

00010010

11111110

11111111

هنگام لود شدن در رجیستر به صورت extended ااضافه می شوند پس:

```
1 segment .data
2 data: dw 4660, -2
3 segment .text
4 mov ax, [data]
52
5 mov ax, [data+1]
18
6 mov ax, [data+2]
```

ب

مقادیر صحیح قرار گرفته در رجیستر بعد از هر دستور:

```
1 mov al, '8'

2 add al, '7'

111=56+55

3 daa

تاین دستور مقدار عددی (مثلا 8 اینجا کار اکثر پاس داده شده، ولی این دستور میاد میگه تو اون دو مورد عدد bcd تبدیل می کنه و به اون صورت bcd نخیره می شود:

8 page 1010

4 mov ah, '1'

4 mov ah, '1'

5 add ah, '9'

5 add ah, '9'

6 aaa

6 aaa

6 aaa

6 aba

7 bcd می شود یعنی:
```

0000 1010

پس مقدار al=10 و مقدار ah=0

ج)

اولی)

چک می کند آیا عدد منفی است یا نه

cwd dx,ax

دومي)

بقیه در یک دستور جا نمی شوند.

سوال2)

مراحل برنامهنویسی و بارگذاری DLL

1. كامپايل كردن

کد سی به کد اسمبلی ترجمه می شود

2. اسمبل کردن

کد اسمبلی مرحله قبل،به کد ماشین تبدیل میشود.

3. لينک کردن

در این مرحله، فایلهای شی با کتابخانههای SLL که استفاده میکنید، ترکیب میشوند. وقتی به توابعی در SLL نیاز دارید، کامپایلر باید آدرسی برای آنها پیدا کند. اینجا جداولی به نام جدول نشانهها Symbol Tableو جدول جابهجایی Relocation Table ایجاد میشود. جدول نشانهها شامل نام توابع و مکانهای مربوط به آنهاست، در حالی که جدول جابهجایی به ماشین میگوید که چه چیز هایی باید تغییر کند(مانند دستورات پرش یا کار با حافظه)

4. بارگذاری

زمانی که شما برنامه را اجرا میکنید، سیستم عامل مسئول بارگذاری برنامه به حافظه است. اینجا، آدرسهای توابع موجود در DLL به آدرسهای واقعی تبدیل می شوند و همه چیز آماده می شود تا برنامه اجرا شود.

فرآيند حل آدرسها

وقتی که برنامه اجرا میشود و یک تابع را از DLL میخواهد، باید آدرس واقعی آن تابع مشخص شود. اینجا دو مفهوم مهم به کار میآید:

PLT (Procedure Linkage Table) .1

این جدول برای مدیریت فراخوانی توابع به کار می رود. هر بار که شما به یک تابع در DLL دسترسی پیدا میکنید، سیستم به PLT نگاه میکند. اگر تابع برای اولین بار فراخوانی شده باشد، PLT آدرس واقعی این تابع را مشخص میکند و در دفعات بعدی، از این آدرس استفاده می شود.

GOT (Global Offset Table) .2

این جدول شامل آدرسهای و اقعی تو ابع و دادههای دیگهای است که در برنامه استفاده می شوند. GOT به PLT کمک میکند تا اجزای مختلف برنامه را درست بارگذاری کند.

سوال3)

(1

آر ایه)

روش indexed زیرا راحت تر می توانیم با داشتن نقطه شروع یا پایان نسبت به آن آدرس بقیه را بگوییم. البته اگر لیبلی در data. داشته باشد روش displacement نیز مشابها مفید خواهید بود.

ماشین حساب)

روش direct تا مستقیما نتایج یا محاسبات را در نقطه ای مشخص و محدود بریزیم.

چندلایه)

روش scaled تا بتوانيم به هر لايه دسترسى داشته باشيم و در هر لايه iterate كنيم.

ب)

منبع من overhead-for-loads-from-memory است.

در حقیقت در جواب به سوال کلی تری مانند "آیا روش های آدرس دهی های پیچیده تر هزینه ی بیشتری دارند" صحبت کنیم که در حالت کلی به پردازنده بستگی دارد، ولی در مورد اینتل بهینه سازی هایی انجام می شود و در کل هزینه کمتر از mips می شود. اگر دستوری مانند scaled addressingرا بیشتر باز کنیم و به 3 یا 4زیر دستور تقسیم کنیم، اینطور به نظر می رسد که یک دستور معادل 5 تا 6 دستور ریز تر شده پس کند تر است ولی در حقیقت بیشتر این ها مستقاند و در پردازنده هنگامی که با چنین چیزی مواجه می شود به صورت موازی پردازش را انجام می دهد پس اگر فکر می کردیم 6 دستور جمعا 6 سایکل می خواهند، این به 1 یا 2 تقلیل می یابد و به نوعی اندازه یک دستور عادی زمان می برد. در آنسو در پردازنده ای مانند میپس ما واقعا مجبوریم آن چندخط را پیاده سازی کنیم و در کل هزینه همان دستورات را می گیرد. اینگونه اینتل با پشتیبانی این دستورات پرفورمنس بهتری هم در این نوع می گیرد.

(5

Single-pass	Multi-pass	JIT	optimizing	حوزه بررسی/نام
از منظر سرعت كامپايل سريعتر	سرعت کامپایل کمتر می شود زیرا چند	نسبت به مفسر های دیگر	بسيار بالا چون در چند زمان در	Performance
ولی معمولا سرعت اجرای کد	دور بر روی کد می زند و بهینه می کند.	سرعت بسیار بهتری دارد زیرا	چند لایه این بهینه سازی می کند و	
کامپایل شده کمتر از بقیه است ولی	ولی در اجرای آن کد سریع تر اجرا می	می تواند توابع را inlineکند،	حتی خود سورس کد برنامه نویس	
در کد های کوچک مناسب تر است.	شود	کد های مرده را حذف کند حلقه	را به نفع سرعت تغییر می دهد.	
		هارا باز کند و کلی بهینه		
		سازی در حین اجرا انجام دهد		

پیاده سازی این از همه سخت تر *Complexity* است زیرا عملا سورس کد هم دوبار چه قبل اجرا و چه در حین اجرا بررسی می کند و حتی ساختار را به نفع سرعت تغيير مي

در سیستم هایی که متحرک اند و

سرعت در عین مصرف کم سخت

افزار مهم است کاربرد دارد زیرا

کد به شدت بهینه سازی شده و بهترین حالت خود است حتی به

قیمت تغییر کد برنامه نویس

Embedded

Performance

Complexity

Embedded

نسبتا پیچیدگی هایی درپیاده سازی دارد زیرا عملایک ماشین مجازی بر روی سیستم نصب می کند و کد را دومرحله ترجمه مي كند. متوسط است.

در بسیاری از موارد که به اتصال بين دستگاه ها مربوط می شود و ماشین مجازی نیاز است کاربرد دارند(مانند وب) مى توان به جاوا اشاره كرد كه در بسیاری از صنایع جای دارد

پیاده سازی آن سخت تر است چون چند بار هردفعه تغييراتي را اعمال مي كند و کند تر است ولی برای زبان های بیجیده تر مناسب تر است زیرا می تواند در چند دور آن هارا ترجمه كند.

کاربرد های فراوانی در همه حوزه های صنعت دارند، زیرا در کد های بسیاری نیاز داریم تا کد یکبار کامپایل شود و بعد از آن بار ها اجرا پس هزينه زماني موقع کامپایل مهم نیست در عوض سرعت اجرا بالاتر است

نسبتا مناسب، يعنى شايد ايده آل ترین حالت نباشد ولی می توان از آن استفاده کرد اگر کد ترجمه شده همچنان realtime بودن را حفظ کند مثلا در کد های سایز پایین کاربرد

كمتر از بقيه، فقط كد را مستقيما

مجددی و خط به خط. البته زبان

های پیچیده تر را سخت تر کامپایل

تبدیل می کند بدون هیچ باز دید

حوزه بررسي/نام Ahead-Of-Time

تفاوت عمده با JIT این است که قبل از اجرا به اصطلاح پیش کامپایلی انجام می دهد و کار هایی که در آینده باید بکند و متغیر ها و حلقه ها و ... را بررسی اجمالی می کند و بهینه سازی هارا در نظر می گیرد. در کد هایی که عملکر د سنگینی در حین اجر ا دارند مانند فعالیت های علمی فوق العاده است، می توانیم در دستگاهی کامپایل کنیم و به دستگاه های دیگر کد را بدهیم (در انواع معماری عملکرد یکسان دارند)

بسیار زیاد چون عملا پیچیدگی های JIT را که داریم هیچ، باید قبل اجرا نیز کد را بتوانیم بررسی کنیم و بهینه سازی ها هارا انجام دهیم. که این بهینه سازی ها علاوه بر طراحی چنین ماشین مجازی پیچیدگی پیاده سازی را بسیار زیاد می کند(هرچند هنگام اجرا برنامه سبکتر است)

به شدت مناسب است زیرا مناسب سیستم های با شرایط سفت و ددلاین های مهم هستند. در یک بار ترجمه به صورتی کدی بهینه سازی شده برای ماشین مجازی درمی آید و در همه معماری ها ماشین کد تولید شده قابل اجرا است.

Incremental

از آنجا که هر دفعه به بخش جدید می پر داز د ممکن است بر خی بهینه سازی های میان بخش های قدیم و جدید را از دست بدهد و کلا سرعت بیشتر با single pass قابل مقایسه است. در آنسو سرعت کامپایل برنامه بسیار زیاد است بیشتر از همه زیر حتی وقتی کد بزرگی داریم فقط نسبت به کد قبلی تغییرات را می سنجد و کامپایل می کند/

بسیار زیاد چون دیگر نه تنها وظیفه ترجمه و بهینه سازی را داریم بلکه باید تغییرات، دپندنسی ها و ... را در کد تشخیص دهیم و بخش های جدید را لینک کنیم و حتی اگر مورد کوچکی تغییر را نتوانیم شناسایی کنیم و تغییرات را کامپایل کنیم هنگام اجرا ممکن است ارور بخوریم. تجهیزات سخت افزاری بیشتری نیز می خواهد.

کاربرد خیلی کمی دارد. بیشتر در محصولات نرم افزاری که نیاز مند تست دائم اند مناسب است زیرا بعد هرتغییر باید تست کنند و اگر هربار از اول کد بزرگ ما کامپایل شود مدت زمان طولانی صرف کامپایل شدن هدر می رود در حالى كه چندخط كد اضافه كرديم و تست آن مهم بود.

(7

سرعت)

طبیعتا مفسر ها زمان اجرای بیشتری می گیرند زیرا صرف اجرا دستور نیست بلکه همزمان باید ترجمه هم کنند. در حالی که اور هد ترجمه به قبل از اجرا می رود در کامپایلر ها

اندازه کد)

از آنجا که کامپایلر ها زمان بیشتری قبل اجرا دارند بهینه سازی هایی می کنند و حجم کد می تواند کمتر باشد ("گاهی" به این خاطر است که ممکن است در یک حلقه که به طور ثابت 100 بار اجرا می شود برای کم کردن 100 دستور مقایسه حلقه را باز کند. ولی باز حجم کد اجرایی قطعا کمتر است)

نیاز به منابع سخت افزاری)

در هنگام اجرا مفسر ها منبع بیشتری نیاز دارند تا همزمان ترجمه و ... هم انجام دهند ولی برای کامپایلر ها در حین اجرا فقط سخت فزار باید دستورات را اجرا کند نه بیشتر.

سوال4)

به ترتیب:

Register indirect

lw \$r1,0(\$r2)

Direct

lw \$r1, ox2000(\$0)

Memory indirect

توضیح: رجیستر حاوی آدرس خانه ای است که در آن خانه آدرس مقدار مورد نظر در حافظه وجود دارد

Lw \$at, 0(\$r2)

Lw \$at, 0(\$at)

Add \$r1,\$r1,\$at

Scaled

توضيح: به شکل displacement+r3*scale+r2 است.

move \$at,scale

mul \$r3,\$at

mflo \$at

add \$at,\$r2,\$at

lw \$at, 8(\$at)

sub \$r1,\$r1,\$at

Auto-Increment

توضیح: بعد عملیات رجیستر مورد استفاده را اندازه یک کلمه افز ایش می دهد.

Lw \$at, 0(\$r1)

Subi \$sp,\$sp,4

Sw \$at, (\$sp)

Addi \$r1,\$r1,4

Indexed

add \$at,\$r1,\$r2

sw \$r1,0(\$at)

سوال5)

لف)

مانند بخش آ سوال3 است. Indexed مانند پیمایش یک آرایه، scaled مانند حافظه های چند لایه مانند ماتریس ها، و مانند بخش استک می آییم یا به طور کلی از انتهای لیستی به اولش می آییم.

مزایای این مود ها در سوال 3 هم ذکر شده اند، سرعت اجرا، کوتاه و موجز شدن کد، آسان تر شدن کار برنامه نویس، همینطور رها شدن از نگرانی alignment ها. این قالب مثال ها هم بسیار متدوال اند و پرداختن به دستور مناسب در ISA هم سرعت را بالا برده هم کار برنامه نویس راحت تر می شود.

($\dot{-}$

بالطبع پردازنده هایی که پشتیبانی می کنند مانند x 86 از امکانات سخت افزاری بیشتر به طور متوسط برخوردارند (مثلا اینتل در رایانه های شخصی یا سرور ها) پس فراهم کردن نیاز های سخت افزاری چالش بزرگی برای آن ها نیست. کاربرد عمده میپس در نهفته هاست جایی که مشخصا ارزانی سحت افزار برایمان اولویت دارد زیرا هم قیمت مهم است هم حجم و هم مصرف پردازنده و عمر آن و افزودن پیچیدگی های سخت افزاری اگر ما به هدف real time بودن رسیده باشیم مورد تایید نیست. در مورد افزایش کارایی در صورت پیاده سازی indexed به تفضیل در الف و x = 1 شرح داده ایم ولی محدودیتی که ایجاد می کند را هم به تفضیل حالت کلی تر را توضیح دادیم.

سوال6)

الف)

در خط 10 مقدار مستقیم (immediate) داریم. در 11 هم مقدار مستقیم یا immediate و در ادامه دو دستور داریم: خط 13 مستقیم (immediate) و در immediate) و در register indirect 14 و register indirect 14 و انستقیم (immediate) و در رجیستر بریزد . خط 12 هم مستقیم (immediate) بود. در 17 یک auto increment داریم که مقدار آن خانه در حافظه را در رجیستر ریخته می شد و بعد رجیستر دومی را به اندازه یک کلمه (4بایت) افزایش می دهد. خط 22 هم یک حافظه را در رجیستر ریخته می شد و بعد رجیستر دومی را به اندازه یک کلمه (4بایت) افزایش می دهد. خط 22 هم یک حاویزد register indirect

((1

تی ای ما(پوریا) تو گروه گفتن که نیاز نیست همه را پیاده کنیم.

پیاده سازی حلقه با scaled:

Mov r10,#0

LOOP:

Ldr r4, #0[r2,r10,#4]

Add r0,r0,r4

adds r3,r3,#-1

inc r10

bne loop

str r0,[r1]

B end

(5

خب این همان قبلی است صرفا بخش حلقه را باید جایگزین کنیم.

```
3 DATA: .word 5, 8, 3, 12
4 N: .word 4
5
6 .text
7 .global _start
9 _start:
10 LDR R1, =SUM ; Load address of SUM
11 MOV R0, #0; Initialize R0 (temporary sum) to 0
12 LDR R2, =DATA
13 LDR R3, =N
14 LDR R3, [R3]
15
16 Mov r10,#0
17 LOOP:
18 Ldr r4, #0[R2, R10,#4]
19 Add R0, R0 , R4
20 adds R3, R3,#-1
21 inc R10
22 bne loop
23 str R0,[ R1]
24
25 END:
26 NOP; Placeholder for program termination
```