

تمرین تئوری پنجم سید محمدرضا جوادی 402105868 ساختار کامپیوتر، دکتر اسدی پاییز 1403

سوال1)

این بار خط به خط پیش می روم برعکس تمارین قبل، زیرا فرایند کال کردن ها پیچیده تر شده و نمی توان به سادگی تشخیص دهید من در تحلیل کجای کار هستم و گم می کنید.

```
.text
main:
     lui $a0, 1024
                    در 16 بیت بالایی و در 11 امین بیت بینشان 1 می گذارد. یعنی مقدار ورودی برای سابروتین می شود 0x04000000
     jal func1
                                                                     تابع 1 را فراخوانی می کند، ادامه توضیح در خط اول
     addi $a0, $a0, 1
     li $v0, 1
                                                                                        مى خواهيم a0 را چاپ كنيم
    Syscall
                                                                                               AO چاپ می شود.
    li $v0, 10
                                                                               کد ترمینیت کردن برنامه و پایان دادن آن
     syscall
                                                                                                          تامام
func1:
                                                                                                  این تابع کال شد
     xori $a0, $a0, 1
                                                                   ورودي را با xor 1كرد. A0 مي شود 0x0400001
     j func2
                                                                         به ليبل تابع دو بدون هيچ شرظ مي پرد ادامه آنجا
     addi $a0, $a0, 1
     jr $ra
func2:
     xori $a0, $a0, 1
                                                       دوباره با یک ایکسور می شود. مقدار ورودی می شود 0x04000000
     addi $ra, $ra, 4
                     به مقدار آدرس بازگشت 4 تا اضافه می کند یعنی به نو عی ریترن آدرس به یک خط بعد ارجاع می شود و یکی می پرد.
     lw $s0, func2 + 36($zero)
               مقدار خط 9 ام بعد از فانک2 یعنی jal func3 در 50 ریخته می شود. در واقع 9 خط بعد از باز کردن شبه دستورات یعنی:
                                                                    xor $s0, $s0, $a0
                                 دستور تغییر داده می شود با تغییر بیت 5ام از 0 به 1 که دستوری 🧃 است و دیگر ra تغییر نمی کند.
     sw $s0, func2 + 36($zero)
                                                                                        دستور جدید را قرار می دهد
     jal func3
                                                                                               به تابع 3 مي رويم.
     jr $ra
func3:
     srl $a0, $a0, 26
                                                                  ورود را 26 بیت به راستی شیفت می دهیم. ۸۵ می شود:
```

```
0x00000001
```

```
add $a0, $a0, $a0
```

jr \$ra

به دو خط بعد از فراخوانی تابع دو در تابع یک باز می گردیم.

سوال2)

لف)

هرکدام بر اساس 6 بیت اول، اگر رجیستر فرمت بود 6 بیت آخر فانکت و گرنه نگاه می کنیم کدام فرمت است و از دستور العمل ها حل می کنیم.

```
0x20080000
addi $t0, $zero, 0
0x00044820
add $t1, $zero, $a0
0x200A0001
addi $t2, $zero, 1
0x010A4020
add $t0, $t0, $t2
0x214A0001
addi $t2, $t2, 1
0x112A0001
beq $t2, $t1, 1
0x08100003
j 0x1000003
```

اما كار ترجمه ادامه دارد:

آدرسی که در آن قرار گرفته به شکل زیر ترجمه می شود

0000 0100 0000 0000 0000 0000 1100

از آنجا که آدرس خط اول

00000100 0000 0000 0000 0000 0000

است پس یعنی یک لیبل در 3 خط بعد یعنی خط چهارم داشتیم

همچنین در خط قبلی آن 1 در immediateقرار دارد که ضرب در 4 شود با 4 هم جمع شود یعنی به نوعی دو خط جلو رود یا کلا حلقه تمام می شود. در نهایت پس کد ترجمه شده به شکل زیر درمی آید:

```
addi $t0, $zero, 0
add $t1, $zero, $a0
addi $t2, $zero, 1
label: add $t0, $t0, $t2
addi $t2, $t2, 1
beq $t2, $t1, secondLabel
j label
secondLabel:
```

ب)

هربار to را یک واحد افزایش می دهد هرگاه برابر با مقدار ورودی بود حلقه متوقف می شود. اگر مقدار a0 مثبت بود که تا a0 می آید و درنهایت برنامه پایان می یابد. اگر منفی باشد هیچگاه متوقف نمی شویم

(7

همان که در ب مطرح شد. برنامه در صورت منفی بودن ورودی هیچگاه پایان نمی یابد.

(7

می توان شرطی گذاشت که در صورت منفی بودن a0 حلقه اجرا نشود یا بهر نحو منفی بودن ورودی را هندل کند

(0

دستوراتی هستند که PC را تغییر می دهند. می توانند آدرس نسبی، مطلق دهند یا با تبدیل مقدار داده شده در PC آدرس را ذخیره کنیم.

می توانیم با شبه دستور پرش blt مشکل منفی بودن را حل کنیم.

```
addi $t0, $zero, 0
add $t1, $zero, $a0
addi $t2, $zero, 1
blt $t1, $zero, secondLabel
label: add $t0, $t0, $t2
addi $t2, $t2, 1
beq $t2, $t1, secondLabel
j label
secondLabel:
```

سوال3)

دستور ها:

setdivis \$rd, \$rs, \$rt

```
div $rs, $rt
    mfhi $at
    beq $at, $zero, div
    add $rd, $zero, $zero
    j end

div:
    andi $rd,$rd,0
    ori $rd,$zero, 1
end:
```

bitcount \$rd, \$rs

```
ori $rd, $rd, 0
count_loop:
    andi $at, $rs, 1
    add $rd, $rd, $at
    srl $rs, $rs, 1
    bne $rs, $zero count_loop
```

circularlshift \$rd, \$rs, shift

```
ori $at, 32
lui $rd, 0x0000
ori $rd, shift
div shift, shift
mflo $t2
andi $at, $rs, 0xFFFFFFF
sll $rd, $at, shift
srl $at, $at, (32 - shift)
or $rd, $rd, $at
```

max \$rd, \$rs, \$rt

```
slt $at, $rs, $rt
beq $at, $zero, set_rd_to_rs
add $rd, $rt, $zero
j end_max
set_rd_to_rs:
add $rd, $rs, $zero
end_max:
```

سوال4)

```
.globl main
.data
array: .word 5, 2, 8, 1, 6 # Example array
array_size: .word 5
.text
main:
   la $t0, array
   lw $t1, array_size
   li $t2, 0
outer_loop:
    bge $t2, $t1, end_outer_loop
    li $t3, 0
inner_loop:
   sub $t4, $t1, 1
   bge $t3, $t4, end_inner_loop
   sll $t5, $t3, 2
   add $t5, $t5, $t0
   lw $t6, 0($t5)
   lw $t7, 4($t5)
    ble $t6, $t7, no_swap
    sw $t7, 0($t5)
    sw $t6, 4($t5)
```

```
no_swap:
    addi $t3, $t3, 1
    j inner_loop

end_inner_loop:
    addi $t2, $t2, 1
    j outer_loop

end_outer_loop:
    li $v0, 10  # Exit program
    syscall
```

سوال5)

الف)

نیاز داریم تا یک بیت دیگر به opcode اضافه کنیم. طول دستورات یک بیت افزایش می یابد و از این به بعد opcode تایی می شود

(ب

در همان حالت اول باز به افزایش یک بیتی نیاز داریم. علاوه بر آن:

حال که 64 رجیستر در کل داریم 6 بیت برای آدرس دهی نیاز داریم. در دستورات r format طول دستورات 3 بیت افزایش می یابد. در I format تا و دیگری نیاز ندارد. برای اینکه تعداد بیت ها یکسان بماند همه را به تعداد 4 تا زیاد می کنیم یعنی همه دستورات 36 بیتی می شوند تا هم نیاز های خواسته شده سوال تامین شود هم risc بودن معماری رعایت شود.

ج)

برای opcode 76 بیت نیازمندیم. برای آدرس دهی رجیستر ها به 5 بیت برای هریک نیازمندیم. حداقل اندازه هر رجیستر باری بادوجه به اندازه حافظه باید4 مگا باشد، نیازی نیست به هربیت اشاره کنیم، پس 22 بیت باید باشد تا 2 به توان 22 را پوشش دهد.

حداقل طول مي شود 7+6+6+6 يعني 25 بيت

سوال6)

خیلی دیر تغییرات در گروه اعلام شد و من فرصت تغییر نداشتم.با همان توضیحات cw که سند است و pdfیی که گذاشتن در cw این جواب من است.

کد اسمبلی:

```
fun:
    bne a0, $0, norm
    sllv t0, a1, a2
    bne t0, $0, norm
    li v0, 0
    jr ra
norm:
    sw ra, 0(sp)
    subi sp, 4
    li t0, 32
```

```
sub t0, t0, a2
sllv t0, a0, t0
srlv a0, a0, a2
srlv a1, a1, a2
or a1, a1, t0
jal fun
addi v0, v0, 1
addi sp, 4
lw ra, 0(sp)
jr ra
```

کد زبان c

```
int fun(int a, int b, int c){
   int t = b << c;

if (a == 0 && t == 0)
     return 0;

t = 32 - c;
   t = a << t;
   a = a >> c;
   b = b >> c;
   b = b | t;

return fun(a, b, c) + 1;
}
```

خروجی به ازای fun(0, 5, 1) برابر fun(0, 5, 1) برابر یک.