

تمرین تئوری سوم سیدمحمدرضا جوادی 402105868 ساختار کامپیوتر ، دکتر اسدی، پاییز 1403

سوال اول)

الف)

در این روش به منظور کوتاه تر کردن طول کد و بهینه شدن سرعت اجرای کد، در هنگام اجرای آن، خود برنامه خودش را تغییر می دهد. البته این تغییر عملکرد (functionality) کد را تغییر نمی دهد. توجه کنید که تغییر رندوم یا تصادفی نیست بلکه تمام از قبل برنامه ریزی شده و عمدی است. گاهی می دانیم اتفاق خاصی مکررا رخ می دهد و می خواهیم سربار اضافی را برداریم و کد مستقیما به پرداختن به کار به روش سریعتری شود. در این هنگام می توانیم از قبل کدرا به طوری تغییر دهیم تا از اعمال اضافه ای بپرهیزد یا کد خود که درحال اجراست را به نوعی overwrite کند. پدر این روش ، پرچم گذاری است که در آن هردفعه براساس رخداد های پس از اجرا باید شرطی را چک می کردیم و مناسب همان کد مربوطه اجرا می شد. اما در کد خوداصلاح این چک شدن های اضافه از میان می روند. یکی از مثال های واقعی کرنل لینکوس است که با توجه به کاری که می کنیم برخی امکانات را فعال و برخی را غیر میان می کند. مثالی ساده در رابطه با اسمبلی منبع(-https://stackoverflow.com/questions/29262391/self) این کد دائما 2 عدد می گیرد و باهم جمع می کند، اما هنگامی که جمعشان 13 بود برنامه تغییر کرده و از حالا بجای جمع، And منطقی استفاده می کند. در حقیقت خط

add \$t2, \$t0, \$t1

به

and \$t2, \$t0, \$t1

تبدیل می شود

MIPS Program to demonstrate self-modifying code

```
.data
num1:
                      0
             .word
num2:
             .word
                      0
                      "ADD: "
addOut:
             .asciiz
                      "AND: "
andOut:
             .asciiz
.text
main:
sumLoop:
              #Call code to read an int
  li $v0, 5
  syscall
  move $t0, $v0
                    #Moving read int to $t1
  li $v0.5
              #Call code to read an int
  syscall
                    #Moving read int to $t2
  move $t1, $v0
  add $t2, $t0, $t1 #Adding num1 and num2 together
  la $a0, addOut
  li $v0, 4
  syscall
  move $a0, $t2
  li $v0, 1
  syscall
  beq $t2, 13, instMod #Calling method to modify add instruction if sum = 13
  bne $t2, 0, sumLoop #If result is not yet 0, ask for new sum
endSumLoop:
  li $v0, 10
  syscall
instMod: #Method to change add instruction to an and instruction
```

```
lw $t1, instruction_to_replace
sw $t1, instruction_to_be_replaced
j sumLoop # go back to your sumLoop
instruction_to_replace:
and $t2, $t0, $t1
```

ب)

فرخوان های سیستمی به کاربر این اجازه را می دهد تا بتواند از کارکرد های سیستم استفاده کند. هنگام فراخوانی اجرای برنامه متوقف شده، و اجرای درخواست در کرنل سیستم ادامه می یابد و پس از پایان عمل به ادامه برنامه برمی گردیم با تاخیر کمی.

برای برخی عملیات ها مانند ورودی خروجی، کار با فایل، شبکه، مواقعی که به دسترسی سیستم عامل نیاز داریم و ... توانایی انجام عملیات صرفا با فراخوانی سیستم عامل ممکن است. در این مواقع برای آن کار ها نیاز به عمیات هایی داریم که در سیستم عامل پیاده سازی شده اند.

ج)

منظور مقداری است که در v0 قرار می گیرد. خروج v0، خواندن v0 برای عدد صحیح و v0 عدد اعشاری (برای کاراکتر و استرینگ هم داریم همینطور انواع دیگر داده ها) و برای پرینت کردن v0 عدد صحیح، v0 اعشاری v0 دابل و v0 رشته است.

	m Svo		
print integer	1	\$a0 - integer to print	
print float	2	\$f12 = float to print	
print double	3	\$f12 = double to print	
print string	4	\$a0 = address of null-terminated string to print	
read integer	5		\$v0 contains integer read
read float	6		\$f0 contains float read
read double	7		\$f0 contains double read
read string	8	\$a0 = address of input buffer \$a1 = maximum number of	See note below table

()

```
1 .data
2
3 .text
4 .globl main
5
6 main:
7 li $a0, 5
8 li $a1, 8
9
10 jal func
11
12 jal exit
13
14 exit:
15 li $v0, 10
```

```
16 syscall
17
18 go to exit:
19 j exit
20
21 func2:
22 la $t6, go_to_exit
23 lw $t4, 0($t6)
24 la $t6, jump section
25 sw $t4, 0($t6)
26 func:
27 add $a0, $a0, $a1
28 la $t9, func
29 lw $t8, 0($t9)
30 li $t7, 2048
31 xor $t8, $t7, $t8
32 sw $t8, 0($t9)
33 jump section:
34 j func2
```

خط 1 كه بخش ديتا را مشخص مي گند ولي خالي است بعد از آن به تكست يا قسمت دستورات مي رسيم.

1.در خط 7 و 8 مقادیر 5 و 8 در a0 و a0 ذخیره می شوند و در a0 به تابع a0می رویم. آنجا a0 و a0 جمع و در a0 ریزیم پس می شود a0 . آنجا a0 و a0 قرار می گیرد. بعد عدد a0 می شود a0 قرار می گیرد. بعد در a0 می ریزیم a0 می ریزیم (در واقع بیت a0 ادر a0 با یک ایکسور می شود). حال a0 در a0 تقرار می گیرد. بعد a0 ایکسور شده و در a0 می ریزیم (در واقع بیت a0 ادر a0 با یک ایکسور می شود). حال a0 در آدر a0 روی a0 با یک ایکسور می شود). حال a0 در آدر a0 روی a0 با یک ایکسور می شود) و در a0 در آنجا به تابع دوم پرش می کنیم. a0 از ادامه توجه کنید که در آن دستور بیتی که تغییر می کرد در a0 بود که a0 از جدول نگاه کنیم با a000 معادل است. الان با این تغییر بیت اول این تغییر کند می شود a000 همان a00 است. پس در حقیقت a00 ما عوض شد.

2. آدرس لیبل go_to_exit و خود دستور در حافظه در t4ریخته می شود. همینطور آدرس jump_section در jump_section در حافظه در t4ریخته می شود. همینطور آدرس go_to_exit ایس jump_section و قیر از می گیرد و بعد 44 که آدرس لیبل go_to_exit اداشت در حافظه با آدرس t6 میریزیم که قبلا جای لیبل gump_section رسیدیم و همانطور که بود. در حقیقت با اینکار دفعه بعدی که به jump برسیم دستورات exit خواهند شد. حال دوباره به func رسیدیم و همانطور که در خط آخر پاراگراف قبل توضیح دادیم این دفعه جمع a1, a0را در a1 می ریزد پس a1 می شود جمع 13 و 8 یعنی 21. ادامه همان پاراگراف قبل است با این تفاوت که این دفعه با ایکسور شدن دوباره ، خط اول فانک به حالت پیشین بر میگردد و همینطور با رسیدن به jump_iump می شود

13 و 21 مقادیر نهایی به ترتیب a0 و a1 است

(0

بجای خط 7:

Li \$v0,5

Syscall

Move \$a0, \$v0

بجای خط 8:

Li \$v0,5

سوال2) توضيح خطبه خطبعد از كد

```
1 .data
2 a: .word 2
3
4 .text
5 main:
6 la $s0, a
7 la $s1, op
8 sub $s0, $s1, $s0
9 sub $s1, $zero , $s0
10 lw $s0, a($s0)
11 lw $s1, op($s1)
12 add $s0, $s0, $s1
13 sw $s0, op($zero)
14 la $s0, label
15 la $s1, op
16 sub $s0, $s1, $s0
17 sw $s0, a($zero)
18 label:
19 li $s0, 10
20 li $s1, 15
21 op:
22 add $a0, $s0, $s1
23 jal print int
24 lw $a0, a($zero)
25 jal print int
26 jal end
27
28 print_int:
29 li $v0, 1
30 syscall
31 jr $ra
32
33 end:
34 li $v0, 10
35 syscall
```

در دو خط اول داده ها تعریف می شوند و a ، آدرس خانه ای حاوی عدد 2ست.

در ادامه به بخش دستورات می رسیم در خط 6 آدرس a را در s0 و در 7 آدرس خط اول دستور s0 را در s1 می ریزیم. خط بعد (s1) و در s0 ما s0-s1یا آدرس s0منهای آدرس s0 را می ریزیم. در s0 منهای آن می کنیم یعنی به نوعی s0را قرینه می کنیم s0 و در s0 ما s0 ادر s0 می ریزیم. در خط s0 مقدار در پرانتز به علاوه آفست می شود s0 + s0 چون s0-s0 پس s0-s0 یعنی داده در

آدرس لیبل ppرا در 00 می ریزیم. در خط 11 هم مشابه همین اتفاق ولی بر عکس می افتد یعنی چون 00+s1=a پس 00+s1=a و op+s1=a بر 00 می ریزیم پس 00 می ریزیم یعنی مقدار 00 داده در خانه با آدرس 00 از 00 می ریزیم یعنی مقدار 00 می مقدار و 00 با 00 می ریزیم پس 00 می شود جمع مقدار خود آدرس 00 بود به علاوه 00 که قسمت 00 بیت سمت راست که 00 بود به غیر می کند و این دستور 00 بود به غیر می شود یعنی کد خودش و این دستور 00 بود در خط اول 00 نخیره می شود یعنی کد خودش را تغییر می دهد.

در خط 14 آدرس solادر s0 و در خط 15 آدرس s0در s1 ذخیره می شود. بعد در s1، s1منهای s0 می شود که همان فاصله دو دستور است، دو خط با هم فاصله دارند و باتوجه به 4 بایتی بودن کلمه ها می شود s1 بایت اختلاف. مقدار s2 خواهد بود. بعد در خط s3 خواهد بود. بعد در خط s4 مقدار این ثبات را در آدرس s4می ریزیم پس s4مهم از s4 تغییر می کند

با رسیدن به لیبل label 10 را در s0 و 15 را در s1 می ریزیم.

به opرسیدیم ولی توجه کنید طبق صحبت های بالا الان addبه addتبدیل شده و حاصله adsدر a0 ریخته می شود (10-15) پس مقدار در a0 می شود منفی a0 است توسط تابع چاپ می شود و به خطی که آن را فراخوانده بود با as باز می گیردد.

بعد در در خط 24 مقدار در خانه a که a بود در a0 می ریزیم و بعد باز تابع پرینت را کال می کنیم، که این بار مقدار a0 را چاپ می کند. در خط 26 به لیبل خروج می رویم، آنجا با قرار دادن کد a0 در a0 که نشانه خاتمه ی اجرای برنامه است و فراخوانی سیستمی (syscall) برنامه پایان می یابد.

خروجي:

-58

يعنى ابتدا منفى 5 و بعد 8 چاپ مى شود، و البته newline چاپ نكر د برنامه.

سوال3)

الف)

عدد در A:

123456789ABCDEF0

اعداد بیان شده صرفا به ترتیب خوانش آن هستند.

دستگاه Aبه گره اول: چون A بیگ اندین و دومی لیتل اندین است اطلاعات را بر عکس پردازش می کند و عدد مارا به صورت روبرو معنی می کند :

F0DEBC9A78563412

گره اول به دوم: چون اولی لیتل اندین و دومی بیگ اندین است اطلاعات بر عکس پر دازش شده را همانطور که ذخیره شده معنا می کند و عدد مارا به صورت روبرو در نظر می گیرد:

F0DEBC9A78563412

گره دوم و سوم: دومین گره بیگ اندین و سومین لیتل اندین است پس بار دیگر اطلاعات را بر عکس می خواند:

123456789ABCDEF0

گره سوم و چهارم: سومی لیتل اندین و چهارمی بیگ اندین، اطلاعات همینطور می مانند:

123456789ABCDEF0

در نهایت در ارسال گره چهارم به دستگاه Bچون گره بیگ اندین و دستگاه لیتل اندین است باز اطلاعات معکوس پردازش شده و به شکل زیر تغییر می یابد:

F0DEBC9A78563412

ب)

از آنجا که هریک اطلاعات را به روش خودش می خواند، اگر مانند الف جلو برویم می بینیم یک مرحله کمتر اطلاعات برعکس می شود و اتفاقا این دفعه اطلاعات به درستی به دستگاه القخواهد رسید. با اینکه اینجا دستگاه ها و گره ها از یکدیگر بی اطلاع بودند و شانسی این خرابی موجب درست شدن عملیات شد، ولی در کل این تفسیر اشتباه در سیستم هایی که نتایج آن ها حیاتی است مانند معاملات تجاری و پردازش های مالی می تواند موجب خسران عظیمی شود.

(5

این پروتکل ها مخصوصا برای همین مشکل طراحی شدند، و ایده اصلی بیان یک استاندارد کلی در ارسال و دریافت و دستور عمل هنگام تبدیل داده دستگاه به استاندارد یا بالعکس است.

در این پروتکل ها همه داده به شکل big endianارسال و دریافت می شود تا مطمئن شویم اطلاعات از یک استاندارد پیروی می کنند. حال هنگام دریافت گیرنده می تواند با توابع پیاده سازی شده داده را به زبان خود تبدیل کند و همینطور ارسال کننده هم با توابع استاندارد دیگر می تواند داده های ارسالی خود را استاندارد کند، با استفاده از توابعمانند:

Htonl:

از هاست به شبکه برای long variables

Ntohl

از شبکه به هاست برای long variables

مدیریت در این دو لایه انتقال و استفاده تفاوت هایی باهم دارند:

در انتقال تمامی بایت های شبکه به شکل بیگ اندین تبدیل و ارسال می شوند و هردستگاه پس از دریافت باید به روش خود آن را سازگار کند (مثلا لیتل اندین کند).

در کاربرد ولی معمولا نیاز نیست کسی نگران این باشد چون عموما پروتکل های این مورد بر اساس متن هستند که اکثرا UTF یا ASCII استفاده می کنند هرچند در کاربرد ها خیلی خیلی دقیق شویم ممکن است در برخی از مواقع برنامه نویس برای ارتباط بین چند مدیا مجبور باشد نوع داده را هم مشخص کند ولی در آن مورد هم رغبت به سمت بیگ اندین کردن داده است و ترجیح می دهند هر دستگاه مبدل و کتابخانه خود را داشته باشد تا در ارتباط خللی پیش نیاید.

مثال:

یک مثال ملموس میتواند در هنگام پردازش داده ها از یک پایگاه داده باشد. اگر یک نرمافزار به دادهایی از یک سیستم-little endianنیاز داشته باشد، اما پروتکل شبکه به صورت big-endian داده ها را ارسال کند، نرمافزار میتواند با استفاده از توابع تبدیل، داده ها را به فرمت مورد نیاز تبدیل کند.

به این ترتیب، پروتکلهای شبکه و توابع مربوطه با توجه به تفاوت endian در سطوح مختلف شبکه حل می شوند و این امر باعث تضمین در ستی تبادل اطلاعات بین سیستمهای مختلف با معماری متفاوت می شود.

سوال4)

الف

در بیگ اندین بایت پر ارزش تر در آدرس با ارزش کمتر می رود:

 $0x1000 \rightarrow A1 0x1001 \rightarrow B2 0x1002 \rightarrow C3 0x1003 \rightarrow D4$

(<u></u>

این هم همچنان مانند قبل است و از چپ به راست حافظه پر می شود(از بایت های با ارزش کم به زیاد)

 $0x1000 \rightarrow A1 \ 0x1001 \rightarrow B2 \ 0x1002 \rightarrow C3 \ 0x1003 \rightarrow D4 \ 0x1004 \rightarrow 12 \ 0x1005 \rightarrow 34$

ج)

بایت پر ارزش تر در بایت پر ارزش تر (ادامه صفحه بعد)

 $0x1000 \rightarrow D4 \quad 0x1001 \rightarrow C3 \quad 0x1002 \rightarrow B2 \quad 0x1003 \rightarrow A1$

د)

بایت پر ارزش تر در بایت پر ارزش تر و بایت کم ارزش در کم ارزش تر

 $0x1004 \rightarrow 34\ 0x1005 \rightarrow 12$

طبعيتا اگر ليتل اندين خانه هارا نخوانيم كلا سيستم به فنا رفته و بجاي 1234 Ox 23412 عدد 0x3412مي خواند.

(0

همه را برعكس مى خواند و هيچكدام را نمى تواند درست استخراج كند. مثلا تو اين مورد سيستم بيگ اندين 0xA1B2C3D4 را همينگونه به ترتيب در حافظه مى ريزد ولى سيستم ليتل اندين هنگام خوانش اين ، جايگاه هارا برعكس مى كند و عدد به شكل 0xD4C3B2A1 خوانش مى شود. اين دنباله (توالى) به دليل تفاوت ساختارى نحوه ذخيره سازى بايت هاست كه موجب سوء تفاهم در خواندن و نوشتن شده.

سوال5)

تا قبل از رسیدن به خطوط دستور sub و and صرفا متغیر های number2وnumber1و number3را در 31و44و t5 می ریزیم. اول توضیح صرف این کد با بررسی 54:

توضيح كلي:

این Δ این اید 00 باشد، حال با این اند کردن دو بیت راستی اش باید 00 باشد، حال با این اند کردن دو بیت راست باقی می ماند که هرچه غیر 00 بود من جمله 1 و 2 و 3 و قتی منهای یک شود باز نامنفی می مانند ولی اگر 00 باشد منفی یک در عدد ذخیره می شود.

سوال6)

در big endian تحوه قرار گیری شبیه همان زبان آدمیزاد است از چپ به راست. پس بررسی می کنیم در حالت زبان طبیعی خودمان این عملیات ها درست بودند از نوع big endianاست در غیر اینصورت little endian.

سيستم او ل:

7142 + 32c2 = a404

به زبان طبیعی درست است پس big endian

سيستم دوم:

e9b6 + 3acb = 2382

این اشتباه است پس little endian (دقت کنید که با بر عکس کردن بایت ها به شکل b6e9-cb3a = 8223 درست می شود) سیستم سوم:

1dd5 - 8841 = 9593

در زبان طبیعی معنی نمی دهد و اشتباه است پس little endian(مانند قسمت قبل بایت هارا بر عکس کنیم می بینیم درست می شود) سیستم چهارم:

adee-6002=4dec

در زبان طبیعی ما و ریاضیات درست است بپس big endianاست