# 三、存储器管理

任课教师:姜博

联系方式: gongbell@gmail.com

北京航空航天大学计算机学院

2018年3月15日

# 内容提要


- 存储管理基础
- 页式内存管理
- 段式内存管理
- 虚拟存储管理
- 存储管理实例


#### 内容提要


- 存储管理基础
  - 存储器硬件发展
  - 存储管理的功能
    - C程序实例分析(MIPS)
  - 存储器分配方法
    - 单一连续
    - 分区管理: 固定分区、可变分区
    - 覆盖、交换
- 页式内存管理
- 段式内存管理
- 虚拟存储管理
- 存储管理实例

#### 存储器硬件

- 存储器的功能:保存数据,存储器的发展方向是高速、大容量和小体积。
  - DDR4理论上每根DIMM模块能达到512GiB的容量
  - DDR4-3200带宽可达51.2GB/s








#### 存储器硬件

- 静态存储器 (SRAM): 读写速度快, 生产成本高, 多用于容量较小的高速缓冲存储器。- 用于做Cache
- 动态存储器(DRAM):读写速度较慢,集成度高,生产成本低,多用于容量较大的主存储器。

	SRAM	DRAM
存储信息方式	触发器 (RS)	电容
破坏性读出	否	是
定期刷新	不需要	需要
送地址方式	行列同时送	行列分两次送
运行速度	快	慢
发热量	大	小
存储成本	高	低
集成度	低	高

#### 蕴含巨大的挑战

- 访问速度和存储密度不可兼得
- 非易失性存储器件(NVM)的发展是否有突破的机会?
- SSD (Flash)、PCM、忆阻器、自旋电子器件 访问速度 Speed (S)




K.L.Wang, Spin orbit interaction engineering of magnetic memory for energy efficient electronics systems. NVMTS 2015

#### 存储组织


- 存储组织的功能是在存储技术和CPU寻址技术许可的 范围内组织合理的存储结构,其依据是访问速度匹配 关系、容量要求和价格。
  - · "寄存器-内存-外存"结构和"寄存器-缓存-内存-外存"结构;
- 现在微机中的存储层次组织:访问速度越来越慢,容量越来越大,价格越来越便宜;
- 最佳状态应是各层次的存储器都处于均衡的繁忙状态 (如:缓存命中率正好使主存读写保持繁忙);

#### 存储层次结构

寄存器(register) 快速缓存(cache) 主存(primary storage) 外存(secondary storage)



#### Processor-DRAM Memory Gap (latency)



### 两个基本概念

- 1. 地址空间:源程序经过编译后得到的目标程序,存在于它所限定的地址范围内,这个范围称为地址空间。简言之,地址空间是逻辑地址的集合。
- 2. 存储空间:存储空间是指主存中一系列存储信息的物理单元的集合,这些单元的编号称为物理地址或绝对地址。简言之,存储空间是物理地址的集合。

10

#### 为什么进行存储管理

- 重要的资源
- 帕金森定律(Parkinson):
  - 一个人做一件事所耗费的时间差别如此之大:他可以在10分钟内看完一份报纸,也可以看半天;一个忙人20分钟可以寄出一叠明信片,但一个无所事事的老太太为了给远方的外甥女寄张明信片,可以足足花一整天:找明信片一个钟头,寻眼镜一个钟头,查地址半个钟头,写问候的话一个钟头零一刻钟.....
  - 特别是在工作中,工作会自动地膨胀,占满一个人所有可用的时间,如果时间充裕,他就会放慢工作节奏或是增添其他项目以便用掉所有的时间。
  - 帕金森定律表明:只要还有时间,工作就会不断扩展,直到用完所有的时间。

#### 为什么进行存储管理

- 软件对存储的要求也类似:
  - 存储器有多大,程序对存储的需要更大。
  - 如果物理存储没有管理,软件会无节制的占用所有资源
  - PC机的内存: 256M→16G
  - 手机的内存: 256M→16G
  - 还是不够用。。。

北京航空航天大学 计算机学院 12

#### 存储管理的需求

- 支持多道程序和多用户系统:
  - 针对多个应用,将内存划分多个区域
- 充分利用内存: 为多道程序并发执行打基础
- 方便用户使用: OS自动加载程序, 用户透明
- 较大的逻辑运行空间:不局限于物理内存大小
- 存储保护与共享

# 存储管理的功能

- 存储分配和回收:是存储管理的主要内容。讨 论其算法和相应的数据结构。
- 存储共享和保护:代码和数据共享,对地址空间的访问权限控制(读、写、执行)。
- 存储器扩充:
  - 由应用程序控制的方案:覆盖;
  - 由OS控制的方案:交换(整个进程空间),请求调入和预调入(部分进程空间)

#### 存储管理的功能-分配和回收

- 当用户请求内存时,及时响应,分配内存
- 当用户不需要时及时回收内存,让其他用户使用
- 这就要求:
  - 用数据结构,记住内存分配状态
  - 分配:用户请求,分配内存,修改数据结构
  - 回收: 用户释放内存, 修改数据结构

#### 存储管理的功能-扩充容量

- OS要方便用户使用-用户编程不需要考虑内存的容量
  - 需要扩充内存容量,用户可以用更大的空间
- 解决方案
  - · 在MMU内存管理单元的控制下
    - 把内存和外存统一使用,扩充内存
    - 交换技术
    - 虚拟存储技术

#### 存储管理的功能-共享

- 让多个进程共用内存中的相同区域
- 代码共享
  - 节省内存空间
- 数据共享
  - 实现进程的通讯


北京航空航天大学 计算机学院 17

#### 存储管理的功能-保护

- 让OS,多道程序同时运行又不互相干扰
  - 一个程序只能访问自己的区域
  - 一个程序错误不影响其他程序, 防止破坏系统
- 存储保护的内容
  - 地址越界保护
    - 进行地址越界可能会影响其他程序或者OS
    - 越界→产生中断,交给OS处理
  - 权限保护
    - 共享区域, 权限不同
    - 读写权限保护


#### 闲置空间的管理-数据结构

在管理内存的时候,OS需要知道内存空间有多少空闲?这就必须跟踪内存的使用,跟踪的办法有两种:位图表示法(分区表)和链表表示法(分区表)



#### 位图表示法


给每个分配单元赋予一个字位,用来记录该分配单元是否闲置。例如,字位取值为0表示单元闲置,取值为1则表示已被占用,这种表示方法就是位图表示法。



内存分配位图表示

#### 链表表示法

将分配单元按照是否闲置链接起来,这种方法称为链表表示法。如上图所示的的位图所表示的内存分配状态,使用链表来表示的话则会如下图所示



#### 两种方法的特点

#### ■ 位图表示法:

- 空间成本固定:不依赖于内存中的程序数量。
- 时间成本低:操作简单,直接修改其位图值即可。
- 没有容错能力:如果一个分配单元为1,不能肯定应该为1还是因错误变成1。

#### ■ 链表表示法:

- 空间成本: 取决于程序的数量。
- 时间成本:链表扫描通常速度较慢,还要进行链表项的插入、删除和修改。
- 有一定容错能力:因为链表有被占空间和闲置空间的表项,可以相互验证。

128-MB的内存,以n个字节为单位进行分配。对于链表表示法,假设内存包含着交替的数据区和空闲区,每个区均为64K。假设链表的每个结点需要32位的内存地址,16位的长度和16位的指向下一个节点的指针。对于每种方法,分别需要多少存储空间?那种方法更好?

对于位图来说,每个内存分配单元需要1位。128MB = 2<sup>27</sup>,n个字节为一个内存分配单元,那么128M对 应着2<sup>27</sup>/n个内存分配单元。所以位图需要2<sup>27</sup>/n位 ,等于2<sup>24</sup>/n字节。

- 对于位图来说,每个内存分配单元需要1位。128MB = 2<sup>27</sup>,n个字节为一个内存分配单元,那么128M对 应着2<sup>27</sup>/n个内存分配单元。所以位图需要2<sup>27</sup>/n位 ,等于2<sup>24</sup>/n字节。
- 对于链表来说,需要128M/64K= 2<sup>27</sup>/ 2<sup>16</sup>= 2<sup>11</sup>个节点。每个节点64位,也就是8个字节。所以需要2<sup>11</sup>\*
   2<sup>3</sup> = 2<sup>14</sup>字节。

- 对于位图来说,每个内存分配单元需要1位。128MB = 2<sup>27</sup>,n个字节为一个内存分配单元,那么128M对 应着2<sup>27</sup>/n个内存分配单元。所以位图需要2<sup>27</sup>/n位 ,等于2<sup>24</sup>/n字节。
- 对于链表来说,需要128M/64K= 2<sup>27</sup>/ 2<sup>16</sup>= 2<sup>11</sup>个节点。每个节点64位,也就是8个字节。所以需要2<sup>11</sup>\*
   2<sup>3</sup> = 2<sup>14</sup>字节。
- 所以是比较2<sup>24</sup>/n 和2<sup>14</sup>
- 当n比较小,链表更加节省空间。当n比较大,位图 更好。n取值的平衡点是2<sup>10</sup>.也就是1 KB. 所以,当 n 小于 1 KB, 链表更好。反之,位图更好。同时,n <= 64 KB, 因为数据和空闲区是 64 KB.

#### 存储分配的三种方式

- 1.直接指定方式:程序员在编程序时,或编译程序(汇编程序)对源程序进行编译(汇编)时,所用的是实际地址。
- 2.静态分配(Static Allocation):程序员编程时,或由编译程序产生的目的程序,均可从其地址空间的零地址开始;当装配程序对其进行连接装入时才确定它们在主存中的地址。
- 3.动态分配(Dynamic Allocation):编程采用逻辑地址空间,从0地址开始。作业在存储空间中的位置,在其装入时确定,在其执行过程中可动态申请或释放空间。


#### 连续分配存储管理方式

- 单一连续分配方式
- 分区分配方式
  - 固定分区
  - 动态分区

北京航空航天大学 计算机学院 28

### 单一连续区存储管理

- 内存分为两个区域:系统区,用户区。应用程序 装入到用户区,可使用用户区全部空间。
- 最简单,适用于单用户、单任务的OS。CP/M和 DOS
- 优点:易于管理。
- 缺点:对要求内存空间少的程序,造成内存浪费;程序全部装入,很少使用的程序部分也占用内存。



30

#### 多用户系统存储器管理----分区式分配

- 把内存分为一些大小相等或不等的分区(partition),每个应用程序占用一个或几个分区。操作系统占用其中一个分区。
- 适用于多道程序系统和分时系统,支持多个程序并发执行,但难以进行内存分区的共享。
  - 进程属于不同分区

#### 多用户系统存储器管理----分区式分配


- 分区式分配的问题: 内碎片和外碎片
  - 内碎片: 分区内部难以利用的空间
  - 外碎片: 分区之间难以利用的空间
- 分区式管理的方法:
  - 数据结构: 分区表或者分区链表
  - · OS维护数据结构

北京航空航天大学 计算机学院 32

#### 固定式分区

- 固定式分区(静态存储区域): 当系统初始化时, 把存储空间划分成若干个任意大小的区域; 然后, 把这些区域分配给每个用户作业。
- 把内存划分为若干个固定大小的连续分区。
  - 分区大小相等:只适合于多个相似程序的并发执行(处理多个类型相同的对象)。
  - 分区大小不等:多个小分区、适量的中等分区、少量的大分区。根据程序的大小,分配当前空闲的、适当大小的分区。

#### 固定式分区



北京航空航天大学


计算机学院

#### 固定式分区

作业A小于分区1大小8K 产生内碎片

#### 分区说明表

区号	大小	起始地址	状态
1	8K	16K	占用
2	16K	24K	空闲
3	32K	40K	占用
4	64K	72K	空闲
5	120K	136K	占用



内存空间

作业后备队列 作业C(20K) 作业D(40K) 作业E(90K)

- 优点: 易于实现,开销小。
- 缺点:
  - 内碎片造成浪费;
  - 分区总数固定,限制了并发执行的程序数目;
  - 灵活性差,接受程序大小受分区大小限制
- 采用的数据结构:分区表——记录分区的大小和使用情况

### 可变式分区:

- 可变式分区:分区的边界可以移动,即分区的大小可变。
- 分区大小在程序装入时大小动态确定,量身定制
  - 也可以通过系统调用改变分区大小
- 优点:没有内碎片。
- 缺点: 随着多次分配和回收,产生外碎片。

Operating System	128 K	Operating System		Operating System	
		Process 1	320 K	Process 1	320 K
	896 K			Process 2	224 K
			576 K		352 K

Operating System		Operating System		Operating System	
Process 1	320 K	Process 1	320 K	Process 1	320 K
Process 2	224 K		224 K	Process 4	128 K 96 K
Process 3	288 K	Process 3	288 K	Process 3	288 K
	64 K		64 K		64 K

Operating System		Operating System		Operating System	
Process 1	320 K	Process 1	320 K	Process 1	320 K
Process 2	224 K		224 K	Process 4	128 K 96 K
Process 3	288 K	Process 3	288 K	cess 3	288 K
	64 K		64 K		64 K

进程4小于进程2释放的空间,产生外碎片

Operating System		Operating System	
	320 K	Process 2	224 k
			96 K
Process 4	128 K	Process 4	128 K
	96 K		96 K
Process 3	288 K	Process 3	288 K
	64 K		64 K

### 进程2小于进程1释放的空间,产生外碎片

Operating System		Operating System	
	320 K	Process 2	224 k
D 4	128 K	D 4	96 K 128 K
Process 4	96 K	Process 4	96 K
Process 3	288 K	Process 3	288 K
	64 K		64 K

## 可变分区管理的数据结构

- 需要设置数据结构记录内存分配情况:
- 内存分配表
  - 已分配区表
  - 空闲区表

## 动态分区的数据结构

起始地址	长度	标志
500	800	P1
1500	400	P2
		空
	:	
	:	

起始地址	长度	标志
1300	200	未分配
1900	650	未分配
		空
	:	
	:	


已分配区表

空闲区表

## 可变式分区的内存分配策略:

- (1)最佳适应算法 (Best Fit): 为一个作业选择分区时,总是寻找其大小最接近于作业所要求的存储区域。
- (2)最坏适应算法(Worst Fit): 为作业选择存储区域时, 总是寻找最大的空白区。
- (3)首次适应算法(First Fit):每个空白区按其在存储空间中地址递增的顺序连在一起,在为作业分配存储区域时,从这个空白区域链的始端开始查找,选择第一个足以满足请求的空白块。
- (4)下次适应算法(Next Fit): 把存储空间中空白区构成一个循环链,每次为存储请求查找合适的分区时,总是从上次查找结束的地方开始,只要找到一个足够大的空白区,就将它划分后分配出去。

FirstFit算法



## FirstFit算法

- 优点:
  - 分配和释放的时间性能较好
  - 较大的空闲分区保留在内存的高端
- 缺点:随着低端内存被不断分配,会产生很多小分区,开销会增大。

## 算法举例

例:系统中的空闲分区表如下表示,现有三个作业分配申请内存空间100K、30K及7K,给出按首次适应算法、下次适应算法、最佳适应算法和最坏适应算法的内存分配情况及分配后空闲分区表。

区号	大小	起止	状态
1	32K	20K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	120K	60K	未分配
4	331K	180K	未分配

### 首次适应算法

■ 申请作业 100k, 分配 3 号分区, 剩下分区为 20k , 起始地址 160K。

区号	大小	起止	状态
1	32K	20K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	331K	180K	未分配

### 首次适应算法

■ 申请作业 30K, 分配 1 号分区, 剩下分区为 2K, 起始地址 50K。

区号	大小	起止	状态
1	2K	50K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	331K	180K	未分配

## 首次适应算法

■ 申请作业 7K,分配 2 号分区,剩下分区为 1K, 起始地址59K。

区号	大小	起止	状态
1	2K	50K	未分配
2	1K	59K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	331K	180K	未分配

### 下次适应算法

■ 按下次适应算法,申请作业100k,分配3号分区,剩下分区为20k,起始地址160K;

区号	大小	起止	状态
1	32K	20K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	331K	180K	未分配

### 下次适应算法

■ 按下次适应算法,申请作业30K,分配4号分区,剩下分区为301K;

区号	大小	起止	状态
1	32K	20K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	301K	210K	未分配

### 下次适应算法

■ 按下次适应算法,申请作业7k,分配1号分区

区号	大小	起止	状态
1	25K	27K	未分配
2	8K	52K	未分配
3	20K	160K	未分配
4	301K	210K	未分配

### 最佳适应算法

#### 按容量大小递增的次序排列

#### 分配前的空闲分区表

区号	大小	起址
1	8k	52k
2	32k	20k
3	120k	60k
4	331k	180k

#### 作业30K分配后

区号	大小	起址
2	2k	50k
1	8k	52k
3	20k	160k
4	331k	180k:

#### 按容量递增的次序重新排列

#### 作业100K分配后

区号	大小	起址
1	8k	52k
3	20k	160k
2	32k	20k
4	331k	180k

#### 作业7K分配后

区号	大小	起址
1	1k	59k
2	2k	50k
3	20k	160k
csc <b>4</b> . n	t <b>331k</b> 2	86 <b>180k</b> 7



区号	大小	起址
1	1k	59k
2	2k	50k
3	20k	160k
4	331k	180k

### 最坏适应算法

#### 按容量大小递减的次序排列

#### 分配前的空闲分区表

区号	大小	起址
1	331k	180k
2	120k	60k
3	32k	20k
4	8k	52k

#### 作业30K分配后

区号	大小	起址
1	201k	310k
2	120k	60k
3	32k	20k
4	8k	52k


#### 按容量递减的次序重新排列

#### 作业100K分配后

区号	大小	起址
1	231k	280k
2	120k	60k
3	32k	20k
4	8k	52k

#### 作业7K分配后

	区号	大小	起址
	1	194k	317k
	2	120k	60k
	3	32k	20k
5.	cs <b>4</b> n. n	et/ <b>8k</b> _2	86 <b>52k</b> 57



区号	大小	起址
1	194k	317k
2	120k	60k
3	32k	20k
4	8k	52k

ht/p://blog.csdn.net/qq\_28602957

## 算法特点

- 首次适应:优先利用内存低地址部分的空闲分区。但由于低地址部分不断被划分,留下许多难以利用的很小的空闲分区(碎片或零头),而每次查找又都是从低地址部分开始,增加了查找可用空闲分区的开销。
- 下次适应:使存储空间的利用更加均衡,不致使小的空闲区集中在存储区的一端,但这会导致缺乏大的空闲分区。

## 算法特点

- 最佳适应:若存在与作业大小一致的空闲分区,则它必然被选中,若不存在与作业大小一致的空闲分区,则只划分比作业稍大的空闲分区,从而保留了大的空闲分区。最佳适应算法往往使剩下的空闲区非常小,从而在存储器中留下许多难以利用的小空闲区(碎片)。
- 最坏适应算法的特点:总是挑选满足作业要求的最大的分区分配给作业。这样使分给作业后剩下的空闲分区也较大,可装下其它作业。由于最大的空闲分区总是因首先分配而划分,当有大作业到来时,其存储空间的申请往往会得不到满足。


### 练习:可变分区的内存分配

- 假设一个可变分区系统中内存按照顺序包含如下空 闲区: 10 KB, 4 KB, 20 KB, 18 KB, 7 KB, 9 KB, 12 KB, and 15 KB.
- 假设后续的连续内存分配请求是: (a) 12 KB (b) 10 KB (c) 9 KB
- 对于首次适应那个空闲区会被分配?对于最佳适应, 最差适应,和下次适应又会分配那些空闲区?

## 练习:可变分区的内存分配

- 首次适应 20 KB, 10 KB, 18 KB.
- 最佳适应 12 KB, 10 KB, 9 KB.
- 最差适应 20 KB, 18 KB, 15 KB.
- 下次适应 20 KB, 18 KB, 9 KB.

### 可变分区分配和回收的例子




(a) 某时刻状态

作业D分配,产生24K空闲区


北京航空航天大学

### 可变分区分配作业A撤销,产生16K空闲区,合并成26K





62


## 可变分区分配和回收的例子





63













## 可变分区的保护-界限寄存器保护




### 可变分区的保护-界限寄存器保护



每次访问内存的地址,硬件都自动将其与界限寄存器比较,若发生地址越界,便产生保护性地址越界中断

70

### 可变分区的保护-界限寄存器保护



# 可变分区的保护-保护键

- 每个分区分一个保护键-锁
- 每个进程分一个保护键-钥匙
  - 存在程序状态字中
- 访问内存的时候,检查锁和钥匙是否匹配
  - 不匹配→触发中断

# 如何处理外碎片? -紧缩 (compaction)

将各个占用分区向内存一端移动,使各个空闲分区聚集在另一端,然后将各个空闲分区合并成为一个空闲分区。

#### 如何处理外碎片? -紧缩

作业 E (40K)	操作系统	作业 E (40K)	操作系统	操作系统
2	(26K) 作业 B (90K)	\$	作业 B (90K)	作业 B (90K
	(30K)		作业 D (70K)	作业 D (70K
	作业 D (70K)		(80K)	作业 E (40K
	(24K)			(40K)

(a) 三块碎片 作业E无法分配空间

(b) 碎片拼接

(c) 给E分配空间

#### 如何处理外碎片? -紧缩

作业 E (40K)	操作系统	作业 E (40K)	操作系统	操作系统
	(26K) 作业 B (90K)	[PIL = (1011)	作业 B (90K)	作业 B (90K)
	(30K)		作业 D (70K)	作业 D (70K)
	作业 D (70K)		(80K)	作业 E (40K)
	(24K)			(40K)

(a) 三块碎片

(b) 碎片护

〉公E分配空间

在内存中的作业B和作业D被移动到内存的一端, 三块碎片被拼接为一个大的空闲区,其容量为80K

北京航

# 处理外碎片-紧缩技术的问题

- 进行数据搬移,占用CPU时间
- 进行程序搬移,需要重定位和硬件支持
- 效率比较低,不适合频繁进行

# 紧缩-练习题

■ 一个交换系统通过紧缩技术来清理碎片。如果内存碎片和数据区域是随机分配的。而且假设读写32位内存字需要10nsec. 那么如果紧缩128MB的内存需要多久?简单起见,假设第0个字是碎片的一部分而最高位的字包含了有效的数据。


# 紧缩-练习题


- 由于碎片和数据是随机分布的,几乎整个内存都需要被拷贝,因为每个字都需要被读取和重写到不同的位置。读取 4 字节花费 10 nsec, 所以读取1个字节花费 2.5nsec。同理写一个字节也需要 2.5 nsec, 这样紧缩一个字节需要5 nsec. 所以,紧缩的速度是 200,000,000 bytes/sec。如果要复制 128 MB (2<sup>27</sup> 字节= 1.34 \* 10<sup>8</sup> 字节),计算机需要 2<sup>27</sup> /200,000,000 sec, 结果约为0.671 sec.
- 这个结果稍微保守。因为如果最初的内存起始位置的碎片是 k 字节, 这 k 字节不需要拷贝。但是, 如果有很多碎片和数据的话, 每个碎片都会很小, 那么k也很小, 误差也就很小。

# 内存的管理-扩充容量

- 扩充容量的思路
  - 把一部分程序和数据放在外存上,把当前执行要使用的程序和数据放在内存
- 覆盖技术
  - 让程序和数据对内存空间时分复用
- 交换技术


- 覆盖:一个程序的代码段和数据段按照时间先 后占用内存空间
  - 必要的部分占据内存
  - 可选的部分放外存
  - 不存在调用关系的模块不必同时在内存,可以互相 覆盖
  - 不同的执行路径不需要同时在内存






北京航空航天大学

计算机学院



B和C不会互相调用,因此B和C就无需同时在内存中同理,F、D、E无需同时在内存

北京航



覆盖前, ABCDEF = 190K


覆盖后: 110K, 即容量需求最大的路径

北京航

#### 缺点

- 编程时必须划分程序模块和确定程序模块之间的覆盖关系,了解调用次序,增加编程复杂度。
- 从外存装入覆盖文件,以时间延长来换取空间节省。
- 程序的最大长度仍然受限内存


■ 一个复杂些的控制流图



85

# 交换

- 交换:广义的说,所谓交换就是把暂时不用的某个(或某些)程序及其数据的部分或全部从主存移到辅存中去,以便腾出必要的存储空间;接着把指定程序或数据从辅存读到相应的主存中,并将控制转给它,让其在系统上运行。
- 优点:增加并发运行的程序数目,并且给用户 提供适当的响应时间;编写程序时不影响程序 结构
- 缺点:对换入和换出的控制增加处理机开销;程序整个地址空间都进行传送,没有考虑执行过程中地址访问的统计特性。



## 交换技术的几个问题

- 选择原则,即将哪个进程换出/内存?
  - 系统在选择换出程序时,希望换出的程序是短时间内不会立刻投入运行。
  - · 等待I/O的进程
- 交换时机的确定,何时需发生交换?
  - 只要不用就换出(很少再用);
  - 只在内存空间不够或有不够的危险时换出

# 交换技术的几个问题

- 交换空间的分配和管理?
  - 当程序被换出时,必须为它分配磁盘空间
  - 固定空间v.s.可变空间
- 换回内存时位置的确定
  - 如果包含物理地址引用: 原位置
  - 如果是相对地址:可以换位置

# 覆盖与交换技术的区别

- 覆盖可减少一个程序运行所需的空间。交换可让整个程序暂存于外存中,让出内存空间。
- 覆盖是由程序员实现的,操作系统根据程序员提供的覆盖结构来完成程序段之间的 覆盖。交换技术不要求程序员给出程序段 之间的覆盖结构。
- 覆盖技术主要对同一个作业或程序进行。 交换换主要在作业或程序间之间进行。