Redes y Sistemas de Telecomunicación Apuntes de clase

Javier Rodrigo López ¹
2 de febrero de 2021



 $^{^{1}}E\text{-mail: javiolonchelo@gmail.com}$





Prólogo

Imagen de la portada: $T\'{itulo}$, por Richard Jhonson.

Índice general

	Prologo	2
1.	Introducción a las Redes de Telecomunicación	5
	1.1. Redes y Servicios de Telecomunicación	
	1.1.1. Red de telecomunicación	
	1.1.2. Componentes esenciales de una red de telecomunicación	
	1.1.3. Servicios de una red de telecomunicación	
	1.1.4. Protocolos	
	1.1.5. Redes de acceso	
	1.1.6. Medios de transmisión	
	1.2. Clasificación de las Redes de Telecomunicación	
	1.2.1. Arquitecturas de red	
	1.2.2. Topologías	
	1.3. Técnicas de conmutación	
	1.3.1. Conmutación de circuitos	
	1.3.2. Conmutación de paquetes	
	1.4. Evolución de las redes de telecomunicación	
	1.4.1. Evolución histórica	
	1.4.2. Internet	
	1.1.2. Internet	
2.	Arquitecturas de comunicación estratificadas en niveles	11
	2.1. Arquitecturas de comunicación estratificadas en niveles	
	2.1.1. Conceptos generales	11
	2.1.2. Conceptos: entidad, unidad de datos, protocolo	
	2.1.3. Modelos de referencia	13
	2.1.4. Ejemplo: Cliente - Servidor WEB	14
	2.2. Interacción entre entidades y niveles	15
	2.2.1. Tipos de primitivas y clases de servicio	15
	2.2.2. Modelo Internet	15
	2.3. Modos de comunicación entre entidades pares	16
	2.4. Conexiones y envío de datos sin conexión	
	2.4.1. Conexiones	16
	2.4.2. Envío de datos sin conexión	16
	2.5. Facilidades adicionales ofrecidas por un nivel	16
	2.5.1. Control de flujo	16
	2.5.2. Control de errores	16
	2.6. Normalización en redes	16
	2.7. Modelos de referencia	17
3.	Introducción a los protocolos y servicios de seguridad	19
	3.1. La problemática de la seguridad en las redes	
	3.2. Servicios de seguridad	
	3.3. Criptografía de clave secreta y clave pública	
	3.4. Firma digital	
	3.5. Certificación digital	19
4	A	1 1.
4.	Arquitectura de los centros de conmutación y señalización	
	telecomunicación 4.1. Podes de computación de circuitos	21 21
	4.1. Redes de commutación de circuitos	
	4.2. Redes de conmutación de paquetes	
	4.3. Ejemplificación Redes IP	
5.	Prácticas	23

,		
INDICE	CENER	ΔΤ

5.1.	Generación y análisis de tráfico de voz sobre IP (VoIP)	23
5.2.	Análisis de protocolos. WireShark	23
5.3.	Análisis y Diseño de un protocolo de comunicación (NOC y OC)	23
5.4	Uso de un certificado de clave pública	23

Introducción a las Redes de Telecomunicación

1.1 Redes y Servicios de Telecomunicación

1.1.1. Red de telecomunicación

Una red de telecomunicación es un conjunto organizado de **recursos e información compartidos** por usuarios, que permite el intercambio de información entre entidades distantes.

Estos recursos son un conjunto de **elementos hardware y software** que ofrecen a la sociedad las **capacidades de comunicació**n para mejorar la calidad de vida y su desarrollo.

Características de las redes de telecomunicación

Una red de telecomunicación tiene varias características:

- Se realiza una comunicación entre los miembros de la red, a los que se denomina usuarios.
- Una red de telecomunicación permite optimizar los recursos y aprovechar las infraestructuras.
- Son flexibles y escalables.
- Están reguladas por leyes.
- Requieren de un mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.
- Presentan una alta fiabilidad y son interoperables.

1.1.2. Componentes esenciales de una red de telecomunicación

Una red de telecomunicación en realidad es un conjunto de **nodos** y **enlaces** que proporciona conexiones entre dos o más puntos de terminación de la red (**PTR**, por sus siglas). Esta definición excluye los terminales de usuario.

Una red de telecomunicación se puede dividir en:

- Sistemas de Transmisión.
- Sistemas de Señalización.
- Sistemas de Conmutación.

1.1.3. Servicios de una red de telecomunicación

Una red de telecomunicación ofrece un conjunto de prestaciones, que reciben el nombre de servicios, y que satisfacen las necesidades de comunicación de los usuarios a través del uso de la red.

Los usuarios no tienen por qué conocer el funcionamiento interno de las redes de telecomunicación. Además, la calidad de estos servicios dependerá de la tecnología empleada en la red

Redes y servicios telemáticos

La **telemática** engloba la mejora de los actuales mecanismos de telecomunicación y la creación de otros nuevos mediante el uso de sistemas computacionales.

Por lo tanto, las **redes telemáticas** son redes de telecomunicación basadas en **sistemas** de **computación**.

1.1.4. Protocolos

Un protocolo es un conjunto de reglas que determinan el comportamiento de una comunicación. Los protocolos definen el formato, el orden de los mensajes enviados y recibidos entre las entidades de la red y las acciones tomadas al transmitir o recibir mensajes.

Por ejemplo, protocolos pueden ser:

- Protocolo humano:
 - (1) ¡Hola!
 - 2 Hola, ¿qué tal?
 - ① Bien, ¿y tú?
- P. de redes de ordenadores:
- 1. Get "http://www.opm.cl/agv".
- 2. Envío de archivo.
- 1. Requerimiento de conexión TCP.
- 2. Respuesta de conexión TCP.

1.1.5. Redes de acceso

Una red de acceso es una red que comunica los **PTR** (puntos de acceso a red) con algún nodo local (el cual forma parte de una red de agregación). Puede haber miles de entidades conectadas a una de estas redes.

1.1.6. Medios de transmisión

Tiene que existir un **medio físico** para conectar de alguna forma al emisor y al receptor. La transmisión se puede realizar mediante **ondas electromagnéticas** a través de cables o usando la atmósfera como medio.

Entonces, los medios de transmisión pueden ser:

- Metálicos y ópticos (guiados).
- Atmósfera (inalámbricos, no guiados).

Metálicos y ópticos

- Par trenzado. Un solo cable agrupa 2 o más canales.
- Cable coaxial. Un conductor interno de cobre se recubre con un aislante dieléctrico, un blindaje de aluminio, una malla trenzada de cobre/aluminio y una cubierta plástica de PVC.
- Fibra óptica. Un núcleo que agrupa varios canales, con revestimiento y protección. Se diferencian de los anteriores porque las señales que se transmiten por estos son ópticas (luz), mientras que en los otros se transmiten señales eléctricas.

Atmósfera

Cada servicio tiene asignadas unas **bandas de frecuencia** determinadas. Esto se hace para evitar las posibles interferencias entre señales de servicios diferentes.

1.2 Clasificación de las Redes de Telecomunicación

1.2.1. Arquitecturas de red

Las redes de telecomunicación pueden ser clasificadas según diferentes criterios.

WAN

Clasifiación según el ámbito de las redes

- 1. Redes de área corporal (BAN).
- 2. Redes de área personal (PAN).
- 3. Redes de área local (LAN).
- 4. Redes de área metropolitana (MAN).
- 5. Redes de área extensa (WAN). Estas suelen utilizar medios telefónicos. Los servicios son contratados a operadoras (Telefónica, Ono, ...) y suponen un coste elevado de la comunicación. Los enlaces punto a punto pueden ser temporales o permanentes, excepto las comunicaciones vía satélite que son broadcast.

Hay servicios WAN que son redes de conmutación de paquetes.

Distancia entre terminales Terminales ubicados Posible red conectados a la red en el mismo... En el ámbito del cuerpo Cuerpo humano BANhumano Habitación PAN 30 m LAN 100 mEdificio 1 kmCampus LAN 10 km Ciudad MAN (o WAN) 100 kmPaís WAN $1.000 \; \mathrm{km}$ Continente WAN

Planeta

Tabla 1.1: Clasificación de redes por su ámbito

Clasificación según la arquitectura de red y tecnología de transmisión

- Redes conmutadas:
 - Conmutación de circuitos (por ejemplo, la antigua red telefónica).
 - Conmutación de paquetes (por ejemplo, Internet).
- Redes de difusión.
 - Redes de área local.

10.000 km

- Redes por radio.
- Redes por satélite.

Redes conmutadas

Las redes conmutadas presentan varios elementos:

- Nodos de conmutación. En función del destino, se escoge la ruta y el enlace hacia el nodo siguiente, estableciendo una conexión interna entre el punto de entrada del nodo y otro punto del nodo (salida).
- Enlaces. Permiten el transporte de la información (señales) entre nodos, mediante:
 - Sistemas de transmisión y radio.
 - Directamente por medios de transmisión.
- Red de acceso. Conecta nodos de acceso y puntos de terminación de red (PTR).

Redes de difusión: radio y televisión

La señales se difunden a **múltiples usuarios**. Esto representa una comunicación **punto-multipunto**.

1.2.2. Topologías

La **topología** de una red define el modo de interconectar los diferentes elementos de la red. Entre las topologías básicas podemos encontrar:

Anillo.

Estrella.

Árbol.

Bus.

■ Malla parcial.

Las redes actuales suelen tener una mezcla de topologías. Por ejemplo, una red troncal parcialmente mallada que se combina con una red de acceso en árbol.

1.3 Técnicas de conmutación

1.3.1. Conmutación de circuitos

La conmutación de circuitos es una técnica desarrollada para la **transmisión de señales** vocales. Un ejemplo es la **red telefónica conmutada**.

Un circuito es un camino dedicado que se establece entre los terminales de usuario (teléfonos) mientras dura la comunicación.

En este tipo de redes, podemos discernir tres fases:

- 1. Establecimiento del circuito (señalización y encaminamiento).
- 2. Transferencia bidireccional de información (señales vocales).
- 3. Liberación del circuito (señalización y liberación de recursos).

El proceso de elección de rutas y enlaces se realiza solo una vez durante el establecimiento de la comunicación. Además, el **tiempo de establecimiento** de la comunicación es relativamente **largo**, aunque se compensa con la baja latencia que experimentan los usuarios una vez se ha establecido la comunicación.

En cuanto al tráfico de voz para usuarios, esta es una técnica que poco a poco va siendo sustituida por la conmutación de paquetes (**voz sobre IP**, también llamado **VoIP**). Ahora mismo, los usuarios disponen de fibra óptica en sus domicilios, de modo que se utiliza tecnología digital en la transmisión de voz hasta el proveedor del servicio. Este proveedor conecta entonces con una red de conmutación de paquetes, de modo que pueda operar en VoIP.

1.3.2. Conmutación de paquetes

La conmutación de paquetes es una técnica desarrollada para la **transmisión de datos**. El mayor ejemplo de este tipo de red es **Internet**.

La información a transmitir (o mensaje) se divide en unidades más pequeñas denominadas **paquetes**. Cada paquete tiene una <u>cabecera</u>, que corresponde con la gestión interna del mensaje, y datos de usuario, que forma parte del propio mensaje.

En los nodos de CP¹ se realizan, entre otras, las siguientes funciones:

- Almacenamiento.
- Encaminamiento.
- Reenvío.

El proceso de elección de rutas y enlaces que se realiza en cada nodo es diferente para cada paquete. Esto quiere decir que, dependiendo de si el funcionamiento interno es de

¹CP: onmutación de paquetes.

datagrama $(NOC)^2$ o de circuito virtual $(OC)^3$, los paquetes no tienen por qué seguir la misma ruta hasta llegar al destino, y pueden no llegar en orden. En tal caso, los paquetes se ordenan cuando ya han llegado al receptor.

El enlace entre nodos se encuentra compartido con otras comunicaciones.

Los terminales y la red pueden controlar la comunicación mediante, por ejemplo, el control de flujo y errores en redes con servicio OC.

1.4 Evolución de las redes de telecomunicación

1.4.1. Evolución histórica

Las primeras redes telefónicas conmutadas surgieron en los años 20 y, como era de esperar, eran analógicas. Por la misma época surgieron también las primeras redes de radiodifusión analógicas. Unos años más tarde, allá por 1937, aparecieron las primeras redes de televisión en blanco y negro.

Después de esto, llegaría la Segunda Guerra Mundial y se produciría una pausa en el desarrollo de las redes de telcomunicación. O, al menos, en parte.

Hacia 1965 surgió la televisión a color y apenas cinco años después aparecieron las primeras redes de conmutación de paquetes. Poco después vinieron las redes telefónicas conmutadas digitales y llegó el *boom* de Internet, LAN Ethernet, las redes móviles, la World Wide Web...

Por el año 2000 la televisión pasó a formato digital y, poco a poco, se está dando una digitalización de todas las redes. Otro ejemplo son las redes telefónicas analógicas, que estan desapareciendo paulatinamente para dejar paso a VoIP.

1.4.2. Internet

Internet es un conjunto de redes de ámbito mundial que permite la interconexión de millones de dispositivos (sistemas terminales o **hosts**) y **redes privadas**, donde se ejecutan las **aplicaciones distribuidas** (Web, e-mail, juegos, e-commerce, compartición de archivos, etc.).

La infraestructura de las comunicaciones que se realizan en Internet está compuesta por:

- Conmutadores de paquetes (routers).
- Sistemas de transmisión, radio y satélite.
- Un conjunto de **protocolos** normalizados.

²NOC: no orientado a la conexión.

³OC: orientado a la conexión.

Arquitecturas de comunicación estratificadas en niveles

Un **protocolo** es un conjunto de reglas que determinan el comportamiento de la comunicación entre entidades pares. Siempre se produce entre entidades pares.

En una comunicación vertical, se denominan **entidades adyacentes** a aquellas entidades que se comunican directamente entre ellas.

Un **servicio** es la capacidad que tiene un nivel y que se ofrece al nivel superior para que éste la use. El servicio se ofrece y se recibe entre entidades adyacentes.

Una **interfaz** es la forma de comunicación entre niveles adyacentes. Es un problema local. Entre entidades pares hay **protocolos**.

2.1 Arquitecturas de comunicación estratificadas en niveles

2.1.1. Conceptos generales

¿Por qué es necesaria una arquitectura de protocolos?

En el intercambio de datos entre ordenadores, los procedimientos pueden llegar a ser bastante complejos. Además, es muy difícil intentar abordar la solución como un todo. Debemos hacer acopio de la frase divide y vencerás. Lo que pretendemos es ir resolviendo problema a problema, de forma que la solución de cada uno servirá de base para poder obtener la solución del siguiente.

Con la arquitectura de protocolos se procura determinar las funciones a realizar y establecer capas o **niveles**. Cada nivel tiene asignadas unas funciones o **servicios** que proporciona a otro nivel, de modo que solo se debe preocupar de sus propios servicios y los demás no tienen por qué conocer su funcionamiento.

Por ejemplo, si hay empresario que quiere enviar un PDF encriptado a otro empresario, le pedirá a un servicio de criptografía que le encripte el archivo para luego poder mandarlo. El servicio de criptografía no tiene por qué saber de economía, ni el empresario de encriptado de PDFs.

Estratificación en niveles

Cada nivel usa los servicios del nivel inmediatamente inferior. Es decir, que un nivel solo puede ofrecer servicios al nivel superior.

El nivel que usa los servicios del nivel inmediatamente inferior recibe el nombre de **usuario**, mientras que aquel nivel que le proporciona los servicios se denomina **proveedor**.

El nivel inferior no modifica ni interpreta los datos del nivel superior. En otras palabras, los niveles son **independientes** entre sí, pero no son **indiferentes**.

Tipos de comunicación

En una arquitectura estratificada, se pueden distinguir dos tipos de comunicación:

- Comunicación horizontal. Es la que se consigue entre entidades del mismo nivel. Es una comunicación virtual, ya que no se produce de forma directa entre las entidades (excepto si se trata del último nivel de la arquitectura, el que hace de enlace con el medio físico).
- 2. Comunicación vertical. Se produce en entre entidades de dos niveles adyacentes. Representa el flujo real de la información.

Cada nivel debe definir con precisión:

- La especificación del servicio, que es la interfaz que se usará con el nivel superior para ofrecer los servicios.
- La **especificación de protocolo**, que describirá la sintaxis y la semántica de las PDU¹.

Comunicación horizontal

Las entidades de un mismo nivel que se comunican entre sí se denominan **entidades pares** y tendrán igual comportamiento y jerarquía.

Las entidades pares se comunican horizontalmente mediante **protocolos de pares**. Estos, como cualquier otro protocolo, son un conjunto de reglas que determinan el comportamiento de la comunicación entre entidades pares.

Comunicación vertical

Las entidades en una misma torre de comunicaciones que se comunican entre sí se denominan **entidades adyacentes**.

Un **servicio** es un conjunto de facilidades que un nivel (**proveedor**) ofrece al nivel inmediatamente superior (**usuario**), para que este las use.

Una interfaz es la "frontera" entre dos niveles. Definir una interfaz significa establecer la forma de comunicación entre dos niveles adyacentes. Es un problema exclusivamente local.

Un nivel N ofrece un servicio al nivel superior (N+1) pero es usuario del nivel inferior (N-1).

Un nivel usa los servicios del nivel inferior accesibles a través de los **Service Acess Point** (SAP). Cada SAP representa el punto en que se puede obtener un servicio determinado.

2.1.2. Conceptos: entidad, unidad de datos, protocolo

Especificacion de un protocolo

- Se debe definir el formato que tendrán las PDU. Estas tendrán dos partes bien diferenciadas:
 - Los datos del nivel superior conformarán la SDU².
 - Los parámetros de control formarán la PCI³. Estos parámetros de control necesarios para que dos entidades de nivel N puedan cooperar en la provisión de un servicio
- Definición de las acciones y respuestas al transmitir (o recibir) las distintas PDU.

Encapsulado de PDUs

Para que se llegue a producir la comunicación horizontal, se tendrá que realizar una comunicación vertical entre los niveles (N) y (N-1), posteriormente entre los niveles (N-1)

¹PDU: Protocol Data Unit.

²SDU: Service Data Unit.

³PCI: Protocol Control Information.

y (N-2), y así hasta llegar al nivel de enlace con el medio físico. Después, se realizará de nuevo la comunicación vertical, pero en la torre de la entidad par y en sentido ascendente.

Imaginemos que del nivel (N + 1) llega una PDU que llamaremos (N + 1)PDU. Esta será la SDU del nivel N. Luego, se le añade una información de control, es decir, una (N)PCI. Lo puedes ver mejor en la Figura 2.1.




Figura 2.1. Encapsulado de PDUs

Tipos de PDU

Existen dos tipos diferentes de PDU:

- 1. **PDU de datos.**Llevan información de interés para la entidad par (información de control) y transportan de manera transparente la información del nivel superior (datos).
- 2. **PDU de control.** Llevan información de interés únicamente para la entidad par (información de control). Si te fijas de nuevo en la Figura 2.1, concretamente en el nivel N, sería como si la parte de (N)SDU estuviera vacía, solo contendría la (N)PCI.

2.1.3. Modelos de referencia

Los modelos de referencia definen el **proceso global de las comunicaciones**. Por tanto, sirven de referencia en el diseño de redes y aplicaciones. Estos modelos también definen **procesos normalizados** para la interconexión de sistemas y el intercambio de información entre usuarios. Además, realizan una **aproximación por niveles**, agrupando funcionalidades similares en un mismo nivel y describiendo el comportamiento de cada nivel (pero no su implementación).

El uso de los modelos de referencia conlleva unas ciertas ventajas:

- Independencia de los dispositivos y fabricantes.
- Facilidad de adaptación a los cambios tecnológicos.
- Mayor disponibilidad y eficiencia del sistema.

Para más información sobre los modelos de referencia, ver la Sección 2.7.

⁴Un modelo es una simplificación de la realidad. Proporciona los "planos de un sistema". Los modelos se construyen para comprender mejor el sistema que se está desarrollando.

2.1.4. Ejemplo: Cliente - Servidor WEB

En esta situación, el proceso cliente realiza peticiones de páginas web y los servidores web proporcionan las respuestas.

El protocolo que se usa es \mathbf{HTTP}^5 , el cual especifica cómo interacciona el cliente y el servidor web (las entidades de comunicación).




Figura 2.2. Encapsulado de PDU de una comunicación cliente - servidor WEB.

⁵HTTP: Hyper Text Transfer Protocol.

2.2 Interacción entre entidades y niveles

2.2.1. Tipos de primitivas y clases de servicio

Un servicio se solicita y se obtiene por medio de un conjunto de operaciones o funciones denominadas **primitivas**.

Existen varios tipos de primitivas:

1. Request

3. Indication

2. Response

4. Confirm

Una primitiva se implementa en un lenguaje de programación como una **función** o **método** (con un conjunto de parámetros) que realiza una operación. Un ejemplo de uso de primitivas en Java sería:

```
envia(datos, long, org, dst);
socket.send(datagrama);
```

Existen distintas clases de servicio, dependiendo del tipo de primitivas que hayan definido para el mismo.

• Servicio confirmado por el usuario remoto.

```
Request --> Indication --> Response --> Confirm
```

• Servicio no confirmado.

Request --> Indication

• Servicio confirmado por proveedor local.

```
--> Indication
Request
--> Confirm
```

Proveedor del servicio notifica de un evento.

Indication

2.2.2. Modelo Internet

Puertos

Los **puertos** se utilizan en el nivel de transporte para direccionar las distintas aplicaciones (procesos). Un puerto no es nada más que el **identificador del SAP del nivel de transporte**.

Cada máquina disponde de 65535 puertos.

El rango de puertos (1 ... 1023) se denominan **puertos reservados** o **well-known** y se utilizan en la parte servidora de los procesos para proporcionar los servicios de red más comunes:

```
■ Puerto 7: echo ■ Puertos 20 y 21: FTP (transferencia de ficheros)
```

■ Puerto 13: daytime ■ Puerto 80: web-http

Los puertos **a partir de 1024** son **puertos no reservados**, se utilizan en la parte cliente de los procesos para acceder a los servicios de red.

Socket

Para facilitar a los programadores de aplicaciones la comunicación entre procesos clienteservidor, se ha definido una interfaz normalizada denominada **interfaz de Socket**. Esta interfaz proporciona los métodos o funciones para que los procesos puedan comunicarse.

Un punto extremo (**socket**) identifica la tupla formada por (**dirección IP, puerto**). De esta forma, el proceso queda perfectamente identificado.

```
Por ejemplo: (142.0.1.24, 1880)
```

2.3 Modos de comunicación entre entidades pares

Existen dos modos principales de comunicación entre entidades pares:

1. Orientado a la conexión (connected-oriented)

Se produce un intercambio de datos entre entidades pares a través de una conexión establecida previamente por el nivel inferior. Además, se garantiza la entrega y el orden de llegada de los datos.

2. No orientado a la conexión (connectionless)

Se produce un intercambio de datos entre entidades partes sin establecimiento previo de una conexión por el nivel inferior. Además, no se garantiza la entrega ni el orden de llegada de los datos.

2.4 Conexiones y envío de datos sin conexión

2.4.1. Conexiones

Una conexión N es una asociación establecida por el nivel N (servicio ofrecido por el nivel N) para la transferencia de datos entre dos entidades N+1.

Para establecer una conexión N, la entidad N+1 debe conocer la dirección del (N)SAP origen y del (N)SAP destino.

La conexión es un servicio confirmado por el usuario remoto y tiene tres fases:

- 1. Establecimiento de la conexión.
- 2. Transferencia de datos.
- 3. Liberación de la conexión.

El establecimiento de una conexión N entre entidades pares requiere que se lo permitan las entidades pares del nivel inferior N-1.

El nivel N puede ofrecer el servicio de conexión aunque el nivel N-1 no lo ofrezca.

2.4.2. Envío de datos sin conexión

En el caso de intentar un envío de datos en el nivel N+1 sin que exista una conexión establecida, se debe incluir la **dirección de destino** en la (N)PCI.

2.5 Facilidades adicionales ofrecidas por un nivel

2.5.1. Control de flujo

2.5.2. Control de errores

2.6 Normalización en redes

En los orígenes de las redes de telecomunicación no existía la normalización. Esto conducía a una proliferación desordenada de soluciones que resultaban incompatibles entre sí. Además, algunas otras consecuencias eran la baja conectividad, el elevado coste para el usuario e innumerables interfaces de comunicación que dependían del fabricante.

El **objetivo** de la normalización en las redes, al igual que en cualquier otro ámbito, es facilitar el intercambio de información entre sistemas (elementos) de distintos fabricante, arquitectura o sistema operativo.

Las ventajas principales que ofrece la normalización de las redes son:

- Interoperabilidad y/o interconectividad.
- Nuevos mercados e incremento de la competencia.

■ Tendencia a la innovación y a la reducción de costes.

Sin embargo, la normalización de las redes también puede traer consigo algunos inconvenientes. Entre ellos:

- Ralentización de las soluciones tecnológicas.
- Existencia de múltiples estándares para las mismas funciones.

2.7 Modelos de referencia

Introducción a los protocolos y servicios de seguridad

3.1	La problemática de la seguridad en las redes
3.2	Servicios de seguridad
3.3	Criptografía de clave secreta y clave pública
3.4	Firma digital
3.5	Certificación digital

Arquitectura de los centros de conmutación y señalización en redes de telecomunicación

- 4.1 Redes de conmutación de circuitos
- 4.2 Redes de conmutación de paquetes
- 4.3 Ejemplificación Redes IP

Prácticas

- 5.1 Generación y análisis de tráfico de voz sobre IP (VoIP)
- 5.2 Análisis de protocolos. WireShark
- 5.3 Análisis y Diseño de un protocolo de comunicación (NOC y OC)
- 5.4 Uso de un certificado de clave pública