1. 这堂课的内容对你将来写程序有什么启示? 为了写出更快的程序, 你会考虑哪些内容?

写程序需要考虑计算机底层是如何实现的,并行流水线,多核处理器,局部性原理,加速经常发生的事件,要用到底层中自己能够用到的东西来提高程序的执行效率。

以 c 语言为例为了优化程序, 我会考虑以下措施:

①代码移动:这类优化包括识别要执行多次(例如在循环里)但是计算结果不会改变的计算。因而可以将计算移动到代码前面不会被多次求值的部分。

```
/* Implementation with maximum use of data abstraction */
2
    void combine1(vec_ptr v, data_t *dest)
    }
4
        long i;
5
         *dest = IDENT;
7
        for (i = 0; i < vec_length(v); i++) {
8
             data_t val;
9
             get_vec_element(v, i, &val);
10
             *dest = *dest OP val:
11
12
    7
```

combine1 函数是对数组 v 中的元素进行累计操作运算(加,乘等等), 将结果赋给 dest 指针对应的内存单元

```
/* Move call to vec_length out of loop */
     void combine2(vec_ptr v, data_t *dest)
2
3
     {
         long i;
4
         long length = vec_length(v);
5
6
7
         *dest = IDENT;
         for (i = 0; i < length; i++) {
8
             data_t val;
9
             get_vec_element(v, i, &val);
10
             *dest = *dest OP val;
11
         }
12
     }
13
```

combine2 在 combine1 的基础上做了改进:它在开始时调用 vec_length(v),并将结果赋值给局部变量 length。可以看到 combine1 的复杂度是 O(n²),而 combine2 的复杂度是 O(n),程序效率有明显提升。我们将对 vec_length 的调用从循环内部移动到循环的前面。编译器会试着自动进行代码移动。但不幸的是,对于怎么进行代码移动,编译器通常会非常小心。它们不能可靠地发现一个函数是否会有副作用,因而假设函数会有副作用。例如,如果 vec_length 有某种副作用,每一次调用 vec_length 都会使得一个全局 int 类型的变量 +1,那么 combine1 和 combine2 就会有完全不同的结果。为了改进代码,程序员必须经常帮助编译器显式地完成代码的移动。

②减少内存调用

```
/* Direct access to vector data */
    void combine3(vec_ptr v, data_t *dest)
2
3
4
         long i;
         long length = vec_length(v);
5
        data_t *data = get_vec_start(v);
6
7
        *dest = IDENT;
8
        for (i = 0; i < length; i++) {
9
             *dest = *dest OP data[i];
10
        }
11
12
    }
```

为了程序更加直观,我们把 combine2 改成了 combine3

```
/* Accumulate result in local variable */
    void combine4(vec_ptr v, data_t *dest)
2
3
    {
4
         long i;
         long length = vec_length(v);
5
        data_t *data = get_vec_start(v);
        data_t acc = IDENT;
7
        for (i = 0; i < length; i++) {
             acc = acc OP data[i];
10
11
        *dest = acc;
12
    }
13
```

对于 combine3, 指针 data 的值存放在寄存器之中,每次执行 for 循环,都需要从寄存器中取出 data 的值,然后去内存中找数据。对于

combine4, 局部变量 acc 的值存放在寄存器之中,每次执行 for 循环,只需要从寄存器中取出 acc 的值即可让它与 data[i] 进行 op 操作, acc 的取值不需要调用内存,效率明显提升。

③循环展开,提高程序并行性

```
/* 2 x 1 loop unrolling */
     void combine5(vec_ptr v, data_t *dest)
 2
 3
     {
         long i;
 4
         long length = vec_length(v);
 5
         long limit = length-1;
7
         data_t *data = get_vec_start(v);
         data_t acc = IDENT;
8
9
        /* Combine 2 elements at a time */
10
         for (i = 0; i < limit; i+=2) {
11
             acc = (acc OP data[i]) OP data[i+1];
12
         }
13
14
         /* Finish any remaining elements */
15
         for (; i < length; i++) {
16
             acc = acc OP data[i];
17
18
19
         *dest = acc;
20
    }
```

循环展开能够从两个方面改进程序的性能。首先,它减少了不直接有助于程序结果的操作的数量,例如循环索引计算和条件分支。第二,它提供了一些方法,可以进一步变化代码,减少整个计算中关键路径上的操作数量。combine5 相比于 combine4 在执行的过程中,在 acc 和 data[i] 进行 op 操作的同时,计算机可以去取出 data[i+1] 对应的值,提高了效率。

2. 什么是 ISA? 为什么 ISA 与硬件功能密切相关?

- ISA 即 Instruction Set Architecture (指令集体系结构),它定义 了计算机体系结构中的指令集合、寄存器、数据类型和内存访问 方法等。ISA 是软件与硬件之间的接口,它规定了软件可以使用 的指令和操作,以及这些指令和操作如何与硬件交互。计算机系 统工作的基本过程是:程序员编写的软件经编译器翻译成可执行 程序,也就是一个机器指令的序列,然后由底层硬件一条条读取 这些指令来执行。
- 指令集体系结构定义了基本数据类型、寄存器、指令、寻址模式、 异常或者中断的处理方式等。一台计算机的指令系统反映了该计 算机的全部功能,机器类型不同,其指令系统也不同,因而功能 也不同。ISA 作为处理器的基础,对于处理器的整体性能起到了 决定性的作用,不同架构的处理器同主频下,性能差距可以达到 2-5 倍。ISA 的实现需要通过编写与指令集中的指令对应的硬件 实现的逻辑代码来完成。CPU 依靠指令来计算和控制计算机系 统,每款 CPU 在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的 指令系统。指令系统的设置和机器的硬件结构密切相关,一台计 算机要有较好的性能,必须设计功能齐全、通用性强、内含丰富 的指令系统,这需要复杂的硬件结构来支持,硬件需要实现这些 功能以使得处理器能够正确执行软件指令。

3. 请查阅资料,对比 CISC 和 RISC 的区别

RISC 全称 Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机。 CISC 全称 Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机。

二者的区别在于:

• CISC 的指令能力强,指令多,大多数指令使用率低同时也增加了 CPU 的复杂度,电路随着指令的增多变得复杂,指令的时钟

周期很难对齐,流水线难管理,指令是可变长格式; RISC 的指令大部分为单周期指令,只保留最核心的指令,全部资源优化保留的指令速度,指令长度固定。

- CISC 架构中通常包含大量的寄存器,并且某些指令可以直接操作内存,支持多种寻址方式,寄存器的使用较为灵活。RISC 架构中寄存器的数量通常较少,指令只能通过寄存器进行操作,而不能直接访问内存,只有 Load/Store 操作能够访问内存,这样可以简化处理器的设计。
- RISC 比 CISC 更便于设计,可降低成本,提高可靠性,每条指令的功能相对简单,通常只执行一项基本操作,指令的执行速度更快,还能优化编译,有效支持高级语言程序,更符合加速经常发生的事件这一规则
- CICS 的指令系统比较丰富,有专用指令来完成特定的功能,因此处理特殊任务效率高。CICS 指令通常具有不同长度和复杂度,处理器需要使用微程序或复杂的控制逻辑来解码和执行这些指令,因此处理器的设计较为复杂。