Thermodynamique Cours 7


• V. Entropie et deuxième principe de la thermodynamique


- Necessité d'une nouvelle variable et d'un nouveau principe.
- Entropie, S: définition.
- S: examen microscopique.
- Deuxième principe de la thermodynamique.
- ullet ΔS dans des transformations reversibles d'un gaz parfait.
- ΔS lors d'une transformation irréversible : détente de Joules- Gay Lussac.
- Potentiels thermodynamiques.

Constat : assymétrie entre travail et chaleur

Travail: forme d'énergie issue d'un mouvement ordonnée.

Chaleur: forme d'énergie issue d'un mouvement desordonnée.





Le travail du poids permet générer de la chaleur.

L'apport de chaleur ne permet pas de générer du travail.

Conclusion : le premier principe ne suffit pas à expliquer les évolutions naturelles.

- Besoin d'un variable thermodynamique pour exprimer le « desordre » : l'entropie
- Besoin d'un principe thermodynamique pour exprimer cette assymétrie : le deuxième principe

Entropie: définition thermodynamique

Un système à température T reçoit une quantité de chaleur δQ au cours d'une transformation infinitésimale. La variation d'entropie est donnée par :

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

Note 1: dS peut être vu comme l'apport de desordre au système.

Note 2 : en réalité δS (précisions plus tard).


$$1^{er} principe: dU = \delta Q + \delta W \Rightarrow$$

$$1^{er} principe: dU = \delta Q + \delta W \Rightarrow \left(dU = TdS - PdV \right)$$
 (1)

Mathématiquement : U= U(S,V) :
$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV$$
 (2)


Si on compare (1) et (2):
$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V} \text{ et } P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S}$$

Entropie : examen microscopique Transfert de chaleur entre 2 systèmes I et II



- 100 particules initiellement en I sont susceptibles de transférer une énergie $e = \frac{1}{2} m v^2$
- 900 particules initiellement en II sont susceptibles de recevoir cette énergie
- Les particules restent dans leur système : seule « e », l'énergie, est tranferée.

• Mise en contacte thermique des 2 systèmes.




• $\Omega_{\rm I}$, $\Omega_{\rm II}$: Nombre de manières de distribuer les particules en I ou en II en restant dans le même état.

$$\Omega_I = 1$$
 $\ln \Omega_I = 0$

$$\Omega_{II} = 1$$
 $\ln \Omega_{II} = 0$

• Une particule de I donne son énergie à II




$$\Omega_I = 100$$

$$\ln \Omega_I = 4.6$$

$$\Omega_{II} = 900$$

$$\ln \Omega_{II} = 6.8$$

• Une deuxième particule de I donne son énergie à II



$$\Omega = C_N^n = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$


$$\Omega_I = \frac{100 !}{2!98!} = \frac{100 *99}{2} = 4950$$

$$\Omega_{II} = \frac{900 !}{2!898!} = \frac{900 *899}{2} = 404550$$

$$\ln \Omega_I = 8.5$$

$$\ln \Omega_{II} = 12,6$$

Et la suite est à imaginer ...



- Ces valeurs correspondent au sommet de la courbe I+II
- \Rightarrow L'équilibre thermique se produit pour le maximum de la somme : $\ln \Omega_I + \ln \Omega_{II}$

- \Rightarrow ln Ω_{total} rend compte du sens des évolutions <u>naturelles</u> des systèmes.
- Les transferts d'énergie se font du système chaud vers le système froid.
- Le transfert s'arrete lors que la densité d'énergie est la même dans les 2 système
- ullet L'équilibre est attaint pour le maximum de ln $\Omega_{ ext{total}}$

On définit microscopiquement l'ENTROPIE par : $S = k_B \ln \Omega$

L'entropie a les unités de la constante de Boltzmann (J K⁻¹).

$$k = 1,38 \ 10^{-23} \ J \ K-1$$

compatible du point de vue des unités avec la définition thermodynamique

ENTROPIE:
$$S = k_B \ln \Omega$$


S est une variable d'état car le nombre de configurations équivalentes (Ω) ne dépend que de l'état du système.

Est-ce une grandeur intensive ou extensive ? $\frac{\Omega_{I}}{\Omega_{II}}$ pour le système I $\frac{\Omega_{I}}{\Omega_{II}}$ pour le système II

Quel est le nombre de configurations pour le système I+II ? A chaque configuration de I on peut faire correspondre Ω_{II} de II.

donc
$$\Omega = \Omega_I \Omega_{II} \Rightarrow S = k_B \ln(\Omega_I \Omega_{II}) = k_B \ln(\Omega_I) + k_B \ln(\Omega_{II}) = S_I + S_{II}$$

- S est une variable extensive (variable intensive associé : T)
- S est une mesure du « desordre »



Evolution naturelle : augmentation du desordre.

Deuxième principe de la thermodynamique

Définition 1. Les transformations spontanées d'un système isolé sont accompagnées d'une augmentation de son entropie.


Définition 2 Un **système isolé** mis hors équilibre évolue spontanément jusqu'à ce que <u>son entropie atteigne une valeur maximale</u> compatible avec les contraintes imposées par l'extérieur.

Corolaire : l'entropie de l'Univers augmente.

Entropie de création :

il est possible d'augmenter l'entropie sans échange de chaleur

Exemple: effusion d'un gaz dans une enceinte adiabatique



 ΔS^c , entropie de création : entropie créée à l'intérieur du système

Nous avons vu que dans les évolutions naturelles, l'entropie ne peux pas diminuer : $\Delta S^c \ge 0$

Entropie d'un système non isolé

L'évolution entre les instants t et t+dt donne lieu à un changement d'entropie :

$$dS = \delta S^e + \delta S^c$$
 avec

 δS^e entropie d'échange : entropie échangée avec le milieu δS^c entropie de création : entropie créée à l'intérieur du système

$$\delta S^e = \frac{\delta Q}{T} \quad et \quad \delta S^c \ge 0$$

Entropie d'un système non isolé

Pour une évolution entre 2 états d'équilibre caractérisés par les températures initiales Ti et finale Tf :

$$\Delta S = \Delta S^{e} + \Delta S^{c} \qquad (1) \quad avec$$

$$\Delta S^{e} = \int_{T_{i}}^{T_{f}} \frac{\delta Q}{T} \quad et \quad \Delta S^{c} \ge 0 \qquad (2)$$

Avec (2) dans (1):
$$\Delta S \ge \int_{T}^{T} \frac{\delta Q}{T}$$

Si $\Delta S^c = 0$ alors le processus est réversible

Si $\Delta S^c > 0$ alors le processus est irréversible

Gaz parfait subissant une transformation réversible. Calcul de l'entropie

Soit une transformation élémentaire réversible entre 2 états d'équilibre :

$$(p,V,T) \rightarrow (p+dp,V+dV,T+dT).$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

a) Transformation adiabatique:

$$\delta Q = 0 \rightarrow dS = 0 \rightarrow \Delta S = 0$$

b) Transformation isochore:

$$\delta Q = nc_v dT$$

$$\rightarrow dS = nc_v \frac{dT}{T} = n \frac{R}{\gamma - 1} \frac{dT}{T} \rightarrow \Delta S = S_f - S_i = n \frac{R}{\gamma - 1} \ln \frac{T_f}{T_i}$$

Gaz parfait subissant une transformation réversible. Calcul de l'entropie

c) Transformation isobare:

$$\delta Q = nc_p dT \rightarrow dS = nc_p \frac{dT}{T} = nR \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{dT}{T}$$

$$\rightarrow \Delta S = S_f - S_i = nR \frac{\gamma}{\gamma - 1} \ln \frac{T_f}{T_i}$$

c)Transformation isotherme:

$$\delta Q = -\delta W = p_{ext} dV = p dV = p V \frac{dV}{V} = nRT \frac{dV}{V}$$

$$\rightarrow dS = nR \frac{dV}{V} \rightarrow \Delta S = S_f - S_i = nR \ln \frac{V_f}{V_i} = nR \ln \frac{P_i}{P_f}$$

Fin