

Electrostatique et Magnetostatique: Notes du cours Evgeni Popov

▶ To cite this version:

Evgeni Popov. Electrostatique et Magnetostatique: Notes du cours. Licence. Electromagnétisme II, Marseille, St. Charles, Univ. de Provence, 2001, pp.139. cel-00773417v1

HAL Id: cel-00773417 https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00773417v1


Submitted on 14 Jan 2013 (v1), last revised 25 Jan 2013 (v2)

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Electrostatique et Magnétostatique Notes du cours

Evgeni Popov



Electrostatique et Magnétostatique Notes du cours
(Cours d'Electromagnétisme pour L2 Sciences Physiques et Chimiques)
Auteur : Evgeni Popov, Institut Fresnel, Université d'Aix-Marseille (AMU)
Web: www.fresnel.fr/perso/popov/coursEM2013

Copyright 2013 : Evgeni Popov, AMU

Notes du Cours d'Electromagnétisme :

Electrostatique et magnétostatique

(L2 Physique - Chimie)

E. Popov

Plan de cours

Electrostatique

Charge électrique, types de charges. Loi de Coulomb.

Champ électrique, lignes de champ

Dipôle électrostatique

Flux du champ électrostatique, théorème de Gauss

Energie et potentiel du champ électrostatique

Théorème d'Ostrogradski, théorème de Gauss – présentation différentielle

Equations de Laplace et de Poisson

Discontinuité de champ électrique

Type de matériels : conducteurs, isolateur et semi-conducteurs

Conducteurs dans champ électrostatique. Cage électrostatique. Corona décharge

Courant électrique et la loi d'Ohm

Condensateurs

Diélectriques dans champ électrostatique, constante diélectrique, permittivité relative, polarisabilité de milieu

Magnétostatique

Force magnétique, champ magnétique. Loi de Biot et Savart.

Force sur charge en mouvement dans un champ magnétique, la force de Lorentz

Mouvement cyclotron et aurore boréale

Loi de Laplace, effet Hall

Champ créé par une charge en mouvement et un courant électrique

Flux de champ magnétique

Dipôle magnétique

Interactions magnétiques

Théorème d'Ampère, théorème de Stokes

LES équations principales d'électrostatique et magnétostatique

Discontinuité de champ magnétique

Force magnétohydrodynamique

Potentiel vecteur

Electromagnétisme (dynamique)

L'induction électromagnétique et la première des équations de Maxwell

Inductance mutuelle Courant de déplacement et la deuxième des équations de Maxwell

LES équations de Maxwell et les ondes électromagnétiques

Propriétés magnétiques des matériaux (diamagnétisme, paramagnétisme et ferromagnétisme)

Champ H, susceptibilité et perméabilité magnétique

Pourquoi faire et à quoi ça sert ?

Electrostatique

- 1. Courants électriques, loi d'Ohm, circuits électriques
- 2. Diélectriques, semiconducteurs transistors, diodes

puces intégrales TV, PC, portables, Hi-Fi

3. Structure de la matière (atomes et molécules, propriétés chimiques)

Magnétostatique

- 1. Boussoles, compasses
- 2. Aurore boréale, mouvement cyclotron, séparation d'isotopes
- 3. Dipôle magnétique, aimantes, magnétisation de milieu

Electromagnétisme

- 1. Les ondes électromagnétiques : la lumière, radio et TV émissions, télécommunications
- 2. Micro-ondes, radiothérapie
- 3. Radars aériens, maritimes, radioastronomiques et policiers
- 4. Relativité restreinte
- 5. Optique et spectroscopie

Horaires:

12 cours de 2 heures

26 séances de TD (2 fois par semaine)

Examen partiel en électrostatique conte pour 50% d'électrostatique (en totale – pour 25%)

Charge électrique

- crée force électrique 1. Charge sur les charges
- 2. Deux signes : \oplus et \bigcirc :

deux types de forces (d'attraction et de répulsion)



la réaction:

$$F_{21}$$
 \longrightarrow F_{12}

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$


3. Quantification des charges :


$$e = -1.6 \times 10^{-19} [C]$$

 $1 \text{ coulomb} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$

4. Conservation

 $\Delta Q = \sum$ charges entrantes $-\sum$ charges sortantes





5. Les charges sont additives :


$$q_1' + q_1'' \rightarrow \vec{F}_{21} = \vec{F}_{21}' + \vec{F}_{21}''$$

Types de charges

Dans la nature : l'électron et le proton (les quarks n'existent pas séparément)

Approximations utiles:

I. Charge ponctuelle:




caractéristiques : charge, position, vitesse

Remarque : Une sphère chargée uniformément crée un champ comme une charge ponctuelle


$$\begin{array}{c} \rho_S = cte \\ ou \\ \rho_V = cte \end{array} \begin{array}{c} D <\!\!<\!\!d,\, D \sim d \quad et \quad D >\!\!>\!\! d \\ \end{array}$$

II. Charges continues

1. Charge volumique : densité de charge volumique




2. Charge surfacique : densité surfacique




$$\rho_{s}(\vec{r}) = \frac{dq(\vec{r})}{ds} [Cm^{-2}]$$

e.g. conducteurs : Les charges libres sont repoussées jusqu'à la surface



3. Charge **linéique** (D >> Φ): densité linéique



def: un volume, une surface ou un fil sont chargés uniformément si ρ = cte et Q_{total} = ρ . V, S ou L

Remarque:

Notations: $\rho_{\ell} = \lambda$, $\rho_{S} = \sigma$,


mais par fois l – longueur d'onde et s - conductivité


Loi de Coulomb

Charles Augustin de Coulomb - 1785

Règles de Coulomb:

- 1. Les charges similaires se repoussent, les charges opposées s'attirent.
- 2. L'attraction ou la répulsion s'exerce sur la ligne droite entre les charges.
- 3. La magnitude (la norme) de la force est proportionnelle au carré de l'inverse de la distance entre les charges.
- 4. La force est proportionnelle à la magnitude de chacune des charges et les charges sont additives.





si
$$r \rightarrow r'$$

$$F \rightarrow F' = F \frac{r^2}{r'^2}$$


Hypothèses:

- 1. La force électrique créée par une petite sphère est la même que si la charge est ponctuelle.
- 2. L'isotropie d'une charge ponctuelle : la force ne dépend pas de l'orientation de la sphère dans l'espace.
- 3. L'indépendance mutuelle des forces électrique, élastique et gravitationnelle.

Expression mathématique:

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\vec{r}}_{21} \qquad \qquad \hat{\vec{r}}_{21} = \frac{\vec{r}_{21}}{r} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{r}$$

$$\hat{\vec{r}}_{21} = \frac{\vec{r}_{21}}{r} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{r}$$



La constante de Coulomb k

$$k = 10^{-7} c^2 \approx 8.95 \times 10^9 \quad [Nm^2 C^{-2}]$$
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$
$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi 10^9} \text{ permittivit\'e du vide}$$

Autre propriété de la force électrique (linéarité, principe de superposition):

Les sources différentes --- sommation vectorielle des forces

$$q_{1}''$$
 q_{2}
 \vec{F}_{21}'
 $\vec{F} = \vec{F}_{21}' + \vec{F}_{21}''$
 \vec{F}_{21}''

Champ électrique

Notion de champ électrostatique : la propriété d'une charge de modifier les caractéristiques de l'espace : chaque autre charge est soumise à une force électrostatique.

- 1. Le champ ne dépend pas de la charge qui est soumise à la force (dite charge **passive**).
- 2. Le champ représente le 'porteur' d'action à distance de la charge qui le crée (dite charge **active**).

Def. Dans une région d'espace il existe un champ électrostatique si une charge placée dans la région est soumise à une force électrostatique

Propriétés:

- 1. Le champ est proportionnel à la force, donc vecteur
- 2. Le champ ne dépend pas de la magnitude de la charge passive, donc est égal à la force exercée sur une charge passive unitaire :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$
 [NC⁻¹], usuelle [Vm⁻¹]

Remarque : électrostatique : les charges ne bougent pas et il n'y a pas d'influence des charges passive sur les charges actives ('collées' dans l'espace).

Le champ
$$\longrightarrow$$
 la force : $\vec{F} = q\vec{E}$
Le champ est additif (principe de superposition) : \longrightarrow

$$\vec{E} = \frac{\sum \vec{F}_j}{q} = \sum \frac{\vec{F}_j}{q} \equiv \sum \vec{E}_j$$

$$q_1 \qquad \qquad \vec{E}_2 \qquad \vec{E}$$

$$q_2 \qquad \qquad \vec{E}_1 \qquad \vec{E}_2 \qquad \vec{E}_3$$

Lignes de champ

Représentation graphique de champ (introduite par Faraday) : les lignes tangentes au vecteur de champ

Si $d\vec{\ell} = (dx, dy, dz)$ est un élément de ligne, $d\vec{\ell} / | \vec{E} \implies d\vec{\ell} = c\vec{E}$ donc $\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z} = c(\vec{r})$ dl = (dx, dy, dz)


La densité des lignes est proportionnelle à la magnitude du champ

I. Champ d'une charge **ponctuelle** q₀ située à l'origine du système de coordonnées :

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0}{r^3} \vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0}{r^2} \hat{\vec{r}}$$
 radiale:


densité = $N/S = N/4\pi r^2$ (N – nombre de lignes)

 $E (\to \infty) \text{ diverge sur r} \to 0$ $(\text{densité} \to \infty)$



Propriétés des lignes de champ :

1. Les lignes ne se croisent que sur les charges (le champ est unique)



2. Les lignes commencent sur la charge positive (pourquoi ?) et finissent sur la charge négative.

Cas particuliers

1. Le champ électrostatique créé dans un point P(r) par un élément de volume dv ayant une densité **volumique** de charge $d\rho_v$ et situé dans P'(r') est donné par l'équation :

$$d\vec{E}(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_v(\vec{r}')dv(\vec{r}')}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$

Le champ créé par un volume V est obtenu par intégration tridimensionnelle sur V :

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V} \frac{\rho_{v}(\vec{r}')dv(\vec{r}')}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V} \frac{\rho_{v}(\vec{r}')dv(\vec{r}')}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|^2} \Delta \hat{\vec{r}}$$

2. Champ des charges surfaciques :

$$d\vec{E}(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_s(\vec{r}')ds(\vec{r}')}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|^3} (\vec{r} - \vec{r}') \quad \text{et}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\rho_s(\vec{r}')dS(\vec{r}')}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$

3. Champ des charges linéiques :

$$\begin{split} d\vec{E}(\vec{r},\vec{r}') &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_\ell(\vec{r}')d\ell(\vec{r}')}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|^3} (\vec{r} - \vec{r}') \quad et \\ \vec{E}(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int\limits_{L} \frac{\rho_\ell(\vec{r}')d\ell(\vec{r}')}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|^3} (\vec{r} - \vec{r}') \; . \end{split}$$

Remarque préliminaire :


$$\begin{array}{l} dv \propto r^3 \Rightarrow \iiint \ \ \text{ne diverge pas quand} \ \Delta r \to 0 \\ ds \propto r^2 \Rightarrow \iint \ \ \text{ne diverge pas quand} \ \Delta r \to 0 \\ d\ell \propto r \ \Rightarrow \int \ \ \mbox{diverge quand} \ \Delta r \to 0 \ \ \mbox{(comme pour charge ponctuelle)} \end{array}$$


Pourquoi ? La définition de charge ponctuelle et linéique nécessite que la distance d'observation soit beaucoup plus grand que les dimension de charge, donc on n'a pas le droit de se situer sur $r \to 0$.

Considérations de la symétrie

Règles générales :

- 1. Si la distribution de charges électriques est symétrique par rapport à un point, ligne ou plan, le champ électrique à la même symétrie.
- 2. Si la distribution de charges électriques est antisymétrique par rapport à un point, ligne ou plan, le champ électrique à la même antisymétrie.






Conséquences:

- 1. Le champ électrique est contenu dans chaque plan de symétrie, hors des charges.
- 2. Le champ électrique est perpendiculaire à chaque plan d'antisymétrie des charges.
- 3. S'ils existent deux plans de symétrie non parallèles, sur l'intersection de ces plans le champ électrique est dans la direction de cette intersection.

Aspects pratiques:

- 1. Il suffit de trouver un plan d'antisymétrie de charges pour déterminer la direction de champ électrique sur ce plan.
- 2. Il faut deux plans de symétrie pour déterminer la direction de champ électrique sur son intersection.

Champ d'un fil chargé uniformément



pour \forall charge ρdx sur x, la charge sur -x compense E_x :

$$dE_x = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dx}{r^2} (\sin \theta) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dx}{r^3} x \implies dE_x(x) + dE_x(-x) = 0$$


$$4\pi\epsilon_{0} \quad r^{2} \qquad 4\pi\epsilon_{0} \quad r^{3} \qquad 4\pi\epsilon_{0} \quad$$


Observations:

I.
$$E//=0$$

II. E
$$_{\perp} = \frac{2\rho}{4\pi\epsilon_0 y_0}$$
 - radial

III. E diverge sur les charges linéiques : $E \to \infty$ si $y_0 \to 0$






Champ d'un plan chargé uniformément


observation sur axe y à distance D

$$\rho = cte$$

$$\vec{E} = \iint\limits_{S} d\vec{E} = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} dz \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \vec{E} dx$$

champ d'un fil // x et passant par z





- 1) $E_x = 0$
- $\vec{E}(-z)$ 2) $E_z = 0$ pour \forall fil par z, le fil par -z compense E_z
 - 3) $dE_y = dE_{fil}cos\psi = \frac{\rho cos\psi}{2\pi\epsilon_0 y_0} dz$

$$E_{y} = \int_{x} dE_{y} = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_{0}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos\psi}{y_{0}} dz =$$

$$z = Dtg\psi \Rightarrow dz = \frac{Dd\Psi}{\cos^2 \psi}$$

$$= \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos \psi \frac{\cos \psi}{D} \frac{Dd\psi}{\cos^2 \psi}$$

$$= \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} d\psi = \frac{\rho}{2\epsilon_0}$$

Observations:

I.
$$E / = 0$$

II. E
$$_{\perp} = \frac{\rho}{2\epsilon_0}$$
 invariant de D

III. E a des directions opposées des deux côtés de la surface

IV. E ne diverge pas

V. E subit une discontinuité à la traversée de la surface chargée, égale à $\frac{\rho_s}{\epsilon_0}$.

Explication physique:

Si on regarde le champ créé par la surface vue dans le même angle solide à une distance différente :


$$E \propto \frac{Q_S}{r^2}$$

mais
$$Q_S = \rho S \propto \rho \; R^2$$

donc E_Ω est indépendant de r

$$R \sim r$$

$$S \sim R^2 \sim r^2$$




Champ sur l'axe d'un fil circulaire chargé uniformément

observation sur l'axe x à distance D

$$\rho_{l}$$
 = cte,


1) sur l'axe : symétrie \implies seul $E_x \neq 0$

$$dE_{x} = \frac{\rho d\ell}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}}\cos\psi$$



I. D >>
$$r_0$$
: D \approx r \Rightarrow E $_O \to \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ - charge ponctuelle II. D = 0, E = 0

Disque



$$r_0 = Dtg\psi \Rightarrow dr_0 = \frac{D}{\cos^2 \psi} d\psi$$


$$\begin{split} E_{\bullet} &= \int\limits_{0}^{r_0} E_{O}(\widetilde{r}_0) d\widetilde{r}_0 = \int\limits_{\psi} \frac{\rho}{2\epsilon_0} \frac{\sin\psi \cos^2\psi}{D} \frac{Dd\psi}{\cos^2\psi} = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \int\limits_{0}^{\psi_{max}} \sin\psi d\psi \\ &= \frac{\rho}{2\epsilon_0} (1 - \cos\psi_{max}) = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{D}{\sqrt{r_0^2 + D^2}}\right) \end{split}$$

I.
$$\begin{cases} D \to 0 \\ \text{ou} \\ r_0 \to \infty \end{cases} \Rightarrow E_{\bullet} \to \frac{\rho}{2\epsilon_0}$$
 (plan infini)

II. $r_0 \rightarrow 0$, mais $Q = \pi r_0^2 = \text{cte}$:

$$E_{\bullet} = \frac{Q}{2\epsilon_0 r_0^2} \left(1 - \frac{D}{\sqrt{r_0^2 + D^2}} \right) \rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 D^2} \quad \text{(charge ponctuelle)}$$

Sphère: charge surfacique uniforme



$$\begin{split} E_{sph} &= \int\limits_{S} E_{O} d\hat{\ell} = \int\limits_{0}^{\pi} E_{O} R_{0} d\theta = \int\limits_{0}^{\pi} \frac{\rho}{2\epsilon_{0}} \frac{r_{0}D}{r^{3}} R_{0} d\theta \\ \left(d\hat{\ell} = R_{0} d\theta\right) \end{split}$$

Changement d'intégration en fonction de r :

1.
$$D = r \cos \psi = r \frac{R^2 + r^2 - R_0^2}{2Rr} = \frac{R^2 + r^2 - R_0^2}{2R}$$

2.
$$\cos \theta = \frac{R_0^2 + R^2 - r^2}{2RR_0} \Rightarrow \sin \theta d\theta = -d \cos \theta = \frac{r}{RR_0} dr$$

3.
$$r_0 = R_0 \sin \theta$$
 r_0 D D $d\theta$
$$E_{sph} = \int_0^{\pi} \frac{\rho}{2\epsilon_0} r_0 \frac{D}{r^3} R_0 d\theta = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \int_r^{\pi} R_0 \sin \theta \frac{R^2 + r^2 - R_0^2}{2R} \frac{1}{r^3} R_0 \frac{r}{\sin \theta RR_0} dr$$

A l'extérieur $(R > R_0)$:

$$\begin{split} E_{sph} &= \frac{\rho}{4\epsilon_0} \frac{R_0}{R^2} \int\limits_{R-R_0}^{R+R_0} \frac{r^2 + R^2 - R_0^2}{r^2} dr = \frac{\rho}{4\epsilon_0} \frac{R_0}{R^2} \int\limits_{R-R_0}^{R+R_0} \left(1 + \frac{R^2 - R_0^2}{r^2}\right) dr \\ &= \frac{\rho}{4\epsilon_0} \frac{R_0}{R^2} \left(R + R_0 - R + R_0 - \frac{R^2 - R_0^2}{R + R_0} + \frac{R^2 - R_0^2}{R - R_0}\right) \\ &= \frac{\rho}{4\epsilon_0} \frac{R_0}{R^2} \left(2R_0 - R + R_0 + R + R_0\right) \end{split}$$

$$=\frac{\rho R_0^2}{\epsilon_0 R^2}=\frac{4\pi\rho R_0^2}{4\pi\epsilon_0 R^2}=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}\text{ : comme si la charge est dans le centre}$$

A l'intérieur $(R \le R_0)$:

$$\begin{split} E_{sph} &= \frac{\rho}{4\epsilon_0} \frac{R_0}{R^2} \int\limits_{R_0-R}^{R+R_0} \frac{r^2 + R^2 - R_0^2}{r^2} dr = \frac{\rho}{4\epsilon_0} \frac{R_0}{R^2} \int\limits_{R_0-R}^{R+R_0} \left(1 + \frac{R^2 - R_0^2}{r^2}\right) dr \\ &= \frac{\rho}{4\epsilon_0} \frac{R_0}{R^2} \left(R + R_0 - R_0 + R - \frac{R^2 - R_0^2}{R + R_0} + \frac{R_0^2 - R^2}{R - R_0}\right) = 0 \end{split}$$


Remarques:

- 1. A l'intérieur de la sphère le champ est zéro!
- 2. Le champ d'une sphère ayant une distribution de charge volumique radiale $(\rho_V = \rho_V(r))$ peut être calculé par intégration sur r du champ des charges surfaciques de chaque sphère : le même résultat est obtenu à l'extérieur.

Dipôle électrostatique

<u>Définition</u>: L'ensemble de deux charges ponctuelles opposées (+q et -q) à une distance d

- **charge** de dipôle : q (attn! charge totale : zéro!)
- moment dipolaire :



$$\vec{p} = q\vec{d} \equiv q\vec{r}_{+-}$$

- **unité** : [Cm], [D] (Debye) : $1D = \frac{1}{3}10^{-29}$ Cm
- types:

permanent induit mixte

Les atomes et les molécules ont des charges positives et négatives. Si les centres des charges coïncident (e.g., les molécules symétriques), $\underline{\vec{p}}_0 = 0$. Un champ externe 'tire' les charges différentes dans les directions opposées, les forces intramoléculaire s'opposent. Pour le nouvel équilibre, les centres des charges positives et négatives sont déplacés et un dipôle induit est créé, proportionnel au champ externe. La constante de proportionnalité α s'appelle **polarisabilité** du milieu.

Si $\vec{p}_0 \neq 0$ (l'eau) : deux cas en absence de champ externe

- **désordre** chaotique (liquides, milieux amorphes, polycristaux) $\vec{p}_{0,total} = 0$
- **ordre** partiel : segnetoélectriques (ferroélectriques) cristaux ayant un dipôle naturel


Dans champ externe: deux cas

- les dipôles permanents ne bougent pas : $\vec{p}_{0,total}$ = cte
- les dipôles sont alignés partiellement parallèlement au $\vec{E}_{externe}$ $\Rightarrow \vec{p} = \vec{p}_0 + \alpha \vec{E}_{externe}$

Champ d'un dipôle électrostatique

$$\begin{split} \vec{E} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \Biggl(\frac{\vec{r}_+}{r_+^3} - \frac{\vec{r}_-}{r_-^3} \Biggr) = \\ &\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \Biggl[\vec{r} \Biggl(\frac{1}{r_+^3} - \frac{1}{r_-^3} \Biggr) - \frac{\vec{d}}{2} \Biggl(\frac{1}{r_+^3} + \frac{1}{r_-^3} \Biggr) \Biggr] \end{split}$$

en utilisant $\vec{r}_{\pm} = \vec{r} \mp \frac{1}{2} \vec{d}$. $r_{\pm}^2 = r^2 \mp 2rd\cos\theta + d^2$



$$r_{\pm}^{-3} = (r_{\pm}^{2})^{-3/2} \approx (r^{2})^{-3/2} \mp (-3/2)(r^{2})^{-3/2-1} 2rd\cos\theta , d << r$$

$$= r^{-3} \pm 3r^{-4}d\cos\theta$$

$$\frac{1}{r_{+}^{3}} + \frac{1}{r_{-}^{3}} \approx \frac{2}{r^{3}},$$
 $\frac{1}{r_{+}^{3}} - \frac{1}{r_{-}^{3}} \approx \frac{6d\cos\theta}{r^{4}}$

$$\vec{E} \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\vec{r} \frac{3d\cos\theta}{r^4} - \frac{\vec{d}}{2} \frac{2}{r^3} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left(3p\cos\theta \hat{\vec{r}} - \vec{p} \right)$$

NB Soit deux charges identiques (+, +):

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{r}_+}{r_+^3} + \frac{\vec{r}_-}{r_-^3} \right) \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\vec{r} \left(\frac{1}{r_+^3} + \frac{1}{r_-^3} \right) - \frac{\vec{d}}{2} \left(\frac{1}{r_+^3} - \frac{1}{r_-^3} \right) \right]$$

 $=\frac{2q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{r}_0}{r^2}$: le champ de charge ponctuelle de 2q

Dipôle électrostatique

Observations:

- 1. Champ décroît comme $\frac{1}{r^3}$: plus vite que le champ d'une charge (le charge totale du dipôle est zéro)
- 2. Symétrie axiale
- 2. Symétrie axiale
 3. Sur l'axe à l'extérieur : $\cos\theta = 1 \Rightarrow \vec{E} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3} : \vec{E}/7\vec{p}$
- 4. Dans le plan transverse : $\cos \theta = 0$: \vec{E} / \vec{p}
- 5. Très proche d'une charge : comme pour la charge isolée 5. Très proche a une charge. Comme plantransverse l'axe Positions principales de Gauss : $\vec{E}//\vec{p}$ plan transverse

Très important:

- pour la polarisation de milieux
- les dipôles induits sont comme les oscillateurs mécaniques



oscillations — ondes électromagnétiques


en magnétisme : les charges de base sont des dipôles magnétiques

Champ de deux charges identiques

Observations:

- 1. Distance large ou très faible : comme une charge isolée
- 2. Dans le plan transverse : $\vec{E} \perp ligne de charges$
- 3. Exactement entre les deux charges E = 0 (mais c'est un équilibre instable)

Dipôle dans un champ électrostatique externe



1. Force résultante générale :

$$\Delta \vec{F} = \vec{F}^+ + \vec{F}^- = q \Delta \vec{E}$$
, pour un champ E uniforme $\Delta \vec{F} = 0$

$$\begin{split} \Delta \vec{F} &\underset{d \to 0}{\longrightarrow} d\vec{F} = q \, d\vec{E} = q \Bigg(dx \, \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} + dy \, \frac{\partial \vec{E}}{\partial y} + dz \, \frac{\partial \vec{E}}{\partial z} \Bigg) \\ &\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = \Bigg(\frac{\partial E_x}{\partial x}, \frac{\partial E_y}{\partial x}, \frac{\partial E_z}{\partial x} \Bigg) \end{split}$$

mais $q(dx, dy, dz) = \vec{p}$

 $d\vec{F} = \vec{p} \cdot \nabla \vec{E}$, $\nabla \vec{E}$ est tensor de rang 2 (représenté comme une matrice carré)

2. Force du couple (moment de torsion) :


$$\vec{T} = \vec{d} \wedge \vec{F} = \vec{d}q \wedge \vec{E} = \vec{p} \wedge \vec{E}$$
 (produit vectoriel de deux vecteurs)

T = 0 si p// E le moment de torsion 'tire' le dipôle pour l'aligner avec le champ externe


Pression électrostatique

Problème 1: Petit disque sur un plan conducteur ; en augmentant de la charge du plan, il existe une charge critique au-dessus de quelle le disque se soulève brusquement. Pourquoi ?

1. Le plan et le disque sont chargés :



2. Les charges se distribuent uniformément (le plan est large) avec une densité surfacique ρ_s :



Les charges sur face 1 n'exercent aucune force sur les charges du disque :

- Les composantes horizontales s'annulent;
- Il n'y a pas de composantes verticales (le disque est mince)


Les charges sur face 2 exercent une force verticale

$$F = \rho_s SE = \rho_s S \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \; ; \qquad P = \frac{F}{S} = \frac{\rho_s^2}{2\epsilon_0} \; ; \qquad \text{la pression}$$
 charge du disque


3. Le disque se soulève quand $\frac{\rho_s^2}{2\epsilon_0}S = mg \Rightarrow \rho_s^2 = 2\epsilon_0 g \frac{m}{S}$.

La charge totale sur le disque $q=S\rho_S=\sqrt{2\epsilon_0 gmS}$.

4. Quand le disque perd contact avec le plan, les charges sur face 1 se précipitent pour occuper la place libérée, repoussées par les autres charges :



En négligeant l'influence du disque sur la distribution des charges du plan, les charges de disque sont repoussées par deux forces créées par les deux plans charges :



face 1

$$F = F_1 + F_2 = q_{disque} \, 2E_1 = q_{disque} \, \frac{\rho_{plan}}{\epsilon_0} \; (\text{2 fois plus grand !})$$

Problème 2: Deux plans conducteurs : en chargeant des plans, ils se séparent, mais doucement

$$E = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} = \frac{Q/2}{2\epsilon_0 S}$$

Q/2 Q/2 Q/2

chaque plan exerce une force sur l'autre,

avec une pression électrostatique:

$$P_E = \frac{F}{S} = \frac{\left(Q/2\right)\!E}{S} = \rho_s \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \; ; \quad F = \frac{\rho_s^2}{2\epsilon_0} S = \frac{Q^2}{8\epsilon_0 S}$$

la pression gravitationnelle:

$$P_G = \frac{mg}{S}$$

Les plans se séparent quand

$$P_E = P_G \qquad \Leftrightarrow \frac{mg}{S} = \frac{Q^2}{8\epsilon_0 S^2} \qquad \Rightarrow Q = \sqrt{8\epsilon_0 Smg}$$

Après la séparation des plans des charges se redistribuent, mais la force ne change pas (les quantités avec tilde – après la séparation) :

$$\widetilde{F} = \left(\frac{Q}{4} + \frac{Q}{4}\right)\widetilde{E}$$

$$= \frac{Q}{2} 2 \frac{\widetilde{\rho}_{s}}{2\varepsilon_{0}} = \frac{Q}{2} \frac{\frac{Q}{4}}{\varepsilon_{0}}$$

$$= \frac{Q^{2}}{8\varepsilon_{0}S} = F$$

$$Q/4$$

$$Q/4$$

$$Q/4$$

Problème 3 : Une sphère et un disque, ayant un degré de liberté :

En chargeant la sphère, le disque se soulève, mais il s'arrête dans une position équilibrée, qui dépende de la charge de la sphère.

$$r > R$$
:


$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$F_E = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$F_G = mg$$

en équilibre :

$$mg = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow r^2 = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 mg} \; ;$$



si r < R, le disque reste sur la sphère ; quand r = R, il commence à se soulever :

r = R:


$$E = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 r^2} \qquad F_E = \frac{qQ}{8\pi\epsilon_0 r^2}$$

Flux du champ électrostatique

Flux (def. générale) la quantité de qqch. à travers une surface

Le flux parallèle à une surface est nul

Le flux élémentaire d'un vecteur \vec{E} à travers d'une surface élémentaire dS :



 $d\Phi = \vec{E} \cdot \vec{N}_S dS \quad [Vm]$ $= E \cos \alpha dS$

 \vec{N}_S - la normale de dS (le signe – convention, mais attn. - continuité)

surface fermée : \vec{N}_S vers l'extérieur

Observations:

1. $d\Phi$ (et Φ): scalaire (i.e., un nombre!)

2.
$$\Phi = E_{\perp S} dS = E dS_{\perp E}$$


3. $\vec{E}//S \Rightarrow \Phi = 0$

4. E est S sont additifs $\Longrightarrow \Phi$ est additif -

$$\begin{split} - \begin{bmatrix} \Phi &= \int_{S} \vec{E} \cdot \vec{N} dS \\ S \end{bmatrix} \\ - \begin{bmatrix} \Phi_{\Sigma} &= \sum_{j} \vec{E}_{j} \cdot \vec{N} dS = \sum_{j} \Phi_{j} \end{bmatrix} \end{split}$$

e.g. champ uniforme

$$\begin{split} d\Phi &= \vec{E} \cdot N_S dS = EdS \cos \alpha \\ &= EdS_{\perp} \\ &\quad \text{(pour S inclinée } \cos \alpha < 1, \\ &\quad \text{mais } S > S_{\perp} \text{)} \end{split}$$



Flux du champ d'une charge ponctuelle

$$d\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{dS\cos\alpha}{r^2} \ ;$$


 $\frac{dS\cos\alpha}{r^2} = d\Omega - 1$ 'angle solide sous

lequel on voit dS de point $\vec{r} = 0$

$$\Rightarrow d\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q d\Omega$$

$$\Rightarrow \Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \! d\Omega = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \Omega$$

Φ dépend seulement de l'angle solide et non de la surface!



Donc Φ est le même pour toutes les surfaces ayant Ω constant

Explication:


1.
$$\Phi_2 = \Phi_{2\perp}$$

2.
$$S_{2\perp} \propto R_2^2 \propto r_2^2$$
;

$$S_1 \propto R_1^2 \propto r_1^2$$


3.
$$E \propto \frac{1}{R^2}$$

$$\longrightarrow$$
 E S_{\(\perp} = cte}




Surfaces fermées

Tube des lignes de champ : l'ensemble des lignes qui s'appuient sur un contour fermé :



 \vec{N}_S vers l'extérieur

L'intersection du tube et d'une surface ferme : deux surfaces S_1 et S_2



I. Charge à l'extérieur : $\Phi_{S1} < 0$, $\Phi_{S2} > 0$; même tube : $\left|\Phi_{S1}\right| = \left|\Phi_{S2}\right|$

$$\Phi_{\text{tube A}} = \Phi_{S1} + \Phi_{S2} = 0$$
 pour \forall tube,

Vrai pour tube B, ayant support S, la coupe transversale de V

II. Charge à l'intérieur :

L'angle solide de la sphère à l'intérieur $\Omega_{total}=4\pi$

$$\Rightarrow \Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \Omega = \frac{q}{\epsilon_0} \text{ (donc } 4\pi \text{ dans la constante de Coulomb)}$$

Théorème de Gauss

Généralisation de $\Phi = \frac{q}{\epsilon_0}$ pour un système général de charges:


 Φ est additif, donc pour un ensemble de charges $\{q_i\}$:

$$\Phi_S = \sum_j \Phi_{S,j} = \sum_{j \in V_S} \Phi_{S,j} + \sum_{j \notin V_S} \Phi_{S,j} = \sum_{j \in V_S} \Phi_{S,j} = \frac{\sum_{j \in V_S} q_j}{\epsilon_0} = \frac{Q_{int \text{ \'erne}}}{\epsilon_0}$$

Le flux total de vecteur de champ électrostatique sortant d'une surface fermée est égal au quotient par ϵ_0 de la somme de charges électriques situées a l'intérieur.

Preuve direct à partir de la loi de Coulomb pour une sphère chargée uniformément :

$$\Phi = \iint_{S} \vec{E} \cdot \vec{N} ds = \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0} R^{2}} \iint_{S} ds = \frac{Q}{\epsilon_{0}}$$



Observations:

1.
$$Q_V = 0 \Leftrightarrow \Phi_S = 0$$

- 2. Φ_S ne dépend de la configuration de charges ni à l'intérieur ni à l'extérieur
- 3. A l'intérieur d'une sphère avec des charges surfaciques uniformes

$$\vec{E} \equiv 0$$
: Soit S_R avec le même centre et $r < R$ $\Rightarrow \Phi = 0$

Symétrie radiale
$$\Rightarrow$$
 \vec{E} radial \Rightarrow $\Phi = \left| \vec{E} \right| \iint_{S_R} ds = 4\pi r^2 \left| \vec{E} \right| \Rightarrow E = 0$

L'importance du théorème de Gauss

- 1. Il représente une forme intégrale d'une d'équations de Maxwell (on verra plus tard)
- 2. Il est très utile pour déterminer le champ pour les systèmes ayant une symétrie élevée.

Exemple 1 : Champ d'une sphère chargée uniformément (TD)

$$\begin{array}{ll} \text{Symétrie radiale:} \left| \begin{array}{c} \vec{E} \, \parallel \, \vec{R} \\ \vec{E} = \vec{E}(R) \end{array} \right| \\ \text{Gauss:} \quad \Phi = \frac{Q}{\epsilon_0} \\ \text{Def:} \\ \Phi = \iint_S \vec{E} \cdot \vec{N} ds = E(r) \iint_S ds = 4\pi r^2 E \\ \\ \text{Donc} \\ E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \qquad \qquad \text{Charges surfacious uniformes} \\ \text{Charges volumiques uniformes} \end{array}$$

En fait, il suffit d'avoir une distribution radiale de charges $\rho_V = \rho_V(r)$ pour préserver la symétrie radiale

Champ à **l'intérieur** :
$$r < R$$

I. Charge surfacique : $\vec{E} \equiv 0$ (déjà fait)

II. Charge volumique uniforme :
$$\Phi = \frac{Q(r)}{\epsilon_0} = \frac{Q(R)r^3}{\epsilon_0 R^3} = \frac{Q_{totale}r^3}{\epsilon_0 R^3}$$

$$\Phi = 4\pi r^2 E \Rightarrow \qquad E = \frac{Q_{totale}}{4\pi \epsilon_0 R^3} r \qquad \text{dépendance de r linéaire}$$

$$E(r=R) = \frac{Q_{totale}}{4\pi \epsilon_0 R^2} \equiv E_{extérieur}(R)$$

h


 N_1

 N_2

S

 S_2


Exemple 3 : Champ d'un plan chargé



Gauss :
$$\frac{\rho_s S}{\epsilon_0} = \Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_{cylindre}$$

Def:
$$=2\Phi_1 = 2E^+(h)S$$

$$E^{+} = \frac{\rho_{S}}{2\epsilon_{0}} \Rightarrow \Delta E_{N} = \frac{\rho_{S}}{\epsilon_{0}}$$




$$\begin{array}{cc}
E \perp x \\
\frac{\partial E}{\partial x} = 0
\end{array}$$
Symétrie: $\frac{\partial E}{\partial x}$

$$E = E(r)$$

$$\begin{aligned} & \text{Gauss}: \frac{\rho_{\ell}L}{\epsilon_{0}} = \Phi = \Phi_{1} + \Phi_{2} + \Phi_{cylindre} \\ & \text{Def.} \end{aligned} \quad = & \Phi_{cylindre} = E2\pi DL \end{aligned}$$

Def.
$$=\Phi_{\text{cylindre}} = E2\pi DL$$

$$= \frac{\rho_{\ell}}{2\pi\epsilon_0 D}$$




Exemple 4 : Champ de deux plans parallèles

$$E_1 = \begin{cases} +\frac{q_1}{2\epsilon_0} & y > d \\ -\frac{q_1}{2\epsilon_0} & y < d \end{cases}$$

$$E_2 = \begin{cases} +\frac{q_2}{2\epsilon_0} & y > 0 \\ -\frac{q_2}{2\epsilon_0} & y < 0 \end{cases}$$

$$E_2 = \begin{cases} +\frac{q_2}{2\varepsilon_0} & y > 0\\ -\frac{q_2}{2\varepsilon_0} & y < 0 \end{cases}$$



Condensateur:

$$q_1 = -q_2 = -q$$

$$y > d: \qquad E = \frac{q_1 + q_2}{2\varepsilon_0}$$


$$E = -\frac{q_1 - q_2}{2c}$$

$$y > d$$
: $E = \frac{q_1 + q_2}{2\epsilon_0}$ $E = 0$
 $0 < y < d$: $E = -\frac{q_1 - q_2}{2\epsilon_0}$ $E = \frac{q}{\epsilon_0}$
 $y < 0$: $E = -\frac{q_1 + q_2}{2\epsilon_0}$ $E = 0$

$$E = 0$$

$$E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = 0$$



Energie et potentiel du champ électrostatique

Soit \vec{E} homogène (= cte). Le travail ΔW nécessaire pour déplacer une charge q_0 entre les points A et B, est :

$$\Delta W = \vec{F} \cdot \vec{L}_{AB} = q_0 \vec{E} \cdot \Delta \vec{\ell} .$$

$$(dW = \vec{F} \cdot d\vec{\ell})$$

Inversement, le travail effectué contre le champ a le signe opposé. Le travail fait par le champ par charge unitaire s'appelle **différence de potentiel** entre B et A (le travail nécessaire pour déplacer une charge négative unitaire) :

$$\Delta V = V_B - V_A = -\frac{\Delta W_{BA}}{q_0} = -\vec{E} \cdot \Delta \vec{\ell} \quad \left[\frac{J}{C} \equiv V \right] \, . \label{eq:deltaV}$$

Remarques:

- 1. 1ev = 1.6x10⁻¹⁹ [CV=J] l'énergie gagnée par l'électron quand il se déplace de 1m dans champ de 1 V
- 2. V s'appelle **potentiel** du champ sur un point et est défini à une constante près, car ce qui compte sont les différences de potentiel
- 3. Convention de signe : le signe signifie que si une charge + se déplace contre E son énergie augmente et $\Delta V > 0$. Donc, les lignes de champ pointent en direction de la diminution de potentiel (les lignes sont dans le sens de potentiel décroissant).

Ces sont des surfaces équipotentielles.

(et elles sont perpendiculaires aux lignes du champ)

Cas général : champ non-uniforme


 $\Delta \vec{L} \Rightarrow d\vec{\ell} \rightarrow 0$: E est uniforme sur $d\vec{\ell}$

$$W_{BA} = \int\limits_{A}^{B} dW = q_0 \int\limits_{A}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad \Longrightarrow \quad V_{B} - V_{A} = -\int\limits_{A}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Remarque : le champ électrostatique est **conservatif** – le travail ne dépend pas du chemin

Champ conservatif

Champ non-conservatif



$$W_{BA(L_1)} = W_{BA(L_2)}$$

$$W_{BA(L_1)} \neq W_{BA(L_2)}$$

$$W_{BA} + W_{AB} = 0$$

$$W_{BA} + W_{AB} \neq 0$$

pour ∀ chemin


l'énergie sur A n'est pas la même après un aller- retour (e.g. friction)

Preuve pour une région de champ uniforme :

$$W_{BA} = \int\limits_A^B \! dW = q_0 \int\limits_A^B \! \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = q_0 \int\limits_A^B \! E d\ell \quad = q_0 E \int\limits_A^B \! d\ell \quad = q_0 E \ AB = q_0 \vec{E} \cdot A\vec{B}$$

Potentiel d'une charge ponctuelle

$$\begin{split} W_L &= W_{L/\!\!/} + W_{L/\!\!/} = W_{L/\!\!/} \\ V_B &- V_A = -\int\limits_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\int\limits_A^C E dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_C} - \frac{1}{r_A} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) \end{split}$$



$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + cte$$

convention Coulombienne:

$$V(\infty) = 0 \Leftrightarrow \text{cte} = 0$$
: l'énergie à l'infini est 0

L'énergie potentielle : l'énergie obtenue en déplaçant une charge passive q_0 de r au point avec potentiel zéro :

$$U(r) = q_0 V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$$

Relation différentielle : $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$

1. dV – différentielle totale d'une fonction scalaire de trois variables,

$$donc \ dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$$

Notations: $\overrightarrow{grad}V = \overrightarrow{\nabla}V = \left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z}\right)$

- 2. $d\vec{\ell} = (dx, dy, dz) \Rightarrow \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E_x dx + E_y dy + E_z dz$
- 3. x, y et z sont indépendantes

donc

$$\overrightarrow{\text{gradV}} = -\vec{\text{E}}$$

avantage : V scalaire et E est obtenu par différentiation

Qqch. d'utile : \vec{N}_S =gradS

S(x,y,z) = cte : 1'équation de surface S

 \vec{N}_S : le vecteur normal à S

 $S(\vec{r}) = c^{te} \implies dS = 0$: l'équation de la surface S

$$dS = \frac{\partial S}{\partial x}dx + \frac{\partial S}{\partial y}dy + \frac{\partial S}{\partial z}dz = \overrightarrow{grad}S \cdot d\vec{r}$$

 \Rightarrow gradS· $d\vec{r}_S=0$ pour les déplacements $d\vec{r}_S$ parallèlement à la surface

 \Rightarrow grad $S \perp \vec{r}_S$

surfaces équipotentielles : V = cte; $\overrightarrow{grad}V = -\overrightarrow{E}$, donc

 $\vec{E} \perp V_{cte}$: sens physique — l'énergie potentielle ne change pas en se déplaçant à travers du champ


Extremum du potentiel : Si V a un extremum sur M, M est chargé.

Supposons que V a un minimum. Sur chaque point d'une petite surface S autour de $M: V_S > V_M$, donc toutes les lignes de champ se dirigent vers l'intérieur et par application du théorème de Gauss à l'intérieur de S il y a une charge négative. En prenant la limite $S \rightarrow 0$, la charge se situe sur M. Inversement, l'existence d'une charge positive sera signalée par un maximum.

Conséquence : L'équilibre stable d'une charge dans un champ électrostatique n'est pas possible !

L'équilibre stable nécessite que le potentiel a un minimum local : tous les petits déplacements doivent 'tirer' la charge vers la position de l'équilibre stable, donc pour une charge positive toutes les lignes du champ créé par des autres charges doivent pointer vers l'intérieur, donc le potentiel a un minimum, donc il existe une autre charge dans cette position !

Un point d'équilibre M : toutes les forces F doivent pointer à l'intérieur



Donc, par conséquence du théorème de Gauss $\Phi_S \neq 0$, S – arbitraire autour M.

 $S \rightarrow 0 \Longrightarrow M$ est chargé!

Donc, les points d'espace sans charges ne peuvent pas être des position d'équilibre stable.

La preuve générale que le champ électrostatique est conservatif

$$\vec{E} = -gradV$$

$$W_{BA} = \int_{A}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}_{L} = -\int_{A}^{B} gradV \cdot d\vec{\ell}_{L} = -\int_{A}^{B} dV = -V(B) + V(A)$$


donc W_{BA} ne dépend pas du chemin

Potentiel d'une distribution (discrète ou continue) des charges

- I. Voie **directe** : par sommation ou intégration (plus facile que E : V est scalaire !)
- II. Depuis E : $\overrightarrow{gradV} = -\vec{E}$
- III. Depuis ρ : plus tard

Exemple: dipôle électrostatique

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_- r_+}$$
$$\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\cos\theta}{r^2} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



Attention : V écrit comme ça est une fonction de r et θ .

Dans le système des coordonnées sphériques : $\vec{\nabla} = \vec{r} \frac{\partial}{\partial r} + \vec{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$

Donc:
$$E_r = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$
, $E_\theta = \frac{p\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$

Lignes de champ:

$$\frac{dr}{E_r} = \frac{rd\theta}{E_{\theta}}$$

$$\Rightarrow \frac{dr}{r} = 2\frac{\cos\theta d\theta}{\sin\theta} = 2\frac{d\sin\theta}{\sin\theta}$$

$$\Rightarrow r = C\sin^2\theta$$

Surfaces équipotentielles :


$$V = cte$$


 $\Rightarrow r^2 = C \cos \theta$

Observations pour les surfaces équipotentielles:

- 1. Surfaces sont fermées
- 2. Ne se croisent pas (V unique)
- 3. A côte des charges : sphère

Théorème d'Ostrogradski et la présentation différentielle du théorème de Gauss





F(x,y,z) – une fonction vecteur


$$\Phi = \oint_{S} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$


$$\Phi_{\rm in}^+ = -\Phi_{\rm in}^-$$

$$\sum_{j=1}^{N} \oint_{S} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \oint_{S} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \Phi$$

$$\Phi_{j} = \oint_{S_{j}} \vec{F} \cdot d\vec{s} \xrightarrow[V_{j \to 0}]{?}$$

On vera que la limite existe et est proportionelle à $V_{\rm j}$:





$$(ds \propto r^2, \Delta F \propto rdF/dr, V \propto r^3)$$

Coordonnées cartésiennes :

(x+dx, y+dy, z+dz)

faces:

1 - en face


2 - au fond

3 – à gauche

4 - à droit

5 - en bas

6 – en haut



$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \Phi_4 + \Phi_5 + \Phi_6 =$$

$$\approx F_z(x, y, z) dxdy - F_z(x, y, z - dz) dxdy$$

$$-F_{x}(x,y,z)dydz + F_{x}(x+dx,y,z)dydz$$

$$-F_{y}(x,y,z)dxdz + F_{y}(x,y+dy,z)dxdz$$

$$F_z$$
 continue: $F_z(x, y, z + dz) \approx F(x, y, z) + dz \frac{\partial F_z}{dz}$

$$div\vec{F} = \frac{\Phi}{dV} = \frac{\left(\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}\right) dx dy dz}{dx dy dz} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

mais
$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \Rightarrow \overrightarrow{div}\vec{F} = \nabla \cdot \vec{F}$$

$$\Phi \equiv \oint_{S} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \sum_{j=1}^{N} \oint_{S_{j}} \vec{F} \cdot d\vec{s} \underbrace{\longleftarrow}_{V_{j} \to 0} \sum_{j=1}^{N} V_{j} div \vec{F} \equiv \int_{V} div \vec{F} dV = \int_{V} \nabla \cdot \vec{F} dV$$

$$\oint_{S} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{V} \nabla \cdot \vec{F} dV$$
 - théorème d'Ostrogradski-Gauss

Application : Flux de champ électrique

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \vec{N} ds = \oint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV = \frac{Q_V}{\epsilon_0} \qquad \text{représentation} \qquad \text{intégrale} \qquad \text{de}$$

théorème de Gauss pour le champ électrique

$$\oint\limits_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int\limits_{V} \nabla \cdot \vec{E} dV = \frac{Q}{\epsilon_{0}} = \frac{V}{\epsilon_{0}} \ \ \text{pour chaque V}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

représentation différentielle

Rappel: $\vec{E} = -\nabla V$, V – potentiel de champ électrique

$$\Delta V \equiv \nabla^2 V \equiv \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$
 l'équation de Poisson Laplacien

Dans les régions

sans charges : $\Delta V = 0$ - l'équation de Laplace

A partir de représentation intégrale ou différentielle on peut obtenir la loi de Coulomb.

Exemple:

Loi de Coulomb – hypothèse
$$V \propto \frac{1}{r^n}$$
, $n = ?$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r^n} = -n \frac{1}{r^{n+1}} \frac{x}{r}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{1}{r^n} = -n \frac{r^{n+2} - x(n+2)r^{n+1} \frac{x}{r}}{\left(r^{n+2}\right)^2} = -n \frac{1 - (n+2)\frac{x^2}{r^2}}{r^{n+2}}$$

$$\Rightarrow \Delta \frac{1}{r^n} = -n \frac{3 - (n+2)}{r^{n+2}} ;$$

pour que $\Delta \frac{1}{r^n} = 0$ il faut n = 0 ou 1

$$n = 1 - loi de Coulomb$$

 $n = 0 - V = cte, E = 0$

Problème:

dans le théorème d'Ostrogradski-Gauss F – continue

si

 F_{z} discontinue (e.g. charge surfacique sur le plan x-y) :

$$F_z(x, y, z + dz) \approx F(x, y, z) + J(F_z) + dz \frac{\partial F_z}{dz}$$

(J – saut de F_z)

$$F_z(x, y, z)dxdy - F_z(x, y, z - dz)dxdy \approx J(F_z)dxdy$$

mais
$$J(E_z) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \text{div}\vec{E} = \frac{J(E)\text{dydz}}{\text{dv}} = \frac{\rho}{\epsilon_0 \text{dz}} = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

$$(\rho_s \text{ est la charge dans une couche dz})$$

La mathématique plus sophistiqué :

Charge surfacique

$$E_{z} = \pm \frac{\rho}{2\varepsilon_{0}} = -\frac{\rho}{2\varepsilon_{0}} + \frac{\rho}{\varepsilon_{0}} \theta(z) \qquad \theta(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \\ 1, & z < 1 \end{cases}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \theta'(z) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \delta(z) \equiv \frac{\rho_s}{\epsilon_0} ;$$

 $\delta(z)$ - fonction de Dirac

L'énergie potentielle électrostatique d'une distribution de charges

Def. W est l'énergie nécessaire pour apporter des charges situées a l'infinité aux positions associées au système physique étudié (l'énergie propre)

1-ère charge :
$$W_{(1)} = W_{11} = 0$$

2-ème charge :
$$W_{(2)} = W_{21} = q_2 V_1(\vec{r}_2) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{21}}$$

3-ème charge :
$$W_{(3)} = W_{31} + W_{32} = q_3 [V_2(\vec{r}_3) + V_1(\vec{r}_3)]$$

.

N-ème charge :
$$W_{(j)} = \sum_{i=1}^{j-1} W_{ji}$$

Totale:

$$W = \sum_{j} \sum_{i < j} W_{ji}$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_{j} \left(\sum_{i < j} W_{ji} + W_{ij} \right) = \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} W_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{i} \sum_{j \neq i} \frac{q_i q_j}{4 \pi \epsilon_0 r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i} q_i \sum_{j \neq i} \frac{q_j}{4 \pi \epsilon_0 r_{ij}}$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i} q_{i} V_{i}$$

V_i est le potentiel crée par toutes les autres charges dans la position de la i-ème

Distribution **continue** : $W = \frac{1}{2} \int_{\Re} \rho V d\Re$ où \Re est la région des


charges (volume, surface, ligne)

Discontinuité de champ

Dans une région sans charges E et V sont continus (pourquoi ?)

1. Charge **ponctuelle**: E et V – singuliers ($\rightarrow \infty$)

$$E \propto \frac{1}{r^2}$$
, $V \propto \frac{1}{r}$



2. Charge **linéique** : $E \propto \frac{1}{r}$: singulier



$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} \Rightarrow V = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0} ln(r) + C$$
: singularité logarithmique

Remarque 1 : $C \neq 0$ car à l'infinie il y a des charges

Remarque 2 : E et V ont la même singularité pour des charges linéiques non-uniformes et des lignes arbitraires

3. Charge surfacique :

Exemple 1:

Plan chargé uniformément

$$E_{T} \equiv E_{x} = 0 \Longrightarrow E_{T} \text{ continu}$$

$$E_{N} \equiv E_{y} = \begin{cases} +\frac{\rho_{s}}{2\epsilon_{0}} & , & y > 0 \\ -\frac{\rho_{s}}{2\epsilon_{0}} & , & y < 0 \end{cases}$$

$$E_{N} \equiv E_{N} = E_{N} = \frac{\rho}{\epsilon_{0}} \qquad V = -\frac{\rho_{s}}{2\epsilon_{0}}$$

$$V = -\frac{\rho_{s}}{2\epsilon_{0}}$$

ne marche pas (il y a des charges à l'infini)

Exemple 2 : Surface sphérique chargée uniformément

A l'intérieur : $E_N = E_T = 0$


A l'extérieur :
$$E_T=0$$
, $E_N=E=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0R^2}=\frac{\rho_S}{\epsilon_0}$
Donc $\Delta E_N=\frac{\rho}{\epsilon_0}$ et $\Delta E_T=0$

Donc
$$\Delta E_{N} = \frac{\rho}{\epsilon_{0}}$$
 et $\Delta E_{T} = 0$



$$W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA} = 0$$

Si AB et CD
$$\longrightarrow$$
0, $\vec{E}(A) \rightarrow \vec{E}(B) = \vec{E}^+$
 $\vec{E}(C) \rightarrow \vec{E}(D) = \vec{E}^-$



E=0

mais aussi $W_{BC} + W_{DA} = 0$, car BC et AD sont antiparallèles. Donc


$$E_T^+ AB - E_T^- DC = 0$$
, donc $\Delta E_T = 0$.

Pour E_N:

Théorème de Gauss :
$$\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_{cylindre} = \frac{\rho_s S}{\epsilon_0}$$

- 1. $\Phi_{\text{cylindre}} \rightarrow 0 \text{ si H} \rightarrow 0$
- 2. $\Phi_1 \rightarrow E_N^+ S$
- 3. $\Phi_2 \rightarrow -E_N^-S$

Donc
$$\Delta E_N = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$



Type de matériaux

Conducteurs, isolants, semi-conducteurs, diélectriques, piézoélectriques, diamagnétiques, ferromagnétiques, etc.

En gros:

conducteurs : ceux qui sont capables de conduire l'électricité, d'avoir

un courant électrique

isolants : qui ne peuvent pas

courant électrique – mouvement des charges dans une direction, donc il faut des charges libres : la **propriété** des conducteurs est d'avoir des charges **libres**

isolant : toutes charges sont liées

abstractions:


- 1. Conducteur absolu (ayant conductivité infinie) résistance zéro ; Quantité des charges libres – infinie
- 2. Isolant absolu pas de charges libres

Remarques:


- 1. Les deux peuvent être chargés ; dans les conducteurs les charges supplémentaires sont aussi libres, dans les isolants elles sont fixées.
- 2. Pour la majorité des conducteurs des charges libres sont des électrons, mais il y a des conducteurs ioniques (les électrolytes, les conducteurs ionique solides, le plasma)
- 3. L'isolant peut être polarisé (dipôles permanents et induits)

Semi-conducteurs:


Structure atomique et moléculaire




Molécule:




Matériau diélectrique : les électrons externes sont liés aux molécules séparées



Conducteurs : une partie des électrons externes sont partagés entre les 'molécules' (atomes) et sont communs au corps entier



Semiconducteurs : une partie des électrons externes en état d'excitation peuvent devenir communs au corps entier. Dans un état moins excité : comme les diélectriques



La bande énergétique d'états liés : bande d'états liés (bande de valance)

La bande énergétique d'états communs : bande conductrice

L'énergie minimale nécessaire de transférer un électron d'une bande à l'autre : **bande interdite** E_c .

Pour les métaux : $E_c = 0$

Pour les diélectriques : $E_c = 7 - 20 \text{ eV}$

Pour les semiconducteurs : $E_c = 0.5 - 5 \text{ eV}$

(rappel : ça va dire qu'un électron doit être soumis au potentiel $V = E_c/e$)

Remarque: Cette énergie est différente à l'énergie d'ionisation nécessaire pour ejecter un électron de l'atome complètement : dans la bande conductrice l'électron reste lié aux atomes

Exemple : l'électron dans l'état énergétique le plus bas de l'atome d' hydrogène (r = 0.053 nm) : le champ de la force électrostatique est 5×10^{11} V/m!


Pour l'air sec : $3 \times 10^6 \text{ V/m} = 30 \text{ kV/cm}$

Les diélectriques peuvent être polarisés dans un champ électrique externe, on en a déjà parlé, et le résultat est la création des dipôles électriques caractérisés par ses moments dipolaires $\vec{p} = \vec{p}_0 + \alpha \vec{E}$, sauf quelques exceptions, $\vec{p}_0 = 0$.

Conducteurs dans champ électrostatique

I. La **surface** S de conducteur : **équipotentielle** (V = cte)

Explication : $V = \text{cte sur } S_V \Leftrightarrow \vec{E} \perp S_V \text{(pas de travail fait en déplacement à travers le champ)}$



Si S n'est pas équipotentielle, $\Leftrightarrow \vec{E}_T \neq 0$ (la composante tangente de champ).

$$\vec{\mathrm{E}}_{\mathrm{T}} \neq 0 \Longrightarrow \vec{\mathrm{F}}_{\mathrm{T}} = e \vec{\mathrm{E}}_{\mathrm{T}}$$

déplacement de charges libres ; redistribution de charges libres

création d'un nouveau champ par des charges redistribuées jusqu'à

 \implies la compensation de \vec{E}_T $\Rightarrow \vec{E}_T = 0$ sur S

S est équipotentielle en équilibre

II. A **l'intérieur** : $\vec{E} = 0$ (si non, champ va exercer une force sur les charges libres)

Conséquences:

- 1. Courant électrique
- 2. Corona décharge
- 3. Cages électrostatiques (cages de Faraday)

Cage électrostatique


S_{metal}: équipotentielle – aussi vrai pour une surface intérieure.

Sur S_{int} fermée V = cte. Si $Q_{int} = 0$ $V_{volume\ intérne} = cte\ aussi$

Théorème: soit une fonction f continue et bornée dans une région P bornée et constante sur les limites L de P \implies f = cte sur P ou f a l'extremum dans P:

Ou


- 1) f = cte, ou
- 2) f a le maximum (2') ou le minimum (2")
- 3) ou les deux




On a vu que dans l'extremum de V il y a des charges

$$\longrightarrow$$
 V = cte a l'interieur \longrightarrow E = 0

- I. Le champ externe ne pénetre pas dans une cavité interne d'un conducteur (on est protégé)
- II. Il n'y a pas de charges sur S_{int} : $E_{int}=0$, $E_{conducteur}=0$, $\Delta E_N = \frac{\rho_s}{\epsilon_0} \qquad \Longrightarrow \rho_s = 0$
- III. Charge Q à l'interieur \Longrightarrow charge \neg Q sur $S_{int} \longleftarrow$ (th. Gauss)





Corona décharge

V de sphère :
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$$
, R plus petit \longrightarrow V plus grand

Mais V = cte pour deux conducteurs en contact; en fait la relation est:


Mais :
$$E = -\frac{V}{R}$$
, donc R plus petit \longrightarrow E plus grand pour $V =$ cte.

Au voisinage d'une partie pointue d'objet – le champ est plus fort.

Exemple:

$$E_r = E_R \frac{R}{r} = -\frac{V}{r}$$

et V ne dépend que de R,
si r << R



Mathématique :
$$S_{cond.} = S(V) = cte$$
 ; $\nabla^2 V = \frac{\rho_S}{\epsilon_0}$; $\nabla^2 S \propto \frac{1}{R_{courbure}}$

$$\Longrightarrow \rho_s \propto \frac{1}{R_{courbure}}$$

Application: paratonnerre

grande sphère – la Terre


Attn. Le paratonnerre n'est pas fait pour attirer les éclairs mais pour réduire le potentiel localement :

V fort micro-décharges dans l'air autour


ions+: libérés, électrons attirés → la différence de potentiel local diminue

Courant électrique

Conducteur dans un champ électrique → mouvement des charges libres → équilibre (champ intérieur nul)



Conducteur branché en équilibre : la différence de potentiel est annulée



Pour préserver le courant il faut préserver la différence V (**source** de V cte, e.g. prise électrique).

Remarque : avec l'alternance de signe de potentiel ce n'est pas nécessaire de transférer les électrons le long du circuit entier

Si V = cte, la force électrique sur chaque électron $\vec{F} = -eV$ va accélérer l'électrons avec accélération constante \implies la vitesse \vec{v} monte sans limite. En fait – ce n'est pas possible – il y a d'autres forces, des collisions, etc.


Equilibre dynamique : les forces en équilibre, \vec{v} = cte.

Approche phénoménologique:

force électrique F et force de résistivité F_R :

1)
$$\vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{F}_R = 0$$

2)
$$\vec{F}_R$$
 et \vec{v} : antiparallèles



Hypothèse la plus simple :

$$\vec{F}_R = -\widetilde{\rho} \vec{v} \ , \qquad \widetilde{\rho} \ge 0 \, .$$

Courant électrique I : la quantité de charge passant par seconde en direction \vec{L} à travers une surface S

 $\vec{I} = NqS_{\perp} \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = NqS_{\perp} \vec{v}$, N – nombre de charges q par volume [A] (1 Amper = 1 Coulomb/1 sec)

$$\vec{I} = -NqS_{\perp}\frac{\vec{F}_R}{\tilde{\rho}} = NqS_{\perp}\frac{q\vec{E}}{\tilde{\rho}} = -\frac{Nq^2S_{\perp}}{\tilde{\rho}L}\Delta V \ , \label{eq:equation_for_equation}$$

E uniforme : $(E = \frac{-\Delta V}{L})$

I et ΔV antiparallèles, indépendamment du signe de q

$$\begin{split} I = & \frac{S_{\perp}}{\rho L} \, V = \sigma \frac{S_{\perp}}{L} \, V = \frac{1}{R} \, V, \end{split} \quad \text{la loi d'Ohm} \\ & \rho = \frac{\widetilde{\rho}}{Nq^2} \quad - \quad \text{r\'esistivit\'e}, \quad \sigma = \frac{1}{\rho} \quad - \quad \text{conductivit\'e}, \\ & R = & \rho \frac{L}{S_{\perp}} \, \text{r\'esistance}, \quad \frac{1}{R} \, \text{- admittance} \end{split}$$

$$R \propto \frac{L}{S}$$
 en séries : résistance = la somme des résistances en parallèle : l'admittance = la somme des admittances

Remarque : Les lois de circuits électriques à partir de lois d'électromagnétisme – pendant les TD

Densité de courant électrique :

$$\vec{J} = \frac{\vec{I}}{S_{\perp}} = Nq\vec{v} = Nq\frac{\vec{F}_R}{\widetilde{\rho}} = Nq\frac{q\vec{E}}{\widetilde{\rho}} = \frac{1}{\rho}\vec{E} \text{ , ou }$$

$$\vec{J} = \sigma\vec{E}$$


Remarque : le courant I représente la forme intégrale de densité de courant à traverse d'une surface (par exemple, la section d'un fil) :

$$I = \int_{S} \vec{J} \cdot \vec{N}_{S} dS$$

Condensateurs


2 plans chargés anti-symétriquement (-Q et +Q) créent un champ homogène :

condensateur:



Questions:

- 1. Condense quoi ? ____ Condense des charges et
- 2. Pourquoi faire ? les préserve (e.g. les mémoires électroniques)
- 3. Comment?



Si la source est coupée, les charges restent sur les plans, car $E_{\text{ext\'erieur}} = 0$! (en fait, il y a toujours des fuites : l'air n'est pas un isolant parfait, il a des rayons cosmiques dans le vide aussi)

$$Q = S\rho_S = \frac{\Delta V\epsilon_0 S}{d} \qquad \text{pour V=cte, Q/si S/ou d} \quad \text{La capacité C de} \\ \text{stocker des charges est mesurée comme} \\ C = \frac{Q}{V} \quad \left[\frac{C}{V} = F - Farad \right] \qquad \text{condensateur plan : } \quad C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

Condensateurs en parallèle : comme si on somme la surface $C = \sum C_j$


Condensateurs en séries : comme si on somme la distance $\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_j}$ (preuve rigoureuse : TD)

La dernière possibilité pour changer $C: \epsilon_0$


Diélectriques dans champ électrostatique

Observation expérimentale :


Un diélectrique placé dans un condensateur : le potentiel diminue



Insertion de diélectrique : Q ne change pas (pas de courant, $E_{\text{ext.}} = 0$)



Branchement de la même source : ΔI supplémentaire $\longrightarrow \Delta Q$



$$\Delta V = V - V_{eff} = \frac{\Delta Q}{\epsilon_0 S} d$$
 \Longrightarrow $C_{eff} = \frac{Q_1}{V_1} > C$

Comment C
$$\left(=\frac{\varepsilon_0 S}{d}\right)$$
 a changé (S = cte, d = cte) ?

Il reste ε_0 !

Def. constante diélectrique (permittivité relative) statique (freq. 0)

$$\varepsilon_{\rm r} = \frac{\rm V}{\rm V_{\rm eff}} \Longrightarrow {\rm C_{\rm eff}} = \varepsilon {\rm C}$$

Comme si

$$\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

1'air
$$\varepsilon_r = 1.00059$$

1'eau
$$\varepsilon_r = 78.3$$

Pourquoi?

Rappel: 1) il n'y a pas des charges libres

2) peuvent être polarisés


Les atomes et les molécules ont des charges positives et négatives. Un champ externe 'tire' les charges différentes dans les directions opposées, les forces intramoléculaire s'opposent, en l'équilibre nouveau les centres de charges positives et négatives sont déplacés et un dipôle induit est créé, proportionnel au champ externe. La constante de proportionnalité α s'appelle **polarisabilité** de milieu.


Si $\vec{p}_0 \neq 0$ (l'eau) : deux cas en absence de champ externe


- **désordre** chaotique (liquides, milieux amorphes, polycristaux) $\vec{p}_{0,\text{total}} = 0$
- **ordre** partiel : segnetoélectriques cristaux ayant un dipôle naturel

Dans champ externe: deux cas

- les dipôles permanents ne bougent pas : $\vec{p}_{0,total}$ = cte
- les dipôles sont alignés partiellement parallèlement au








Dans le volume : les charges négatives et positives se compensent Sur la surface : excèdent des charges $Q_{interne} \propto \left| \vec{p}_{moyen} \right| = \alpha E_{externe}$

Equivalent macroscopique:



le moment dipolaire induit // $\stackrel{*}{E} \Rightarrow Q_{int}$ a le signe opposé à Q

$$Q_{effective} = Q - Q_{int.} \Rightarrow V_{effectif} = \frac{Q_{effective}d}{\epsilon_0 S} < V$$

la capacité avec diélectrique : $C_{\text{diél.}} = \frac{Q}{V_{\text{eff.}}} > C$

Relation entre α et ϵ_r :

Pour préserver V = cte, la source ajoute Q_{int} à Q

$$\Rightarrow C_{\text{di\'el.}} = \frac{Q + Q_{\text{int}}}{V} = \frac{Q + Q_{\text{int}}}{Q / C} = \left(1 + \frac{Q_{\text{int}}}{Q}\right) C \equiv \varepsilon_r C$$

 $p_{di\acute{e}l.} = Q_{int.}d$ et $p_{di\acute{e}l.} = N\alpha E$, N- nombre total de dipôles

$$Q_{int.} = \frac{N}{d} \alpha E \Rightarrow \epsilon_r = 1 + \frac{Q_{int}}{Q} = 1 + \frac{\frac{N}{d} \alpha E}{\epsilon_0 SE} = 1 + \frac{N\alpha}{Sd \epsilon_0}$$

$$\begin{array}{c|c} \epsilon_r = 1 + \frac{N_0 \alpha}{\epsilon_0} \ , \\ \epsilon \equiv \epsilon_r \epsilon_0 = \epsilon_0 + N_0 \alpha \end{array} \quad \begin{array}{c|c} N_0 = \frac{N}{Sd} - \text{ densit\'e volumique de dip\^oles} \geq 0 \\ \alpha \geq 0 \qquad \Rightarrow \quad \epsilon_r \geq 1 \end{array}$$

 $N_0\alpha=\chi_e$ - susceptibilité électrique , $\vec{P}=\chi_e\vec{E} \mbox{ - vecteur de polarisation}$

 $\begin{array}{ll} \textbf{Conception}: \ si \ la \ loi \ de \ Coulomb \ est \ mesur\'ee \ dans \ un \ milieu \ avec \\ \epsilon_r \neq 1 \qquad \Rightarrow F \rightarrow \frac{1}{\epsilon_r} F \ \Leftrightarrow \epsilon_0 \rightarrow \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 \\ \end{array}$

Champ supplémentaire :
$$\Delta E = E_{eff} - E = \left(\frac{1}{\epsilon_r} - 1\right)E = \frac{1 - \epsilon_r}{\epsilon_r}E$$

ΔE est linéairement proportionnel au E et a le signe opposé

Force magnétique

Aimants naturels, magnétisation par induction, démagnétisation par choc ou température, etc.


Propriétés :

similarités avec la force électrique


- 1. Il y a 2 types de pôles
- 2. Les pôles opposés s'attirent, les pôles similaires se repoussent

différence

3. Ils n'existent qu'en paires



Comme des dipôles électrostatiques :



différence:


en divisant progressivement le dipôle électrostatique, on arrive à séparer les charge électriques; pour les aimants – personne n'est encore arrivé à séparer les pôles magnétiques.

Hypothèse: le dipôle magnétique est l'élément fondamental magnétique (d'Ampère)

+ propriétés : la force s'exerce à distance, sans contact direct ; la conception de champ magnétique qui est le porteur de la force (à vérifier qu'on peut bien définir les caractéristiques de champ qui ne dépendent pas de 'détecteur' mais seulement de la source) champ magnétique : vecteur $B \big/ \big/ F_{magn.}$ et normalisé correctement (pour être indépendant de détecteurs)

comment **mesurer** : avec détecteurs qui ne modifient pas le champ, e.g., petits aimants 'passifs'

présentation : avec la carte de lignes tangentielles à la force (attn. pas de charges séparées : pas de début et fin de lignes)




On peut continuer l'étude du champ magnétique séparément du champ électrique, mais les liens sont si importants, qu'il est préferable de les étudier **ensemble**.

1600 William Gilbert: « De Magnète »

220 ans - rien


1819 H. Oerstead (danois) trouva par hasard (pendant le cours) que le courant électrique dévie l'aiguille aimantée d'une boussole :



Faits expérimentaux :

- 1. Le courant électrique crée une force sur l'aimant. Sans courant aucune force
- 2. Charges sans mouvements : pas de champ magnétique ; champ magnétique n'exerce pas de force sur les charges au repos
- 3. La force est perpendiculaire à la direction du courant
- 4. La force est proportionnelle à la magnitude de courant et a la puissance de l'aimant
- 5. Le principe de l'action et de la réaction nécessite que l'aimant exerce la même force (direction opposée) sur les charges de courant et le courant diminue (travail fait pour tourner l'aiguille diminue la vitesse des charges)


Conclusion : le courant électrique crée un champ magnétique et le champ magnétique exerce une force sur les charges en mouvement



1820 : Jean Baptiste Biot et Félix Savart – mesure quantitative

Loi de Biot et Savart (champ magnétique crée par un segment de courant):

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I d\vec{\ell} \wedge \frac{\hat{\vec{r}}}{r^2}$$



(correspond à la loi de Coulomb)

- 1. B ⊥ dl, r (la triade dl, r, B est directe règle du bonhomme d'Ampère ou règle du tire-bouchon de Maxwell)
- 2. $B \sim I$
- 3. $B \sim 1/r^2$
- 4. $\mu_0 = 4\pi \ 10^{-7}$: perméabilité magnétique du vide

B [T – Tesla] :
$$1T = 1N/(1A \ 1m)$$
; pourquoi – plus tard ! $1G (Gauss) = 10^{-4} T$

Pourquoi B / (peut-on définir B comme F/qqch?)


(en fait, B// F entre les aimants et les aimants sont équivalents aux dipôles magnétiques)

Il faut définir la force magnétique exercée sur des charges en mouvement (elle existe dû au principe de l'action et de la réaction)


Force sur une charge en mouvement dans un champ magnétique

Expérience par la pensée :

Mouvement de charges dans B homogène (créé par deux grands aimants):



Section transverse:




Observations:

- 1. Dans la région du champ la trajectoire tourne en cercle ayant une courbure constante dans le plan transverse de B.
- 2. La vitesse reste inchangée en module.
- 3. La courbure est proportionnelle à q, B, v et sinφ (si v//B : pas d'influence)
- 4. S \longleftrightarrow N: la courbure change de signe

Conclusions:

La charge est soumise à une force $F \perp v$ et B, F = 0 si v // B,

$$F \sim v, B, q$$
:



$$\vec{F}_{\text{mag.}} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

prenons ça comme def. du champ magnétique; donne des unités:

$$[B] = [F]/([q][v]) = N/(Cms^{-1}) = NA^{-1}m^{-1}$$

La force de Lorentz

(champ magnétique et champ électrique)

$$\vec{F} = \vec{F}_{\text{\'elec.}} + \vec{F}_{\text{mag.}} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Répétons la question : Peut-on définir B comme $\vec{B} = \frac{\vec{F}_{mag.}}{qqch.}$?

La conception de champ nécessite que le champ soit déterminé indépendamment de l'objet d'essai, donc de v.


1.
$$\vec{F} \perp \vec{v}$$

2. $F \sim v$ $\langle operation \rangle = produit vectoriel$
3. $\vec{F} \propto \vec{v} \langle operation \rangle \vec{B}$


Attn. $\vec{F}_{mag.}$ ne fait pas de travail sur les charges libres :

$$W_{BA} = \int\limits_{A}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int\limits_{t(A)}^{t(B)} \vec{F} \cdot \frac{d\vec{\ell}}{dt} dt = \int\limits_{t(A)}^{t(B)} \vec{F} \cdot \vec{v} \ dt \equiv 0 \qquad \quad car \ \vec{F}_{mag.} \bot \vec{v}$$

Notre expérience a montré que $v = cte \implies W$ cinétique = cte.



Mouvement cyclotron



$$E = 0$$
, B uniforme,


trajectoire: cercle

$$F_{\text{mag.}} = qvB = \frac{mv^2}{R}$$

$$R = \frac{mv}{qB}$$
 rayon cyclotron;


fréquence:
$$f = \frac{1}{T} = \frac{v}{2\pi R} = \frac{qB}{2\pi m}$$
 (ne dépend pas de R!)

- 1. Sers à mesurer le rapport q/m
- 2. La même charge et masse différente (e.g. isotopes ionisés) R et f différent
 - R différent : les isotopes différent peuvent être capturés dans les régions différentes (séparation d'isotopes)
- f peut être mesurée par effets résonants : détermination du contenu isotopique




II.
$$v = v_{\perp} + v_{\parallel}$$

 $\vec{F} \perp \vec{v} \Rightarrow v_{\parallel} = \text{cte}$; dans plan transverse : mouvement circulaire




Exemples:

1. Aurore boréale



Les particules cosmiques sont capturées par le champ magnétique et se 'glissent' en parallèle de B jusqu'aux pôles. En entrant dans l'atmosphère, elles ionisent l'air \implies aurore boréale


3. Cyclotrons:



Deux cages semicylindriques métalliques avec potentiel électrique alterné pour accélérer les particules chargées quand ils passent les bouches.


Le champ magnétique homogène pour faire tourner la trajectoire en

une spire :



Avec l'accélération la masse augmente (l'effet de la relativité) - nécessite le changement de la fréquence du E ou de la magnitude de B (ou les deux) - synchrophasotrones

L'autre possibilité – les champ magnétique et électrique en parallèle du faisceau (B est plus fort en approchant les mures de la chambre) :



E accélère les protons en augmentant $v_{/\!\!/}$. v_{\perp} est modifié par B de façon que les particules restent toujours à l'intérieur.

Loi de Laplace

(force d'un champ magnétique externe sur un élément de courant)

B externe exerce une force F (donnée par l'expression de Lorentz) sur chaque charge q d'un élément de courant $Id\vec{\ell}$:

$$d\vec{F}_q = q \; \vec{v} \times \vec{B} \; \; ; \;$$

 $\Rightarrow d\vec{F} = dQ \vec{v} \times \vec{B}$

(dQ charge totale mobile dans $d\vec{\ell}$)

mais
$$Id\vec{\ell} = \frac{dQ}{dt}d\vec{\ell} = dQ \vec{v}$$
 $\Rightarrow d\vec{F} = Id\vec{\ell} \times \vec{B}$

$$\Rightarrow \vec{d\vec{F}} = \vec{I} d\vec{\ell} \times \vec{B}$$


fil droit, champ uniforme : $\Rightarrow \vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$

Conséquences:

- 1. Chaque segment L d'un fil est 'tiré' par une force $F \perp (B \text{ et L})$;
- 2. $F \sim B$, I, L, $\sin < L$, B>


Densité de courant et loi de Laplace :

$$\text{Charges volumiques:} \qquad dQ = \rho dV \; ; \qquad \vec{J} \equiv \frac{\vec{I}}{S} = \frac{Id\vec{\ell}}{Sd\vec{\ell}} = \frac{Id\vec{\ell}}{dV}$$



$$\Rightarrow d\vec{F} = \vec{J} \times \vec{B} dV$$

$$Charges \ surfaciques: \qquad dQ = \rho_s dS \ ; \qquad \vec{J}_s \equiv \frac{\vec{I}}{L} = \frac{Id\vec{\ell}}{Ld\vec{\ell}} = \frac{Id\vec{\ell}}{dS}$$



$$\Rightarrow d\vec{F} = \vec{J}_S \times \vec{B} dS$$


Effet Hall

On a étudié:


- 1. Charges libres dans champ externe uniforme
- 2. Élément du courant dans champ externe uniforme

Maintenant : charges libres formant le courant (e.g. métaux, plasma)


e.g. conducteur:



dans champ magnétique : force transverse ($\vec{F}_t = q\vec{v} \times \vec{B}$)



Déplacement de charges négatives vers le 'bas', l'excès de charges négatives en 'bas' et de charges positives en 'haut' crée un potentiel transversale et un champ \vec{E}_t



En équilibre
$$\vec{E}_t = \vec{v} \times \vec{B} \Rightarrow E_t = v B$$

 $J = N_0 qv$ (densité de courant)

$$\Rightarrow E_t = \frac{1}{N_0 q} J B$$

$$E_t = \frac{U_t}{W}$$
; $J = \frac{I}{S} = \frac{I}{WH}$, $\Rightarrow U_t = \frac{1}{N_0 qH} I B$

$$K = \frac{1}{N_0 q}$$
 - coefficient de Hall, spécifique pour chaque matériau


le signe de K donne le signe de porteurs de courant.

Dans beaucoup de métaux $N_0 \sim \text{nombre d'atomes},$ donc presque chaque atome donne un électron libre.

Champ créé par une charge en mouvement

Rappel: Loi de Biot et Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I d\vec{\ell} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3}$$




mais, par définition:

$$Id\vec{\ell} = \frac{dQ}{dt}d\vec{\ell} = dQ \vec{v} \Rightarrow$$


$$Id\vec{\ell} = \frac{dQ}{dt}d\vec{\ell} = dQ \vec{v} \Rightarrow \qquad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} Q \vec{v} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3}$$


Champ créé par une ligne de courant



$$\vec{\mathrm{B}} = \int \! d\vec{\mathrm{B}}$$

1)
$$\vec{B} \perp d\vec{\ell} \equiv dx \Rightarrow B_x = 0$$






$$B_{z} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mu_{0}}{4\pi} I \frac{\sin \phi(x)}{r^{3}(x)} dx = \frac{\mu_{0}I}{4\pi} \int_{0}^{\pi} \frac{\sin \phi}{(y_{0}/\sin \phi)^{3}} \frac{y_{0}d\phi}{\sin^{2}\phi} = \frac{\mu_{0}I}{4\pi y_{0}} \int_{0}^{\pi} \sin \phi d\phi$$

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{2\pi y_0}$$

$$\left(r = \frac{y_0}{\sin \varphi}; \quad x = -\frac{y_0}{tg\varphi} \Rightarrow dx = \frac{y_0}{\sin^2 \varphi}\right)$$




Question : pour les calculs de E le théorème de Gauss etait très utile. Est-ce que il n'existe pas qqch. pour B ?

Flux de champ magnétique

$$\text{def. } d\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{N}_S dS = BdS \cos \alpha$$

$$\Phi_{\mathbf{B}} = \int_{\mathbf{S}} \vec{\mathbf{B}} \cdot \vec{\mathbf{N}}_{\mathbf{S}} d\mathbf{S}$$




L'analogue du théorème de Gauss existe :

$$\Phi_{\rm B} \equiv \oint_{\rm S} \vec{\rm B} \cdot \vec{\rm N}_{\rm S} dS = 0$$

B a la même dépendance de r comme E, mais la direction de B est différente.

Exemple : un élément de courant et une surface de rotation



B tangentiel à S partout

$$\vec{\mathbf{B}} \cdot \vec{\mathbf{N}}_{\mathbf{S}} \equiv 0$$

$$\Phi_{\mathbf{B}} = 0$$

Preuve générale : théorème d'Ostrogradski Gauss

$$\oint\limits_{S} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int\limits_{V} \nabla \cdot \vec{F} dV - \text{th\'eor\'eme d'Ostrogradski-Gauss}$$

Application : Flux de champ magnétique

Champ créé en r par une charge placée en origine se déplacent à une vitesse v : $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} Q \vec{v} \times \frac{\vec{r}}{r^3}$

$$div\vec{B} = \frac{Q\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{v} \wedge \vec{r} \frac{1}{r^3} \right) = -\frac{Q\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{r} \frac{1}{r^3} \wedge \vec{v} \right)$$

$$= -\frac{Q\mu_0}{4\pi} \left(\vec{\nabla} \wedge \vec{r} \frac{1}{r^3} \right) \cdot \vec{v} \; ; \; v \; \text{ne dépende pas du point d'observation} \; ;$$

en plus,
$$rot \frac{\vec{r}}{r^3} = 0 \implies div \vec{B} = 0$$

$$\begin{split} \Phi_B \equiv \oint\limits_{S} \vec{B} \cdot d\vec{s} &= \int\limits_{V} \nabla \cdot \vec{B} dV = 0 \quad \text{représentation} \qquad \text{intégrale} \qquad du \\ &\qquad \qquad \text{théorème de Gauss pour le champ magnétique} \end{split}$$

Théorème du flux – présentation différentielle

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

représentation intégrale du théorème de

Gauss pour le champ magnétique

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$$

représentation différentielle

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\varepsilon_{0}}$$

représentation intégrale du théorème de

Gauss pour le champ électrique

$$\oint\limits_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int\limits_{V} \nabla \cdot \vec{E} dV = \frac{Q}{\epsilon_{0}} = \frac{V}{\epsilon_{0}} \quad \text{pour chaque V}$$

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

représentation différentielle

L'importance : les représentations différentielles sont la moitié des équations de Maxwell.

Dipôle magnétique

Qu'est-ce qu'il s'est passé avec des aimants?

Hypothèse d'Ampère : le magnétisme dans la matière est dû au moyen d'une multitude de petits anneaux de courants électriques distribués à l'intérieur de la substance. Pour l'instant on n'a pas trouvé de monopoles magnétiques.

Champ magnétique d'une spire de courant à grande distance :

$$\begin{array}{c} M \in (x,z) \\ L \in (x,y) \\ r >> R, \\ \cos\theta = \cos\theta_0 \cos\phi \end{array}$$


$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} d\vec{\ell} \wedge \vec{r} \quad \text{(loi de Boit-Savart)}$$

$$\begin{split} r &= \sqrt{r_0^2 + R^2 - 2Rr_0\cos\theta}\,,\\ \vec{r} &= \vec{r}_0 - \vec{R} = \vec{r}_0 - \vec{R}_0 R\,, \quad \left(\vec{R}_0 = \frac{\vec{R}}{R}\right) \\ \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{\vec{r}}{r^3}\right) &= \frac{-\vec{R}_0 r^3 - \vec{r} \frac{3}{2} r(2R - 2r_0\cos\theta)}{r^6} = -\frac{\vec{R}_0}{r_0^3} + 3\frac{\vec{r}_0}{r_0^4}\cos\theta \end{split}$$

$$\frac{\vec{r}}{r^3} \approx \frac{\vec{r}_0}{r_0^3} + R\left(-\frac{\vec{R}_0}{r_0^3} + 3\frac{\vec{r}_0}{r_0^4}\cos\theta\right) = \frac{\vec{r}_0}{r_0^3} + 3\frac{\vec{r}_0}{r_0^4}R\cos\theta - \frac{\vec{R}}{r_0^3}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_L \frac{d\vec{\ell} \wedge \vec{r}}{r^3} \approx \frac{0}{4\pi} \left[\left(\oint_L d\vec{\ell} \right) \wedge \frac{\vec{r}_0}{r_0^3} + 3 \left(\oint_L d\vec{\ell} R \cos \theta \right) \wedge \frac{\vec{r}_0}{r_0^4} - \frac{1}{r_0^3} \oint_0 d\vec{\ell} \wedge \vec{R} \right]$$

$$\begin{split} \oint \! d\vec{\ell} R \cos\theta &= \cos\theta_0 \oint \! d\vec{\ell} R \cos\phi \\ L & L \\ R \cos\phi &= x_L \\ d\vec{\ell}_x &= dx_L \\ d\vec{\ell}_y &= dy_L \\ d\vec{\ell}_z &= 0 \end{split}$$



$$\cos \theta_0 \left(\oint_L d\vec{\ell} R \cos \phi \right)_X = -\cos \theta_0 \oint_L x_L dx = 0$$

$$\cos \theta_0 \left(\oint_L d\vec{\ell} R \cos \phi \right)_y = \cos \theta_0 \oint_L x_L dy = \cos \theta_0 S$$


$$\vec{B} = \frac{\mu_0 IS}{2\pi r_0^3} \vec{N} + 3 \frac{\mu_0 IS}{4\pi r_0^4} \cos \theta_0 \left(\vec{y}_0 \wedge \vec{r}_0 \right) = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi r_0^3} + 3 \frac{\mu_0}{4\pi r_0^5} \left(\vec{m} \wedge \vec{r}_0 \right) \wedge \vec{r}_0$$

 $\vec{m} = \vec{IS}$ - moment dipolaire magnétique

coordonnées sphériques :

$$B_r = \frac{\mu_0 m}{2\pi r_0^3} \sin \theta_0, \quad B_\theta = \frac{\mu_0 m}{4\pi r_0^3} \cos \theta_0$$

même comme le dipôle électrique



Force d'un champ externe sur un dipôle magnétique

1. Force résultante :

$$d\vec{F} = Id\vec{\ell} \wedge \vec{B} \implies \vec{F} = I \oint_{L} d\vec{r} \wedge \vec{B}$$

Si l'axe z est choisi parallèle à m, on peut démontrer (TD), que :

$$\begin{split} F_x &= m_z \frac{\partial B_x}{\partial z}, \qquad F_y = m_z \frac{\partial B_y}{\partial z}, \qquad F_z = m_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad \text{ou} \\ \vec{F} &= \nabla \vec{B} \cdot \vec{m} \qquad \qquad \text{(dipôle électrique : } \vec{F} = \vec{p} \cdot \nabla \vec{E} \, \text{)} \end{split}$$

2. Moment de torsion:

$$d\vec{T} = \vec{r} \wedge d\vec{F} = I\vec{r} \wedge (d\vec{r} \wedge \vec{B})$$

$$\vec{T} = I \oint_{L} \vec{r} \wedge (d\vec{r} \wedge \vec{B}) = I \oint_{L} [d\vec{r} (\vec{r} \cdot \vec{B}) + \vec{B} (d\vec{r} \cdot \vec{r})]$$

$$(d\vec{r} \times \vec{r}) \times \vec{B} = \vec{r} (d\vec{r} \cdot \vec{B}) - d\vec{r} (\vec{r} \cdot \vec{B})$$

$$= \vec{r} (d\vec{r} \cdot \vec{B}) + d\vec{r} (\vec{r} \cdot \vec{B}) + \vec{r} (\vec{r} \cdot d\vec{B}) - \vec{r} (\vec{r} \cdot d\vec{B}) - 2d\vec{r} (\vec{r} \cdot \vec{B})$$

$$= d[\vec{r} (\vec{r} \cdot \vec{B})] - \vec{r} (\vec{r} \cdot d\vec{B}) - 2d\vec{r} (\vec{r} \cdot \vec{B})$$

$$\vec{T} = \frac{I}{2} \oint_{L} 2d\vec{r} (\vec{r} \cdot \vec{B}) + I \oint_{L} \vec{B} (d\vec{r} \cdot \vec{r})$$

$$= -\frac{I}{2} \left[\oint_{L} (d\vec{r} \wedge \vec{r}) \times \vec{B} + \oint_{L} d \left[\vec{r} (\vec{r} \cdot \vec{B}) \right] - \oint_{L} \vec{r} (\vec{r} \cdot d\vec{B}) \right] + I \oint_{L} \vec{B} (d\vec{r} \cdot \vec{r})$$

$$\approx -\frac{I}{2} \left(\oint_{L} d\vec{r} \wedge \vec{r} \right) \times \vec{B} + I \vec{B} \frac{1}{2} \oint_{L} d (\vec{r} \cdot \vec{r}) = I \vec{S} \wedge \vec{B}$$

$$\vec{T} = \vec{m} \wedge \vec{B} \qquad (dipôle électrique \vec{T} = \vec{p} \wedge \vec{E})$$

Conclusions:

- 1. Si le moment du dipôle magnétique est parallèle à B, pas de torsion
- 2. La force générale ~ Grad B (et pas à B)
- 3. Le champ du dipôle comme le champ d'un aimant

Interactions magnétiques

Pour l'instant:

I. Champ:

1. Champ créé par une charge en mouvement

$$\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \vec{\mathbf{v}} \wedge \frac{\vec{\mathbf{r}}}{\mathbf{r}^3}$$

2. Champ créé par un élément de courant :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\vec{\ell} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3}$$
 (Biot-Savart)

- 3. Champ de fil droit $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi d} \vec{I} \wedge \frac{\hat{\vec{d}}}{d}$ (d distance de fil)
- 4. Champ de boucle de courant : dipôle magnétique

II. Force magnétique sur

1. Charge

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$
 (partie magnétique de la force de Lorentz) effet Hall, mouvement cyclotron

- 2. Elément de courant : $d\vec{F} = Id\vec{\ell} \wedge \vec{B}$ loi de Laplace
- 3. Fil droit : $\vec{F} = I\vec{L} \wedge \vec{B}$
- 4. Dipôle magnétique : $\vec{F} = \nabla \vec{B} \cdot \vec{m}$ (force résultante)

$$\vec{T} = \vec{m} \wedge \vec{B}$$
 (moment de torsion)


Maintenant:

III. Interactions entre les 'éléments' magnétiques

1. Force sur une charge en mouvement exercée par une ligne droite de courant

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}, \qquad \vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi d} \vec{I} \wedge \frac{\hat{\vec{d}}}{d}$$

$$\vec{F} = \frac{\mu_0}{2\pi d} q \vec{I} \vec{v} \wedge \left(\vec{L}_0 \wedge \hat{\vec{d}}\right)$$




Pour v – parallèle à I:

$$\vec{F} = \frac{\mu_0}{2\pi d} q I v \hat{\vec{d}}$$
 - force de l'attraction ou de la répulsion par la ligne

2. Force entre deux lignes de courant parallèle :

$$\vec{F} = \frac{\mu_0}{2\pi d} I_1 q_2 v_2 \hat{\vec{d}} = \frac{\mu_0}{2\pi d} I_1 I_2 L_2 \hat{\vec{d}}$$

$$\Rightarrow \frac{\vec{F}}{L} = \frac{\mu_0}{2\pi d} I_1 I_2 \hat{\vec{d}}$$




e.g. courant
$$I = 50 A$$
, $d = 1 cm$:

$$F/m = 4\pi 10^{-7}.50.50/2\pi 10^{-2} N/m = 0.05 N/m$$

Courants co-directionnels : attraction contre-directionnels : répulsion (les mesures faites par Ampère)

Théorème d'Ampère

Circulation de champ magnétique est égale à la somme des



Remarques:

1. Les contributions

de
$$I_{1,3,4} > 0$$

de $I_{2,5} < 0$
de $I_6 = 0$

- 2. Le théorème ne dépend pas de S (C contour de S)
- 3. Il joue le même rôle pour calculer le champ magnétique que le théorème de Gauss pour le champ électrique
- 4. Il représente la forme intégrale de la quatrième équation de Maxwell (cas statique)

B


Démonstration:


1. Une ligne de courant droite :


$$dB = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\oint\limits_{C} \vec{B} \cdot d\vec{c} = \oint\limits_{C} B dc_{B} = \oint\limits_{C} B r d\phi$$

$$=\frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint_C \frac{1}{r} r d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint_C d\phi$$








Remarque : car $B \perp I$ et $B \perp r$, \Rightarrow dc_B = rd ϕ pour chaque C (circulaire ou non, plat ou non)


2. Cas général (ou presque – Ampère utilisa trois expériments)


$$dB_{d\ell} = \frac{\mu_0 I d\ell}{4\pi R^3} R \cos \theta$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{r d\theta}{\cos^2 \theta} \frac{\cos^3 \theta}{r^3} \frac{r}{\cos \theta} \cos \theta$$

$$\begin{pmatrix} \frac{z}{r} = tg\theta \Rightarrow dz = d\ell = \frac{rd\theta}{\cos^2 \theta} \\ R = \frac{r}{\cos \theta} \end{pmatrix}$$



$$\Rightarrow dB_{d\ell} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\cos \theta}{r} d\theta \Rightarrow \oint_C dB_{d\ell} dc_B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{\cos \theta}{r} d\theta r d\phi$$





O – à l'extérieur- le contour est passé 2 fois dans les directions opposées : $\oint d\phi = 0$.

$$O - a$$
 l'intérieur : $\oint_C d\phi = 2\pi$

$$\Rightarrow \oint_C dB_{d\ell} dc_B = \frac{\mu_0 I}{2} cos \theta d\theta$$

$$\Rightarrow \oint_{C} dB_{d\ell} dc_{B} = \frac{\mu_{0}I}{2} \cos\theta d\theta$$

$$\oint_{C} dBdc_{B} = \mu_{0}I \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} d\sin\theta = \mu_{0}I$$

$$= 0$$

3. Cas plus général

(e. g. la preuve ne marche pas pour le courant suivant :)


Si on considère un seul segment, les résultats sont différents : prenons une ligne pour z < 0 (ou >0)

$$\int_{z<0} \cos\theta d\theta = 1 \text{ et non } 2$$

Question: Un segment – existe-t-il?

Oui : une ligne entre les deux sphères chargées

Mais ce cas n'est pas statique – on verra plus tard




dc

 \mathbf{C}

Théorème de Stokes:

$$\oint_{C} \vec{F} \cdot d\vec{c} = \int_{S_{C}} rot \vec{F} \cdot d\vec{S}$$



preuve (comme le théorème d'Ostrogradski-Gauss) :

S – divisée en deux :

(les contribution des parties internes s'annulent)

S – divisée en N parties :

$$\oint\limits_{C} \vec{F} \cdot d\vec{c} = \sum\limits_{j=1}^{N} \oint\limits_{C_{j}} \vec{F} \cdot d\vec{c} = \sum\limits_{j=1}^{N} \frac{C_{j}}{S_{j}} S_{j}$$

espérons que la limite suivante existe et appelons cette limite rotationnel de \vec{F} (rot \vec{F}) :

$$rot\vec{F} \cdot \hat{\vec{N}} = \lim_{S_j \to 0} \frac{{}^{\delta}\vec{F} \cdot d\vec{c}}{S_j}$$


Par exemple : $(rot\vec{F})_x = rot\vec{F} \cdot \hat{\vec{x}}$, etc.

$$\oint_{C} \vec{F} \cdot d\vec{c} = \lim_{S_{j} \to 0} \sum_{j} S_{j} \frac{ \oint_{C_{j}} \vec{F} \cdot d\vec{c} }{S_{j}} = \sum_{j=1}^{\infty} \lim_{S_{j} \to 0} S_{j} \lim_{S_{j} \to 0} \frac{ \oint_{C_{j}} \vec{F} \cdot d\vec{c} }{S_{j}}$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} \lim_{j \to 0} S_{j} \left(rot \vec{F}. \hat{\vec{N}}_{S} \right) = \int_{S} rot \vec{F}. \hat{\vec{N}}_{S} ds$$

L'expression du rotationnel en coordonnées cartésiennes

Boucle rectangulaire avec $\hat{\vec{N}} = \hat{\vec{z}}$:



$$\oint_{C} \vec{F} \cdot d\vec{c} = \int_{1} F_{x} dx + \int_{2} F_{y} dy + \int_{3} F_{x} dx + \int_{4} F_{y} dy$$

$$\int_{1}^{\infty} F_{x} dx + \int_{3}^{\infty} F_{x} dx \approx \int_{x}^{x+\Delta x} \left[F_{x}(x,y) + \frac{\partial F_{x}(x,y)}{\partial x} x \right] dx$$
$$+ \int_{x+\Delta x}^{x} \left[F_{x}(x,y+\Delta y) + \frac{\partial F_{x}(x,y+\Delta y)}{\partial x} x \right] dx$$

$$\approx \int_{x}^{x+\Delta x} \left[F_{x}(x,y) + \frac{\partial F_{x}(x,y)}{\partial x} x \right] dx$$

$$- \int_{x}^{x+\Delta x} \left[F_{x}(x,y) + \frac{\partial F_{x}(x,y)}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial F_{x}(x,y)}{\partial x} x + \frac{\partial^{2} F_{x}(x,y)}{\partial x \partial y} \Delta y x \right] dx$$

$$\approx - \int_{x}^{x+\Delta x} \left[\frac{\partial F_{x}(x,y)}{\partial y} \Delta y \right] dx \approx - \frac{\partial F_{x}(x,y)}{\partial y} \Delta y \Delta x = - \frac{\partial F_{x}(x,y)}{\partial y} \Delta s$$

$$\begin{split} \int_{2} F_{y} dy + \int_{4} F_{y} dy &\approx \frac{\partial F_{y}}{\partial x} \Delta s \\ &\left(rot \vec{F} \right)_{z} = \frac{\partial F_{y}}{\partial x} - \frac{\partial F_{x}}{\partial y}; \\ &\left(rot \vec{F} \right)_{y} = \frac{\partial F_{x}}{\partial z} - \frac{\partial F_{z}}{\partial x}; \\ &\left(rot \vec{F} \right)_{x} = \frac{\partial F_{z}}{\partial y} - \frac{\partial F_{y}}{\partial z} \end{split}$$

Rotationnel de B:

$$\int rot \vec{B}.d\vec{S} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{c} = \mu_0 \sum_j I_j = \mu_0 \int_{S_c} \vec{J}.d\vec{S} \qquad \text{pour chaque S}$$

$$\int_{S_C} rot \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \qquad \qquad (J - \text{densit\'e de courant})$$

Rotationnel de E:

Déjà vu:

 $q\int\limits_A^B \vec{E}\cdot d\vec{c} = W_{BA}$ - travail pour déplacer q entre A et B ne dépend pas du chemin AB

$$\int_{C} \vec{E} \cdot d\vec{c} = \int_{A}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{c} + \int_{B}^{A} \vec{E} \cdot d\vec{c} = 0 \qquad \Rightarrow rot\vec{E} = 0$$

Les équations principales d'électrostatique et magnétostatique

Forme différentielle: intégrale : sens physique:

$$\begin{split} \text{rot} \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} & \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{c} = \mu_0 I_C & \text{courants stationnaires} \\ div \vec{B} &= 0 & \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 & \text{pas de charge magnétiques} \\ \end{cases} \end{split}$$

Conséquence pour J : div(rotB) = 0 $\Rightarrow div\vec{J} = 0$

Valable pour des courants stationnaires (qui ne dépendent pas de


temps): $div\vec{J} = 0 \Leftrightarrow \oint \vec{J} \cdot d\vec{s} = 0$ - flux de courant à traverse


d'une surface fermée est nul (si non, on va avoir l'accumulation de charges).

Le théorème d'Ampère joue le même rôle en magnétostatique que le théorème de Gauss en électrostatique (on a vu que le théorème de Gauss pour le champ magnétique n'est pas très utile pour calculer le champ).

Exemple 1: Champ d'une ligne de courant

$$\mu_0 I = \underset{cercle}{\oint} B d\ell = B 2\pi R \Longrightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$






vert :
$$\oint Bd\ell = 2\pi rB = 0$$
C
bleu : $\oint Bd\ell = 2\pi rB = 0$

$$\sum I = 0$$

$$\underset{C}{\text{rouge}}: \oint_{C} B d\ell = 2\pi r B = \mu_{0} I N \Longrightarrow B = \mu_{0} I \frac{N}{2\pi r} = \mu_{0} I \frac{N}{L}$$


Exemple 3: Champ d'un solénoïde (bobine cylindrique)



Calculer 'sans calculs':

- L (longueur) >> diamètre :
- 1. B ne dépend pas de z loin des bouches :
- 2. solénoïde = tore $(r \rightarrow \infty)$

champ à l'extérieur 0




à l'intérieur :


$$\mu_0 IN = \oint\limits_C \vec{B} \cdot d\vec{c} = \int\limits_{V_1} B(r) dc + \int\limits_{V_2} 0 dc + \int\limits_{H_1} 0 dc + \int\limits_{H_2} 0 dc$$

 $\mu_0 IN = B(r)L$, mais le résultat ne dépend pas de $\ r$

$$B = \mu_0 In$$
, $n - densité de tours$

Exemple 4 : Nappe de courant






$$\begin{split} &\mu_0 I L = B^+ L - B^- L \ ; \qquad \text{symétrie} : \left| B^+ \right| = \left| B^- \right| \\ &\Rightarrow B^+ = - B^- = \frac{\mu_0 I / L}{2} = \frac{\mu_0 J}{2} \end{split}$$

Discontinuité de champ magnétique

1. Nappe plane avec J uniforme:

$$\begin{split} B_N &= 0 \Rightarrow \Delta B_N = 0, \qquad \Delta B_T = \mu_0 J \text{ et } \Delta B_T \bot J \\ &\Rightarrow \Delta \vec{B}_{\scriptscriptstyle T} = \hat{\vec{N}}_{\scriptscriptstyle S} \wedge \vec{J} \end{split}$$

2. Cas général (une surface arbitraire et l'existence d'autres sources)



b)

$$\begin{split} \mu_{0}JL^{\pm} &= \oint \vec{B} \cdot d\vec{c} \underset{L_{\perp} \to 0}{\to} \int_{L^{+}} B_{T}^{+} dc - \int_{L^{-}} B_{T}^{-} dc = \int_{L^{\pm}} \left(B_{T}^{+} - B_{T}^{-} \right) dc \\ \text{pour chaque } L^{\pm} &\Rightarrow \Delta B_{T} = \mu_{0}J \text{ ou} \\ \Rightarrow \Delta \vec{B}_{T} &= \mu_{0} \hat{\vec{N}}_{S} \wedge \vec{J} \end{split}$$

Force magnétohydrodynamique

Si B₁ et B₂ sont des valeurs tangentielles du champ magnétique aux deux côtés de surface d'une nappe de courant ayant une densité de courant J:

Champ moyen :
$$B_{T,moyen} = \frac{1}{2}(B_1 + B_2)$$
La force sur $1m^2$:
$$F/S = \frac{1}{2}(B_1 + B_2)J$$

$$= \frac{1}{2}(B_1 + B_2)\frac{1}{\mu_0}(B_1 - B_2) = \frac{B_1^2 - B_2^2}{2\mu_0}$$

Sans champ externe $|B_1| = |B_2|$: pas de force.

Dans champ externe $\vec{B}_{ext} = \vec{B}_N + \vec{B}_{//\vec{J}} + \vec{B}_{\perp\vec{J}}$, la partie normale à le surface \vec{B}_N va dévier le courant dans le plan de la nappe, la partie parallèle au courant $\vec{B}_{//\vec{J}}$ ne va pas réagir sur le courant et la partie tangentielle de la nappe et perpendiculaire au courant $\vec{B}_{\perp\vec{J}}$ va s'ajouter au composants tangentielles du champ créé par le courant de la nappe B_1 et B_2 (qui ont les signes différentes à deux côtés de la nappe) :

$$\frac{F_{N}}{S} = \frac{\left(B_{1} + B_{\perp \vec{J}}\right)^{2} - \left(B_{1} - B_{\perp \vec{J}}\right)^{2}}{2\mu_{0}} = 2JB_{\perp \vec{J}}$$

Cette force va dévier le courant en direction perpendiculaire de la nappe.

Potentiel vecteur

Pour le champ électrique on à introduit le potentiel :

$$V = \int_{\text{Volume}} \frac{\rho_{v}}{4\pi r} dv$$

et le champ électrique est égal au gradient V :

$$\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla}\mathbf{V}$$
.

Pour le champ magnétique ça n'est marche pas, car rotB $\neq 0$ est $\nabla \wedge (\nabla U) = 0$, $\forall U \ (\vec{\nabla} \text{ est parallèle à } \vec{\nabla} U)$.

On peut introduire une fonction vectoriel, appelée **potentiel vecteur**:

A:
$$\vec{B} = rot \vec{A}$$
.

La deuxième équation pour B ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) est automatiquement satisfaite pour A.

Comme le potentiel électrique, A est défini à une fonction près : Si

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + grad\phi \Rightarrow \text{ B reste le même.}$$

Au lieu d'ajouter gratφ, on est libre de choisir différemment divA :

 $\operatorname{div} \vec{A}' = \operatorname{div} \vec{A} + \nabla^2 \varphi \Rightarrow \text{pour chaque A on peut choisir } \varphi$:

$$\nabla^2 \varphi = -\text{div} \vec{A} \implies \text{div} \vec{A}' = 0$$
 sans changement de rotA.

En magnétostatique la meilleur choix est divA = 0 (on verra immédiatement pourquoi).

Détermination de A:

$$rot\vec{B} = \mu_0\vec{J}$$

 \Rightarrow rot(rot \vec{A}) = $\mu_0 \vec{J}$ est-ce que cette équation est plus utile ?

Utilisons divA = 0:

$$rot(rot\vec{A}) = \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J}$$

Ca représente 3 équations de Poisson pour les trois composants de A :

$$\nabla^2 A_{x,y,z} = -\mu_0 J_{x,y,z}$$

Rappel pour le potentiel électrique : $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ avec solution ayant la forme :

$$V(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\substack{\text{volume} \\ \text{de toutes} \\ \text{les ch arg es}}} \frac{\rho(\widetilde{x},\widetilde{y},\widetilde{z})}{\left|\vec{r} - \widetilde{\vec{r}}\right|} d\widetilde{v}$$

$$\Rightarrow \vec{A}(x, y, z) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\substack{\text{volume} \\ \text{de tous} \\ \text{les courants}}} \frac{\vec{J}(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})}{\left|\vec{r} - \tilde{r}\right|} d\tilde{v}$$

???
$$divA = 0$$

$$\begin{split} &\nabla \left(\vec{r}\right) \cdot \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int\limits_{V_J} \nabla \left(\vec{r}\right) \cdot \frac{\vec{J}(\vec{\tilde{r}})}{\left|\vec{r} - \vec{\tilde{r}}\right|} d\widetilde{v} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int\limits_{V_J} \vec{J}(\vec{\tilde{r}}) \cdot \nabla \left(\vec{r}\right) \frac{1}{\left|\vec{r} - \vec{\tilde{r}}\right|} d\widetilde{v} \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int\limits_{V_J} \vec{J}(\vec{\tilde{r}}) \cdot \nabla \left(\vec{\tilde{r}}\right) \frac{1}{\left|\vec{r} - \vec{\tilde{r}}\right|} d\widetilde{v} \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int\limits_{V_J} \left\{ \left[\nabla \left(\vec{\tilde{r}}\right) \cdot \vec{J}(\vec{\tilde{r}})\right] \frac{1}{\left|\vec{r} - \vec{\tilde{r}}\right|} + \vec{J}(\vec{\tilde{r}}) \cdot \nabla \left(\vec{\tilde{r}}\right) \frac{1}{\left|\vec{r} - \vec{\tilde{r}}\right|} \right\} d\widetilde{v} \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int\limits_{V_J} \nabla \left(\vec{\tilde{r}}\right) \cdot \left[\frac{\vec{J}(\vec{\tilde{r}})}{\left|\vec{\tilde{r}} - \vec{\tilde{r}}\right|}\right] d\widetilde{v} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int\limits_{V_J} \nabla \left(\vec{\tilde{r}}\right) \cdot \frac{\vec{J}(\vec{\tilde{r}}) \cdot \vec{J}(\vec{\tilde{r}})}{\left|\vec{\tilde{r}} - \vec{\tilde{r}}\right|} d\widetilde{v} \end{split}$$


 $\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \vec{J}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}(\vec{r}) = 0 \text{ pour les courant stationaires}.$

L'induction électromagnétique

- 1. Un fil avec un courant constant produit un champ magnétique constant.
- 2. Un fil avec un courant constant placé dans un champ magnétique constant est soumis à une force perpendiculaire au courant.

Question : est-ce que le champ magnétique peut créer un courant électrique ?


I. Quelques expériences de Faraday (entre 1831 et 1839) :




Deux aiguilles – la première pour compenser l'influence du champ magnétique terrestre. La déviation de la deuxième mesure le champ magnétique créé, donc le courant induit.

Interrupteur branché ou non – pas de déviation. Seulement pendant le branchement et de débranchement l'aiguille bouge.

Pour mesurer plus précisément ce mouvement Faraday remplaça le galvanomètre par un autre détecteur qui 'écrivait' les changement de court durée - une bobine et une tige d'acier nonaimanté : le courant induit amènent la tige dans un sens ou l'autre.



Deuxième expérience : deux plaques de cuivre ; en rapprochant et écartant les plaques l'aiguille de galvanomètre vibre



Conclusions:

Le courant électrique est induit :

- a) par changement de courant inducteur
- b) par mouvement relatif des fils

Quand les fils s'approchent, le courant induit est opposé au courant inducteur.


Explication:

Mouvement de charges dans un champ magnétique crée une force sur des charges

Exemple 1 : Tige conductrice en mouvement dans un champ magnétique uniforme

Les charges libres sont soumises à une force


$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$



$$q\vec{E} = -\vec{F}$$
.

Pour étudier les courants, regardons une boucle en mouvement inertiel dans un champ uniforme :

La redistribution des charges crée un champ électrique qui compense la force de Lorentz, le mouvement de charges relatif à la boucle est arrêté.




(La boucle doit inclure les détecteurs)

Conclusion : mouvement dans un champ magnétique uniforme ne crée pas de courant.

Exemple 2: Un contour rectangulaire en mouvement inertiel dans un champ magnétique non-uniforme


$$B_1 > B_2 \Longrightarrow F_1 > F_2$$

La différence des forces crée un courant électrique (aussi en équilibre!)



Force électromotrice : le travail par unité de charge

$$\begin{split} &\mathbb{E} = \frac{1}{q} F \cdot \Delta \ell = v \Big(B_1 - B_2 \Big) W = \frac{v dt}{dt} \Big(B_1 - B_2 \Big) W \\ &= \frac{B_1 W dL - B_2 W dL}{dt} = -\frac{\tilde{\Phi}_2 - \tilde{\Phi}_1}{dt} = -\frac{\tilde{\Phi}_2 + \tilde{\Phi} - \tilde{\Phi}_1 - \tilde{\Phi}}{dt} \\ &= -\frac{\Phi_2 - \Phi_1}{dt} = -\frac{\Phi(t + dt) - \Phi(t)}{dt} = -\frac{d\Phi}{dt} \end{split}$$




$$\mathbb{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_{S_C} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\mathbb{E} = \frac{1}{q} \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_{S_C} rot \vec{E} \cdot d\vec{S}$$


$$\Rightarrow \operatorname{rot}\vec{\mathbf{E}} = -\frac{d\vec{\mathbf{B}}}{dt}$$

Exemple 3: un contour arbitraire dans un champ stationnaire

$$\begin{split} \mathbb{E} &= \frac{1}{q} \oint_{C} \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \oint_{C} \left(\vec{v} \wedge \vec{B} \right) \cdot d\vec{\ell} = - \oint_{C} \vec{B} \cdot \left(\vec{v} \wedge d\vec{\ell} \right) \\ &= \underset{B-\text{stationaire}}{=} - \frac{1}{dt} \oint_{C} \vec{B} \cdot \left(\vec{v} dt \wedge d\vec{\ell} \right) = - \frac{1}{dt} \oint_{C} \vec{B} \cdot \left[\left(\vec{r} + d\vec{r} - \vec{r} \right) \wedge d\vec{\ell} \right] \\ &= - \frac{1}{dt} \oint_{C} \vec{B} \cdot \left[\left(\vec{r} + d\vec{r} \right) \wedge d\vec{\ell} \right] + \frac{1}{dt} \oint_{C} \vec{B} \cdot \left[\vec{r} \wedge d\vec{\ell} \right] \\ &= - \frac{1}{dt} \oint_{C} \vec{B} \cdot d\vec{S} (t + dt) + \frac{1}{dt} \oint_{C} \vec{B} \cdot d\vec{S} (t) = - \frac{\Phi(t + dt) + \Phi(t)}{dt} = - \frac{d\Phi}{dt} \end{split}$$




Remarque : l'équation est valable aussi pour la déformation du contour, pas seulement pour son déplacement



Exemple 4 : Une boucle stationnaire avec la source du champ en mouvement


Principe d'équivalence des systèmes inertiels → même résultat



Exemple 5: La source et la boucle stationnaires, le champ changeant

Réponse **instantanée** – pas de courant induit

Relativité restreinte : le changement se propage avec la vitesse c :




moment
$$t : B$$

 $t + dt : B + dB$

$$\mathbb{E} = (B_1-B_2)cW = -dBcW$$

$$= -d(BLW)/dt = -d\Phi/dt$$



Règle la plus générale (la loi de l'induction électromagnétique) :

$$\mathbb{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Si la force électromotrice s'applique dans un circuit, elle crée un courant électrique, qui crée un champ magnétique ayant la direction opposée au changement qui l'induit. Cette règle s'appelle loi de Lenz. Cette loi exprime la loi générale de la nature que chaque système a la tendance de s'opposer au changement.

On à déjà démontré, qu'à partir de la loi d'induction :

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$
 une (la première) des équations de Maxwell (en électrostatique $rot\vec{E} = 0$)

Remarque importante : cette loi est aussi valable si il n'y a pas de circuits est de charges !

Inductance mutuelle

Prenons deux circuits C_1 et C_2 ayant une géométrie fixée. Si le circuit C_1 est alimenté avec un courant I_1 , le flux Φ_{21} du champ magnétique B_1 , crée par C_1 , à travers de C_2 est proportionnel au I_1 :

$$\Phi_{21} = M_{21}I_1$$
.


Soit la variation de I_1 est lente. Si non, les points différents de C_2 recevraient dans un moment fixé l'information différente de I_1 , car cette information se propage avec la vitesse de la lumière c.

$$\frac{dI_1}{dt} \, \frac{L_2}{c} << I_1 \ , \ \text{ou} \ L_2 \ \text{est la longueur de} \ C_2.$$

Dans ce cas, la force électromotrice induite dans C_2 est donnée par :

$$\mathbb{E}_{21} = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} = -M_{21}\frac{dI_1}{dt}.$$

M₂₁ – coefficient d'inductance mutuelle



Propriété : $M_{21} = M_{12}$.

La preuve:

$$\begin{split} &\Phi_{21} = \oint_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2 = \int_{C_2} rot \vec{B}_1 . d\vec{\ell}_2 = \int_{C_2} \vec{A}_1 . d\vec{\ell}_2 = \int_{C_2} \left(\frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \int_{C_1} \frac{d\vec{\ell}_1}{r_{21}} \right) . d\vec{\ell}_2 \\ &\Rightarrow M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{C_2} \left(\int_{C_1} \frac{d\vec{\ell}_1}{r_{21}} \right) . d\vec{\ell}_2 \quad \text{et} \quad M_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{C_1} \left(\int_{C_2} \frac{d\vec{\ell}_2}{r_{12}} \right) . d\vec{\ell}_1 \end{split}$$

mais
$$r_{21} = r_{12} \implies M_{21} = M_{12}$$

Courant de déplacement

Problème I : déjà

$$rot\vec{B} = \mu_0\vec{J}$$

 $\begin{aligned} div \vec{J} &= 0 & \text{--magn\'etostatique (mouvement} \\ & \text{stationnaire de charges} : \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0) \end{aligned}$

Si les charges peuvent changer la densité?

Conservation de charges :

$$\oint_{S_{V}} \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial Q_{V}}{\partial t}$$
 (signe moins, parce que J est dirigé vers l'exterieur)

$$\oint \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int div \vec{J} dV$$

$$S_{V} \qquad V$$

$$\frac{\partial Q_{V}}{\partial t} = \int_{V} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$
pour $\forall V \implies div \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$
contradiction
$$\vec{D} = \vec{D} = \vec{D$$

mais, $rot\vec{B} = \mu_0\vec{J} \Rightarrow \mu_0 div\vec{J} = div(rot\vec{B}) \equiv 0$

Problème II:


Théorème d'Ampère :
$$\int\limits_{S_C} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \sum_{\in S_C} I \ \ \text{pour chaque } S$$

Soit un condensateur chargé. Fermons le circuit par une résistance et appliquons le théorème d'Ampère pour une courbe C autour de fil.

Sur S_1 :

$$2\pi R_C B = \mu_0 I(t)$$

mais on peut utiliser la surface S_2 qui passe entre le plaques où I = 0.



Remarque : on a déjà discuté qu'on ne peut pas utiliser le théorème d'Ampère pour les segments ouverts et c'est le cas !

Maxwell (1865) ajouta au courant des charges un autre courant J_d , appelé 'courant de déplacement' :

$$\vec{J} \rightarrow \vec{J} + \vec{J}_d$$
: $\vec{J}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

et l'équation pour rot
$$\Rightarrow$$
 rot $\vec{B}=\mu_0\vec{J}+\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$.

Questions:

- 1. Pourquoi exactement ce terme?
- 2. Pourquoi Faraday ne l'a-t-il pas découvert ?
- 3. Quels sont les conséquences ?

Pourquoi
$$+ \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
?

Conservation de la charge $\Rightarrow div\vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$

$$\text{Mais} \qquad \text{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow 0 = div\vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = div\vec{J} + \epsilon_0 div \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = div \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

et si
$$\vec{J} \to \vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
 1) la charge est conservée 2) div(rot \vec{B}) = 0 est satisfaite.


Conséquence I : Un champ électrique en train de varier induit un champ magnétique.

Pourquoi Faraday ne l'a-t-il pas découvert ?

Retournons au condensateur :

$$\oint_{\Gamma_1} \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\ell} = 2\pi \mathbf{R}_{\Gamma_1} \mathbf{B}$$

$$s_{\scriptscriptstyle 1}: 2\pi R_{\Gamma_{\!\!1}} B\!\!=\!\!\mu_0 I$$



$$\begin{split} \mathbf{S}_2: & \ 2\pi \mathbf{R}_{\Gamma_1} \mathbf{B} = \oint_{\Gamma_1} \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\ell} = \int_{S_2} rot \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = \epsilon_0 \mu_0 \int_{\Gamma_2} \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t} \cdot d\vec{\mathbf{S}} \\ &= \sum_{E \neq 0 \text{ à l'interieur}} \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \int_{S_1 + S_2} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \frac{\mathbf{Q}}{\epsilon_0} = \mu_0 \mathbf{I} \end{split}$$

même résultat en mesurant I ou $\partial E/\partial t$

En fait, la seule raison est que le courant de déplacement n'affecte pas l'équation responsable pour l'induction $rotE = -\partial B/\partial t$.

Si $\partial E/\partial t$ est obtenu par le changement de courant, son effet direct, donne par la deuxième partie de l'équation $rot\vec{B} = \mu_0\vec{J} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \text{ est bien masquée par la première partie.}$

Pour détecter directement l'influence de la deuxième partie il faut ou

- 1) que la variation de champ électrique se produit pendant le temps que met la lumière pour traverser l'appareil, ou
- 2) qu'il n'y a pas de courant des charges (e.g., les ondes dans le vide, détectées 20 ans plus tard (1888) par Hertz

Conséquence II:

Les équations de Maxwell:

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$
 l'équation d'induction

$$\begin{split} rot \vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu_0 \vec{J} &\quad \text{le} \quad \text{th\'eor\'eme} \quad \text{d'Amp\'ere} \quad + \quad \text{la} \\ &\quad \text{contribution de Maxwell} \end{split}$$

$$div\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$
 la conservation de la charge et la loi
$$de \ Coulomb$$

$$div\vec{B} = 0$$
 l'absence de charges magnétiques

Conséquence III: Les ondes électromagnétiques.

Sans charges et courants :

$$\begin{split} \text{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \text{rot} \vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \, \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \text{div} \vec{E} &= 0 & \text{div} \vec{B} = 0 \end{split}$$

$$\Rightarrow \nabla^{\wedge} \left(\nabla^{\wedge} \vec{E} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla^{\wedge} \vec{B} \right) = -\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \Rightarrow \nabla^2 \vec{E} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

rien que l'équation de propagation d'onde dans le temps et l'espace

e.g. **une** solution – l'onde plane monochromatique :

 $\vec{E} = \vec{z}_0 E_0 \sin(kx - \omega t)$; k – fréquence spatiale (nombe d(onde), ω – fréquence temporel circulaire

Observations:

1. $k^2 = \epsilon_0 \mu_0 \omega^2$, mais $\frac{\omega}{k} = v$ - la vitesse de propagation de l'onde. Maxwell nota que numériquement pour la vitesse de la lumière :

$$c=v=\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$$

et conclut que la lumière est une onde électromagnétique


2.
$$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
, $rot\vec{E} = \vec{y}_0 k \cos(kx - \omega t)$


$$\Rightarrow \vec{B} = \vec{y}_0 \frac{k}{\omega} \sin(kx - \omega t) = \vec{y}_0 B_0 \cos(kx - \omega t)$$

$$avec \ cB_0 = E_0,$$

donc l'onde électromagnétique est une onde transversale : E et B sont perpendiculaires à la direction de propagation.

moment t:





Propriétés magnétiques des matériaux

Rappel:

force résultante sur un dipôle magnétique : $\vec{F} = \nabla \vec{B} \cdot \vec{m}$

$$(\vec{m} = \vec{IS}$$
 - moment dipolaire magnétique)

moment de torsion : $\vec{T} = \vec{m} \wedge \vec{B}$

Dans électrostatique : permanent moment dipolaire électrique induit


Le moment permanent est tourné dans la direction de E, le moment induit est induit dans la direction de E.

- 1) le champ induit interne diminue le champ externe
- 2) les diélectriques et les conducteurs (neutres) sont retirés dans la direction d'augmentation du module du champ électrique

$$\vec{F} = \vec{p}.\nabla \vec{E}, \ \vec{p}_{moven} \propto \vec{E}$$

Champ magnétique?

Solénoïde – spire de courant, ou boucles multiples coaxiales, ou nappe cylindrique de courant (identiques) :



Observations:


- 1. Objet placé dans le milieu (B plus fort) pas de force (champ uniforme ou équilibre instable)
- 2. La force est plus forte près des bouts (∇B plus grand)
- 3. Trois types de réaction :
 - répulsion (eau, cuivre, diamant ... diamagnétiques)
 - attraction (sodium, aluminium, oxygène liquide ... paramagnétiques)
 - forte attraction :10⁴ fois plus forte (fer, magnétite **ferromagnétiques**)
- 4. La direction ne dépend pas de la direction du courant
- 5. $F \propto B$ pour les ferromagnétiques
 - $F \propto B^2$ pour les dia- et paramagnétiques

Explication:

- 1. Diamagnétisme création de dipôles induits
- 2. Paramagnétisme réorientation de dipôles existants
- 3. Ferromagnétisme l'existence de grand nombre de dipôles non-compensés

Les électrons dans les atomes et les molécules – comme boucle de courant

$$\vec{m} = \vec{IS} = -\frac{ev}{2\pi R}\pi R^2 \hat{\vec{u}} = -\frac{evR}{2}\hat{\vec{u}}$$



moment orbital:

$$\vec{L} = m_e v r \hat{\vec{u}}$$
 $\Rightarrow \vec{m} = -\frac{e}{2m_e} \vec{L}$

$$-\frac{e}{2m_e}$$
 - facteur gyromagnétique (magnétomécanique) orbital

L'électron possède un autre moment cinétique – le spin

$$\vec{L}_{spin} = \frac{h}{4\pi}$$
 ou h est la constante de Planck.

Le moment magnétique associé :

$$\vec{m}_{spin} = -\frac{e}{m_e} \vec{L}_{spin} = -\frac{eh}{4\pi m_e}$$
 (le facteur gyromagnétique est 2 fois plus grand)

Dans le champ magnétique externe B le spin et le moment orbital magnétique doivent s'orienter dans la direction de B (dipôles magnétiques). Ca va créer une force d'attraction – paramagnétisme.

L'agitation thermique et les forces moléculaires tendent de désorienter le rangement d'une façon chaotique. Le résultat est que le champ magnétique induit est proportionnel au B et inversement proportionnel à la température T.


Mais les lois de la mécanique quantique exigent que les électrons sont groupés par paires, avec le spin et le moment orbital dans chaque paire en direction opposés. Ca annule complètement l'effet paramagnétique dans les molécules qui regroupent des électrons par pairs.


Quelques molécules seulement contiennent un nombre d'électrons impairs.

Quelques atomes (e.g. fer) contiennent électrons avec spin non apparié.

Les conducteurs ayant les électrons libres ont un comportement paramagnétique.


Et le diamagnétisme?






Augmentation du champ magnétique B doit créer un champ électrique (l'induction de Faraday) :


$$\int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 2\pi R E = -\pi R^2 \frac{dB}{dt} .$$





$$m_e \frac{dv}{dt} = -eE = \frac{eR}{2} \frac{dB}{dt}$$

$$\Delta v = \frac{eR}{2m_e} \Delta B$$



Les vitesses des électrons vont changer : $\pm v \rightarrow \pm v + \Delta v$. Ca va être équivalent à un changement de la vitesse angulaire

$$\Delta \omega = \frac{\Delta v}{R} = \frac{e}{2m_e}B$$
 (appelée fréquence de Larmor).

Le changement de moment dipolaire magnétique :

$$\Delta \vec{m} = \frac{-eR}{2} \Delta v = -\frac{e^2 R^2}{2m_e} \Delta \vec{B}$$

est dans la direction opposée au changement de B, indépendamment du signe de charge et de la direction de rotation (loi de Lenz).

Donc, aussi pour les électrons appairés le champ uniforme externe B va créer un moment magnétique opposé au B (et proportionnel au B). Ca va créer une force de répulsion – le **diamagnétisme**.

Question : la vitesse a changé, le rayon non – qu'est-ce qu'il se passe avec l'équilibre des forces ?

Sans B:
$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{m_e v^2}{R}$$
Avec B:
$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^2} + e(v + \Delta v)B \stackrel{?}{=} \frac{m_e(v + \Delta v)^2}{R}$$
En négligeant $(\Delta v)^2$

$$\Delta v = \frac{eR}{2m_e}B$$

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^2} + ev\frac{2m_e}{eR}\Delta v \approx \frac{m_e v^2}{R} + 2\frac{m_e v\Delta v}{R}$$
OK

Le ferromagnétisme :

Paramagnétisme extrême : les calculs très simples à partir des mesures de la magnitude d'effet et l'équation

$$\Delta \vec{m} = \frac{-eR}{2} \Delta v = -\frac{e^2 R^2}{2m_e} \Delta \vec{B}$$

montre que le ferromagnétisme inclue entre 1 et 2 électrons par atome. En fait, ces sont les effets quantiques : certains états de matériaux ferromagnétiques sont plus probables (l'énergie plus bas) si tous les spins et moments magnétiques d'électrons non appairés sont alignés – alignement spontané.

Les domaines macroscopiques (les dimensions dépendent de la température) ont le moment magnétique non nul. Ces domaines sont alignés facilement en parallèle au champ magnétique externe.

Champ H, susceptibilité et perméabilité magnétique

Le moment magnétique total par unité de volume : M – polarisation magnétique ou aimantation

Par analogie avec le champ électrique ($P = \chi_e E$) on peut introduire la susceptibilité magnétique χ_m : $M = \chi_m B$, mais habituellement on utilise un autre vecteur H:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$
 - champ H, ou champ magnétique ;
$$B - \text{induction magnétique}$$

Pourquoi?

A l'extérieur d'un milieu magnétique $H \sim B$. A l'intérieur, H exprime le champ magnétique créé par le courants libres et par les sources externes, hors des sources magnétiques internes, créées par le courants liés :

$$\vec{J}_{total} = \vec{J}_{li\acute{e}s} + \vec{J}_{libres}$$
, $rot\vec{M} = \vec{J}_{li\acute{e}s} \implies rot\vec{H} = \vec{J}_{libres}$

En fait, dans l'expérience physique, on s'intéresse au champ créé par les courants libres, qui sont variés et mesurés.

Dans les cas statiques l'analogie avec E et plus prononcée pour H que pour B :

$$\begin{aligned} rot \vec{E} = 0 & \Leftrightarrow rot \vec{H} = \vec{J}_{libres} = 0 \text{ sans courants libres même pour les} \\ & \text{milieux magnétisés et non-magnétisés}. \end{aligned}$$


Par analogie avec E, ou le vecteur de polarisation de milieu $P=\chi_e E$: susceptibilité magnétique χ_m : $M=\chi_m H$

$$\Rightarrow \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu \vec{H}$$
 avec

$$\mu = \mu_0 \big(1 + \chi_m \big)$$
 - perméabilité magnétique

Paramagnétiques : $\mu > \mu_0$ (pour les diélectriques toujours $\epsilon \ge \epsilon_0$)

Dans un champ externe uniforme les lignes du champ sont attirées :



Diamagnétiques : $\mu < \mu_0$

Dans un champ externe uniforme les lignes du champ sont repousées :

