Übersicht – Übung 7



Wiederholung: ARP

TCP

Allgemeine Informationen

Ports

Verbindungs- und Zustandsmanagement

Zuverlässige Übertragung

- Grundprinzip:
 - Host A und Host B im lokalen Netzwerk (Ethernet)
 - A kennt IP-Adresse von B und benötigt MAC-Adresse
 - A sendet ARP-Request als Broadcast (MAC: FF FF FF FF FF):
 - → Sender-MAC: MAC-Adresse von A
 - → Sender-IP: IP-Adresse von A
 - → Ziel-MAC: 00 00 00 00 00 00
 - → Ziel-IP: IP-Adresse von B

- Grundprinzip:
 - Host A und Host B im lokalen Netzwerk (Ethernet)
 - A kennt IP-Adresse von B und benötigt MAC-Adresse
 - B sendet ARP-Response an MAC-Adresse von A:
 - → Sender-MAC: MAC-Adresse von B
 - → Sender-IP: IP-Adresse von B
 - → Ziel-MAC: MAC-Adresse von A
 - → Ziel-IP: IP-Adresse von A

- ARP-Probe:
 - Rechner kommt neu ins Netzwerk und möchte testen, ob seine favorisierte IP-Adresse schon vergeben ist
 - Sender-IP auf 0.0.0.0
- Gratuitous-ARP:
 - Mitteilung an die anderen Rechner im Netz, um deren ARP-Cache zu aktualisieren
 - Sender-IP = Ziel-IP = eigene IP
 - Geänderte MAC-Adresse
 - Szenario: Mobile-IP (siehe Vorlesung)

- ARP-Spoofing:
 - Feindliche Übernahme fremder IP-Adressen
 - Host A meldet, über die IP-Adresse von Host B zu verfügen
 - Mitlesen möglich
 - Doppeltes ARP-Spoofing + Weiterleitung → Man-in-the-Middle

- Auf welcher OSI-Schicht ist das Transmission Control Protocol (TCP) angesiedelt?
 - Schicht 4 (Transportschicht)
 - RFC 793 (1981)
 - Nennen Sie die fünf Hauptaufgaben des TCP.
 - Auf- und Abbau von Verbindungen



- Auf welcher OSI-Schicht ist das Transmission Control Protocol (TCP) angesiedelt?
 - Schicht 4 (Transportschicht)
 - RFC 793 (1981)
 - Nennen Sie die fünf Hauptaufgaben des TCP.
 - Auf- und Abbau von Verbindungen



- Auf welcher OSI-Schicht ist das Transmission Control Protocol (TCP) angesiedelt?
 - Schicht 4 (Transportschicht)
 - RFC 793 (1981)
 - Nennen Sie die fünf Hauptaufgaben des TCP.
 - Auf- und Abbau von Verbindungen
 - Stromorientierte Vollduplex-Übertragung



- Auf welcher OSI-Schicht ist das Transmission Control Protocol (TCP) angesiedelt?
 - Schicht 4 (Transportschicht)
 - RFC 793 (1981)
 - Nennen Sie die fünf Hauptaufgaben des TCP.
 - Auf- und Abbau von Verbindungen
 - Stromorientierte Vollduplex-Übertragung




- Auf welcher OSI-Schicht ist das Transmission Control Protocol (TCP) angesiedelt?
 - Schicht 4 (Transportschicht)
 - RFC 793 (1981)
 - Nennen Sie die fünf Hauptaufgaben des TCP.
 - Auf- und Abbau von Verbindungen
 - Stromorientierte Vollduplex-Übertragung



- Auf welcher OSI-Schicht ist das Transmission Control Protocol (TCP) angesiedelt?
 - Schicht 4 (Transportschicht)
 - RFC 793 (1981)
 - Nennen Sie die fünf Hauptaufgaben des TCP.
 - Auf- und Abbau von Verbindungen
 - Stromorientierte Vollduplex-Übertragung
 - Zuverlässige Übertragung
 - Flusskontrolle
 - Verstopfungskontrolle

Allgemeine Informationen

Erläutern Sie die Felder im TCP-Header.



http://www.rvs.uni-bielefeld.de/~heiko/tcpip/tcpip_html_alt/abbildungen/tcp_header.gif

Ports

- Wozu werden Ports benötigt? Handelt es sich um ein soft- oder hardwareseitiges Konzept?
 - Softwareseitig
 - Adressierung von Prozessen bzw. Diensten auf dem Zielhost
- Durch welches **5-Tupel** lassen sich Schicht-4-Verbindungen eindeutig identifizieren?
 - (Quell-IP, Quell-Port, Ziel-IP, Ziel-Port, Protokoll)
 - Beispiel: (192.168.2.1, 12345, 139.20.64.219, 443, TCP)

Ports

• Welchen Protokollen sind die folgenden Well-known-Ports durch die IANA (Internet Assigned Numbers Authority) per Standard zugeordnet? Welche Funktionen übernehmen sie?

- 21: FTP

- 22: SSH

- 23: Telnet

- 25: SMTP

- 53: DNS

- 80: HTTP


- 123: NTP

- 143: IMAP

- 443: HTTPS


Verbindungs- und Zustandsmanagement


• Zeichnen Sie die TCP-State-Machine.



http://tcpipguide.com/free/diagrams/tcpfsm.png


 Wie findet der Verbindungsaufbau (aktiv / passiv / simultan) statt? Erläutern Sie in diesem Zuge auch den Three-Way-Handshake.





http://tcpipguide.com/free/diagrams/tcpfsm.png

 Wie wird die Verbindung wieder abgebaut? Warum ist der TIME-WAIT-Zustand in der TCP-State-Machine notwendig?



http://tcpipguide.com/free/diagrams/tcpfsm.png

Zuverlässige Übertragung


- Wie vergibt das TCP die Sequenznummern für die Segmente?
 - Eine Sequenznummer f
 ür jedes Byte des Stromes
 - Bestätigt wird mit der als nächstes zu erwartenden Sequenznummer!
- Setzt TCP in den Grundeinstellungen bei verlorenen Segmenten auf Go-back-N oder auf Selective Repeat (siehe Übung 3)? Wie lässt sich dieses Verhalten modifizieren?
 - Grundsätzlich: Go-back-N (wenn ein Segment fehlt, werden folgende Segmente verworfen, solange es nicht eintrifft)
 - RFC 2018 (1996): TCP-SACK (Selective Acknowledgement) in den Options

Zuverlässige Übertragung

- Wie wird sichergestellt, dass (evtl. datenlose) Segmente mit gesetztem SYN- resp. FIN-Flag zuverlässig und in der richtigen Reihenfolge übertragen werden?
 - SYN und FIN z\u00e4hlen im Sinne der Sequenznummer als jeweils ein Byte.
 - Beispiel: Three-Way-Handshake (Wireshark)

Zuverlässige Übertragung

- Wie wird die TCP-Prüfsumme gebildet?
 - Pseudoheader:



http://www.rvs.uni-bielefeld.de/~heiko/tcpip/tcpip html alt/abbildungen/pseudo header.gif

• Stellen Sie den Vergleich zur IP-Prüfsumme her. Gehen Sie auf Redundanzen in Bezug auf das OSI-Modell ein.

- Wie ist das aus Übung 3 bekannte **Sliding Window** im TCP implementiert?
 - 16 Bit, freie Bytes im Empfangspuffer
 - Maximal 65.535 Bytes, heute z. T. zu wenig
 - TCP Window Scale Option (RFC 1323, von 1992):
 Multiplikationsfaktor von bis zu 2¹⁴
- Wie hängen die Größen **Durchsatz**, **Fenstergröße** und **Round-Trip-Time** (RTT) zusammen?
 - Idealfall: Ein komplettes Fenster wird geschickt, nach einer RTT trifft das ACK ein → Durchsatz ist Fenstergröße pro RTT

- Erläutern Sie den Begriff der Maximum Segment Size (MSS).
 - Zunächst: Maximum Transmission Unit (MTU): Maximalgröße eines Schicht-3-Pakets (IP) inklusive Header, das als Payload von Schicht 2 (Ethernet) übertragen wird.
 - IP: Eigentlich 65.535 Bytes möglich, aber Ethernet kann nur 1500 Bytes Nutzdaten transportieren.
 - → MTU für IP ist hier 1500 Bytes.
 - MSS: Maximalgröße der Nutzdaten eines TCP-Segments, ohne dass IP-Fragmentierung auftritt
 - \rightarrow 1500 Bytes (IP-MTU) 20 Bytes (IP-Header) 20 Bytes (TCP-Header) = 1460 Bytes MSS
 - Sinnvollerweise: Maximale Fenstergröße ist n * MSS

- Was ist das Silly Window Syndrome (SWS)? Erläutern Sie Problemlösungen auf Sender- und Empfängerseite.
 - SWS auf Senderseite: Anwendung generiert Bytes nur stückweise
 - SWS auf Empfängerseite: Anwendung liest Bytes nur stückweise
 - Wenig Nutzdaten in einem Paket → ineffizient
 - Lösung für die Senderseite: Nagle's algorithm (solange Segmente unbestätigt sind: neue Daten bis auf eine MSS puffern und erst dann senden)
 - Lösung für die Empfängerseite: Clark's algorithm (Fenster geschlossen halten, bis eine MSS oder der halbe Empfangspuffer frei ist)

- Verstopfungskontrolle:
 - Congestion window (CWND) als zusätzliche Größe
 - Interne Berechnung (CWND tritt nie explizit im TCP-Header auf!)
 - Aus Sicht des Senders: Fenstergröße = min(WND, CWND)

Fluss- und Verstopfungskontrolle

Slow Start:

- Zu Beginn: CWND = 1 (oder anderer kleiner Wert wie 2 oder 10)
- Wenn ACK empfangen: Erhöhe CWND um 1.
 - → exponentielles Wachstum
- Limitierung: Irgendwann überschreitet CWND den Wert von WND
- Bei Timeout: Setze CWND wieder auf 1 (oder 2 oder 10) und beginne von vorn.


Fluss- und Verstopfungskontrolle

Congestion Avoidance:

- Problem: Slow Start führt meistens zu Timeout → "Sägezahn-Verhalten"
- Einführung eines Schwellwertes: ssthresh
- Initialisierung: "sinnvoller" Wert unterhalb von WND
- Wenn CWND >= ssthresh: Inkrementiere CWND bei jedem ACK nur noch um 1 / CWND
 - → lineares Wachstum ab Schwellwert
- Bei Timeout: Korrigiere ssthresh auf max(2, FlightSize* / 2), setze
 CWND auf 1 und beginne wieder mit Slow Start.

^{*}FlightSize: tatsächlich genutzter Teil des Fensters (gesendete, aber unbestätigte Bytes)

Fluss- und Verstopfungskontrolle



https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol#/media/File:TCPSlowStartundCongestionAvoidance.svg

Fluss- und Verstopfungskontrolle

Fast Retransmit:

- Zu kleine Timeouts führen zu häufiger Neuübertragung → generell groß wählen
- Können wir verlorene Segmente schon früher erkennen (Tipp: Goback-N) ?
- Mehrfache Bestätigung eines Segments spricht für Verlust, bevor der Timeout abgelaufen ist: Dupe-ACKs
- Daher: Sofortige Neuübertragung, wenn Dupe-ACKs auftreten

Fluss- und Verstopfungskontrolle

Fast Recovery:

- Dupe-ACKs sind ein Zeichen für Verstopfung → durch Fast Retransmit ignoriert
- Dupe-ACKs als "Pseudo-Timeout" behandeln und, wie bisher auch, ssthresh auf CWND / 2 setzen
- Aber: CWND nicht auf 1, sondern ebenfalls auf CWND / 2 setzen
 - → Im Gegensatz zum "echten" Timeout wird *Slow Start* übersprungen und *Congestion Avoidance* kommt unmittelbar zum Tragen.