1 Présentation

1.1 Intervenants

Vincent Picavet , OSGEO-fr - Oslandia Jean-Roc Morreale , OSGEO-fr - CG62

1.2 QGIS et historique

Quantum GIS est un SIG libre débuté en 2002. QGIS est utilisable sur la majorité des Unix, Mac OS X et Windows. QGIS utilise la bibliothèque logicielle Qt et le langage C++, ce qui ce traduit par une interface graphique simple et réactive.


QGIS se veut simple à utiliser, fournissant des fonctionnalités courantes. Le but initial était de fournir un visionneur de données SIG. QGIS a, depuis, atteint un stade dans son évolution où beaucoup y recourent pour leurs besoins quotidiens. QGIS supporte un grand nombre de formats raster et vecteur, avec le support de nouveaux formats facilité par l'architecture des modules d'extension.

QGIS est distribué sous la licence GNU GPL (General Public License). Ceci signifie que vous pouvez étudier et modifier le code source, tout en ayant la garantie d'avoir accès à un programme SIG non onéreux et librement modifiable.

2 Exercices

2.1 Importer des données

2.1.1 Importer des vecteurs



nepetez la manipulation en selectionnant cette lois **mapinio** comme lormat et le lichier batti mapinio.mit


2.1.2 Importer des rasters

Ouvrez le menu Couches Ajouter une couche raster,

Sélectionnez le format GeoTIFF puis les fichiers srtm bassin parisien.tif et srtm ombrage.tif

Cliquez sur Ouvrir.

2.2 Bases de l'interface



• 1 - légende cartographie : liste les couches chargées dans le projet

- 2 canevas : affiche les couches actives
- 3 menus : permet l'accès aux fonctions

2.2.1 Agencer les couches

Faites un clic droit sur la zone de légende puis choisissez Ajouter un groupe

. Un nouveau dossier apparaît où vous pouvez maintenant glisser et déposer les couches sur l'icône de ce dossier.

Créez un groupe Vecteurs et un groupe Rasters. Pour changer le nom du groupe, sélectionnez Renommer ▶ dans le menu contextuel du groupe.

2.2.2 Centrer l'affichage

Décochez la case du groupe Rasters afin de ne plus afficher les couches qu'il contient.

Sélectionnez le groupe Vecteurs, faites un clic-droit et cliquez sur Zoomer sur le groupe ▶

2.3 Préférences

2.3.1 Propriétés du projet

Ouvrez le menu Préférences Propriétés du projet , déplacez-vous dans l'onglet Système de coordonnées de référence . Cet onglet permet d'indiquer à QGIS le système général à utiliser pour le projet.

Dans la case Rechercher, tapez l'identifiant LAMB1 puis le bouton Trouver. La liste présente dans la partie supérieure se focalise sur le système correspondant à ce code, à savoir la projection Lambert 1 telle qu'exprimée dans le registre IGNF.

Cochez la case Activer la projection 'à la volée', elle permet de reprojeter des couches vectorielles ou raster vers le système général sans devoir les exporter vers celui-ci.

2.3.2 Options générales



2.4 Utiliser l'interface

2.4.1 Sélectionner des entités

Sélectionnez la couche jardin.

Dans la barre d'outils *Attributs*, cliquez sur l'outil Sélection d'entités

Cliquez sur un objet du canevas, utilisez la touche Ctrl pour faire une sélection multiple.

Cliquez sur

Désélectionner toutes les entités

2.4.2 Identification

Cliquez sur le bouton | Identifier les entités | puis sur une entité.

Obtenez la surface en dépliant la ligne (Dérivé).

2.4.3 Mesurer une longueur, une aire et un angle

Pour sélectionner un outil de mesure, cliquez sur i puis sur l'outil voulu.

QGIS peut mesurer des distances réelles entre plusieurs points selon un ellipsoïde défini.

Les aires peuvent aussi être mesurées. Dans la fenêtre de mesure apparaît la surface totale mesurée.

Le curseur adopte une forme en croix. Cliquez pour dessiner le premier côté de l'angle à mesurer puis bouger le curseur pour dessiner l'angle désiré.

2.4.4 Signets spatiaux

Les signets spatiaux vous permettent de marquer une zone de la carte pour y retourner plus tard.

Créer un signet

Pour créer un signet :

- 1. Déplacez-vous sur une zone précise
- 2. Sélectionnez le menu Vue > Nouveau signet ▶ ou appuyez sur le bouton ▼ Nouveau signet...
- 3. Entrez un nom pour décrire le signet (jusqu'à 255 caractères)
- 4. Cliquez sur OK pour ajouter le signet ou sur Annuler pour sortir de la fenêtre sans l'enregistrer

Zoomer sur un signet

Cliquez sur le bouton Montrer les signets, sélectionnez le signet voulu en cliquant dessus puis sur le bouton Zoomer sur . Vous pouvez aussi zoomer en opérant un double-clic.

2.4.5 Outils d'annotation

Cliquez sur Italians la barre d'outils d'attribut puis cliquez sur le canevas.

Faites un double-clic sur l'annotation pour éditer le texte.

2.4.6 La table attributaire

Cliquez sur le bouton qui permet d'ouvrir la table attributaire ou par un clic droit sur la couche jardin.

Sélectionner une entité depuis la table

Pour une simple recherche par attribut sur une seule colonne, le champ Chercher pour peut être utilisé. Sélectionnez la colonne *NOM* sur laquelle doit être opérée la recherche depuis la liste déroulante, tapez *Binet* et appuyez sur le bouton Chercher.

Cliquez sur le bouton Zoomer la carte sur les lignes sélectionnées

2.5 Symbologie

Pour accéder à la fenêtre Propriétés de la couche , double-cliquez sur la couche *jardin* dans la légende ou faites un clic droit sur la couche et sélectionnez Propriétés dans le menu qui apparait.

L'onglet **Style** est affiché, la représentation par défaut est le symbole unique où un style unique est appliqué à tous les objets de la couche. On peut d'ici modifier la **couleur** et la **transparence** de la couche.

2.6 Symbologie avancée

Pour opérer une classification des éléments de la couche, il faut passer dans la liste de *symbole unique* à *catégorisé* et choisir la colonne qui permettra de définir les différentes classes, ici la colonne *DENOM*. Cliquez ensuite sur le bouton Classer, QGIS créé une liste des classes en déclinant une palette de couleurs.

Plutôt que de changer les couleurs manuellement nous allons charger le style jardin classification.qml depuis le bouton Charger le style.

2.7 Composeur

Cliquez sur l'icône ou le menu Fichier > Nouveau composeur d'impression

Le composeur de carte affiche deux onglets :

- L'onglet Général vous permet de définir la taille du papier, l'orientation et la qualité d'impression pour le fichier de sortie (en dpi/ppp) et d'activer l'accrochage sur une grille d'une résolution prédéfinie.
- L'onglet Objet affiche les propriétés pour l'élément de la carte sélectionnée. Cliquez sur l'icône Sélectionner/Déplacer l'objet pour sélectionner un élément (par exemple l'échelle graphique ou une étiquette) dans le cadre. Puis cliquez sur l'onglet Item et personnalisez les paramètres pour l'élément sélectionné.
- L'onglet Historique des commandes permet de d'annuler ou refaire des manipulations.

Ajoutez une vue sur le canevas de la carte en utilisant le bouton

