Esercizi Assembly 2

M. Sonza Reorda – M. Grosso

Politecnico di Torino Dipartimento di Automatica e Informatica

Esercizio 1

 Dato un vettore di DIM word in memoria, rimpiazzarlo con il vettore inverso (senza usare un altro vettore di appoggio).

prima	
423	
3191	
23	
11	
-412	
3	
9	

dopo	
	9
	3
	-412
	11
	23
	3191
	423

Esercizio 2

 Si scriva un programma che stampi a video il valore decimale di un intero nell'intervallo [0, 2¹⁶-1] memorizzato in un'opportuna variabile.

Implementazione

- Si utilizza un algoritmo in due passi:
 - Scomposizione del numero binario nelle sue cifre tramite divisioni successive per 10, salvando i resti e ripetendo l'operazione sul quoziente sino a che questo è diverso da zero
 - Visualizzazione delle cifre così ottenute in ordine inverso a quello di generazione, utilizzando lo stack
 - N.B.: le cifre devono essere convertite in caratteri ASCII prima della stampa.

Esercizio 3

- Si scriva un programma che richieda all'utente un intero positivo (eventualmente composto da più cifre, e concluso con ENTER) e lo salvi in una variabile di tipo word. L'inserimento di valori troppo grandi deve segnalare un errore.
 - Approfondimento: Acquisire 5 interi positivi separati da ENTER e memorizzarli in un vettore di word.

Implementazione

- Si utilizza un algoritmo in due passi:
 - nel primo si acquisiscono i caratteri ASCII;
 - nel secondo passo si convertono in intero, valutando la presenza eventuale di overflow
- I due passi possono essere svolti nello stesso ciclo.

Esercizio 4

- Scrivere un programma in Assembly che sommi i seguenti numeri rappresentati in un vettore di byte: -5, -45, -96, -128
- La somma deve essere salvata nella variabile risultato di tipo doubleword
- Sommare ancora a risultato il valore di addendo, variabile di tipo doubleword con valore 69000
 - In fase di debug, porre particolare attenzione al modo in cui sono memorizzate le doubleword.

Implementazione

- Le variabili di vettore sono byte in CA2
 - Per effettuarne la somma su word è necessario estenderne il segno: CBW (NB: solo per CA2)
- Le variabili di tipo doubleword sono memorizzate a partire dal byte meno significativo
- Il risultato parziale su word deve essere esteso a doubleword: CWD (NB: solo per CA2)
- Attenzione alla somma del carry quando necessario: istruzione ADC.