

零、基础概念

TensorRT使用流程如下图所示,分为两个阶段:预处理阶段和推理阶段。其部署大致流程如下: 1.导出网络定义以及相关权重; 2.解析网络定义以及相关权重; 3.根据显卡算子构造出最优执行计划; 4.将执行计划序列化存储; 5.反序列化执行计划; 6.进行推理。



可以从步骤3可以得知,tensorrt实际上是和你的硬件绑定的,所以在部署过程中,如果你的硬件(显卡)和软件(驱动、cudatoolkit、cudnn)发生了改变,那么这一步开始就要重新走一遍了。换句话说,不同系统环境下生成Engine 包含硬件有关优化,不能跨硬件平台使用,注意环境统一(硬件环境+ CUDA/cuDNN/TensorRT 环境),并且不同版本TensorRT 生成的 engine不能相互兼容,同平台同环境多次生成的engine可能不同。

基于TensorRT进行开发的三种工作流程如下图所示: (第5章作业是使用Parser, 第6, 7章作业是使用TensorRT API开发)



推荐学习资料:

- https://www.bilibili.com/video/BV15Y4y1W73E?spm id from=333.337.search-card.all.click
- https://github.com/NVIDIA/trt-samples-for-hackathon-cn/tree/master/cookbook
- https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/developer-guide/index.html (TensorRT 文档)
- https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/api/c api/ (TensorRT C++ API)
- https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/api/python api/ (TensorRT Python API)
- https://developer.nvidia.com/nvidia-tensorrt-download (TensorRT 下载)
- https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/support-matrix/index.html (TensorRT 版本支持列表)

一、背景介绍

深蓝学院《CUDA入门与深度神经网络加速》 课程, TensorRT 部分的作业。

内容是使用TensorRT Python API 手动搭建图像识别Vision Transformer(ViT)模型。学员不需要从零 开始搭建,这里已经搭好了一个模型结构框架,进行相应的填充即可。

ViT 模型知识给大家推荐一些博客文章,请大家自行学习:

- Vision Transformer 超详细解读系列文章 https://zhuanlan.zhihu.com/p/340149804
- 详解 Vision Transformer (ViT) https://blog.csdn.net/qq 39478403/article/details/118704747

注意: 整个作业只支持batch=1

二、模型数据介绍和下载

2.1 模型下载

github上有多个ViT项目,这里选择了一个最适合学习的项目(已经下载了,见压缩包ViT-pytorchmain.zip)。

```
https://github.com/jeonsworld/ViT-pytorch
model_type: ViT-B_16
dataset: cifar10-100_500
input: [batch, 3, 224, 224]
output: [batch, 10]
```

但这个项目有个比较大的缺点,只提供了pre-train和 fine-tuned 的npy格式的模型,识别率为0,无法直接使用。有两个改讲方案:

方案1,按照该项目readme中介绍的使用方法,训练出来一个模型,并转成onnx模型。 方案2,课程提供了一个只训练了100 step的模型,一个checkpoint模型和一个转好的onnx模型。 文件下载地址: https://pan.baidu.com/s/1StW6Z4yy8uTklR52X9K8Cg?pwd=m3w7,提取码:m3w7。

2.2 数据下载

使用 CIFAR10-100_500 数据集。

- 1. github上的项目,训练时为了提高读取文件的效率,采用的是将多张图片合并成一个文件的形式。 https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-python.tar.gz
- 2. 咱们作业使用的更直观的 jpg 格式的数据,共十类,每类1000张图片。https://github.com/YoongiKim/CIFAR-10-images

2.3 验证base准确性

- 1. 使用 onnx 模型和 jpg 格式的数据 验证模型准确性。
- 2. 方案2提供的模型,识别准确率为89.72% (很低,因为只训练了100 step)
- 3. 验证命令

```
python valid.py -x ViT-B_16.onnx -d CIFAR-10-images-master/test/
```

2.4 测速

- 1. 测试 onnx cpu 速度 (选做)
- 2. 测试 onnx gpu 速度 (选做)
- 3. 测试 使用trt onnxparser 直接转出来的trt模型速度
- 4. 测试 手动转换出来的 不同精度 trt 模型的速度

trt 模型测速方式,建议使用trtexec,选择 Host Latency or GPU Compute 的 mean 时间即可:

```
/trtexec --loadEngine=model.plan --shapes=input:1x1x224x224 --plugins=LayerNorm.so
```

三、目录文件介绍

```
ViT-pytorch # https://github.com/jeonsworld/ViT-pytorch
  model2onnx.py # 将 npy 模型 转成 onnx 模型的代码,注意重要的参数do constant folding=False
3
  # layernorm 相关
  LayerNormPlugin
  test_nn_layer_norm.py
  test nn layer norm.sh
  # 验证onnx和trt模型准确率的脚本
  valid.sh
  valid.py
11
12
  # onnx 模型转成 trt 格式的相关
  # builder.py 中的结构和 ViT-pytorch/models/modeling.py 差不多。
  builder.sh
  builder.py
16
  trt_helper.py
17
  calibrator.py
  ViT-B_16.onnx
  # 这个脚本很重要,支持load checkpoint 格式模型,并跑一张图片
  # 当转出来的 trt 模型结果对不上时,可以使用这个脚本进行调试。
  # 使用方法自己琢磨吧。
24 test.py
```

四、作业内容

0. 使用trt onnx-parser 将 onnx 模型转成 trt 格式,并测速。

```
1 #使用 onnx-parser将onnx模型转换成trt plan格式
2 #sh builder.sh
3 #验证
4 python valid.py -p model.plan -d CIFAR-10-images-master/test/
```

思路提示:

首先, 获取onnx模型, 有两种方式:

- 使用老师提供的onnx模型
- 或者执行model2onnx.py自己生成出onnx模型

然后,将 onnx 模型转成 trt 格式 (可以参考第5章作业),并测速。 执行如下命令,实现转换。如需测试,则徐指定一张图片的路径。

```
python builder.py -x ./models/ViT-B_16.onnx -o ./plans/model.plan

python builder.py -x ./models/ViT-B_16.onnx -o ./plans/model.plan --img_path ViT-pytorch/00816.jpeg
```

```
torch.Size([3, 224, 224])
tensor([[[ 0.2157, 0.2157, 0.2157,
                                  ..., 0.2235, 0.1765, 0.0353],
        [ 0.2157, 0.2157, 0.2157, ..., 0.2000, 0.2000, 0.0980],
        [ 0.2157, 0.2157,
                         0.2157,
                                  ..., 0.2314,
                                              0.2471, 0.1686],
        [-0.0353, -0.0196, 0.0039,
                                  \dots, -0.2706, -0.2706, -0.2549],
                                 ..., -0.2784, -0.2627, -0.2314],
        [-0.0510, -0.0275, -0.0118,
        [-0.0588, -0.0431, -0.0196,
                                  ..., -0.2863, -0.2627, -0.2157]],
       [[ 0.2078, 0.2078, 0.2078,
                                  ..., 0.1451, 0.0980, -0.0431],
                                  ..., 0.1373, 0.1373, 0.0353],
        [ 0.2078, 0.2078, 0.2078,
                                  ..., 0.1922, 0.2078, 0.1294],
       [ 0.2078, 0.2078, 0.2078,
       [-0.1843, -0.1686, -0.1451,
                                 ..., -0.4745, -0.4745, -0.4588],
        [-0.2000, -0.1765, -0.1608,
                                  ..., -0.4824, -0.4667, -0.4353],
       [-0.2078, -0.1922, -0.1686,
                                  ..., -0.4902, -0.4667, -0.4196]],
                                 ..., 0.1294, 0.0824, -0.0588],
       [[ 0.1765, 0.1765, 0.1765,
                                 ..., 0.1137, 0.1137, 0.0118],
        [ 0.1765, 0.1765, 0.1765,
                                  ..., 0.1608, 0.1765, 0.0980],
        [ 0.1765, 0.1765, 0.1765,
        [-0.3020, -0.2863, -0.2627,
                                 ..., -0.5765, -0.5765, -0.5608],
        ..., -0.5922, -0.5686, -0.5216]]])
time=49.89453700000013ms
outputs.snape:(1, 1, 10)
outputs.sum:0.0
[[[-0.1607827 -0.2510565 -0.08208042 0.9764596 -0.10142983
   0.3275517 -0.21142386 -0.16902082 -0.1875862 -0.140631 ]]]
root@fa90d08d8678:/workspace/ViT TRT#
```

1. 学习 使用trt python api 搭建网络

填充trt_helper.py 中的空白函数,包括Linear,LayerNorm,addSoftmax等。学习使用 api 搭建网络的过程。

思路提示:

这部分的主要工作是使用TensorRT Python API实现Bert网络中用到的基本单元操作。

那么大家首先要熟悉TensorRT Python API有哪些,这些函数的输入及输出是什么,都要有清晰的认知。详细的可以参看 https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/api/python_api/infer/Grap h/Network.html。

另外, builder.py中有关于模型的实现,可以加深对于模型的理解。

```
def addLinear(self, x, weight, bias, layer_name=None, precision=None):
    input_len = len(x.shape)
    if input_len < 3:
        raise RuntimeError("addLinear x.shape.size must >= 3")
```

```
if layer_name is None:
               layer_name = "nn.Linear"
7
8
           # calc pre_reshape_dims and after_reshape_dims
9
           pre_reshape_dims = trt.Dims()
           after reshape dims = trt.Dims()
11
           if input len == 3:
               pre\_reshape\_dims = (0, 0, 0, 1, 1)
13
                after_reshape_dims = (0, 0, 0)
14
           elif input_len == 4:
               pre\_reshape\_dims = (0, 0, 0, 0, 1, 1)
16
               after_reshape_dims = (0, 0, 0, 0)
17
           elif input_len == 5:
18
               pre_reshape_dims = (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1)
19
               after_reshape_dims = (0, 0, 0, 0, 0)
20
           else:
21
                raise RuntimeError("addLinear x.shape.size >5 not support!")
22
23
           # add pre reshape layer
2.4
           trt_layer = self.network.add_shuffle(x)
25
           trt_layer.reshape_dims = pre_reshape_dims
26
           self.layer_post_process(trt_layer, layer_name+"_pre_reshape", precision)
28
29
           x = trt_layer.get_output(0)
30
           # add Linear layer
           out features = weight.shape[0]
           weight = trt.Weights(weight)
34
           if bias is not None:
               bias = trt.Weights(bias)
36
           trt_layer = self.network.add_fully_connected(x, out_features, weight, bias)
38
           self.layer_post_process(trt_layer, layer_name, precision)
           x = trt layer.get output(0)
40
41
           # add after_reshape layer
42
           trt_layer = self.network.add_shuffle(x)
43
           trt_layer.reshape_dims = after_reshape_dims
44
```

```
self.layer_post_process(trt_layer, layer_name+"_after_reshape", precision)

x = trt_layer.get_output(0)

return x
```

```
1 def addSoftmax(self, x: trt.ITensor, dim: int = -1, layer name=None, precision=None) ->
   trt.ITensor:
           trt_layer = self.network.add_softmax(x)
2
3
           input_len = len(x.shape)
4
           if dim is -1:
5
               dim = input_len
6
           trt_layer.axes = int(math.pow(2, input_len-1))
7
8
           layer_name_prefix = "nn.Softmax[dim=" + str(dim) + "]"
9
           if layer name is None:
               layer name = layer name prefix
11
           else:
12
               layer_name = layer_name_prefix + "." + layer_name
13
14
           self.layer_post_process(trt_layer, layer_name, precision)
15
16
           x = trt_layer.get_output(0)
17
           return x
18
```

```
def addAdd(self, a, b, layer_name=None, precision=None):
2
           trt_layer = self.network.add_elementwise(a, b, trt.ElementWiseOperation.SUM)
           if layer_name is None:
3
               layer_name = "elementwise.sum"
4
           else:
               layer_name = "elementwise.sum." + layer_name
6
7
8
           self.layer_post_process(trt_layer, layer_name, precision)
9
           x = trt_layer.get_output(0)
10
           return x
11
```

```
def addScale(
                self,
               x: trt.ITensor,
3
4
                scale: float,
                layer_name: str = None,
                precision: trt.DataType = None
       ) -> trt.ITensor:
7
           """scale"""
8
9
           input_len = len(x.shape)
           if input_len < 3:</pre>
                raise RuntimeError("input_len < 3 not support now! ")</pre>
11
           if layer_name is None:
               layer name = "Scale"
14
15
           # The input dimension must be greater than or equal to 4
16
           if input len is 3:
17
               trt_layer = self.network.add_shuffle(x)
18
               trt_layer.reshape_dims = (0, 0, 0, 1)
                self.layer_post_process(trt_layer, layer_name+".3dto4d", precision)
               x = trt layer.get output(0)
21
22
           np_scale = trt.Weights(np.array([scale], dtype=np.float32))
23
           trt_layer = self.network.add_scale(x, mode=trt.ScaleMode.UNIFORM,
24
                                           shift=None, scale=np scale, power=None)
25
           self.layer_post_process(trt_layer, layer_name, precision)
26
27
           x = trt layer.get output(0)
28
           if input len is 3:
               trt_layer = self.network.add_shuffle(x)
               trt_layer.reshape_dims = (0, 0, 0)
               self.layer_post_process(trt_layer, layer_name+".4dto3d", precision)
               x = trt_layer.get_output(0)
34
           return x
```

```
def addMatMul(self, a: trt.ITensor, b: trt.ITensor, layer_name: Optional[str] = None) ->
    trt.ITensor:
```

2. 编写layernorm plugin

trt不支持layer_norm算子,编写layer_norm plugin,并将算子添加到网络中,进行验证。

- 1. 及格:将 "基础款LayerNormPlugin.zip"中实现的基础版 layer_norm算子 插入到 trt_helper.pyaddLayerNorm函数中。
- 2. 优秀:将整个layer_norm算子实现到一个kernel中,并插入到 trt_helper.py addLayerNorm函数中。可以使用testLayerNormPlugin.py对合并后的plugin进行单元测试验证。
- 3. 进阶:在2的基础上进一步优化,线索见 https://www.bilibili.com/video/BV1i3411G7vN?spm_id from=333.999.0.03.

思路提示:

首先,要了解LayerNorm是啥,什么原理,是怎么操作实现的。例如对于输入 x 形状为 (N, C, H, W),normalized_shape 为 (H, W) 的情况,可以理解为输入 x 为 (N*C, H*W),在 N*C 个行上,每行有 H*W 个元素,对每行的元素求均值和方差,得到 N*C 个 mean 和 inv_variance,再对输入按如下 LayerNorm 的计算公式计算得到 y。若 elementwise affine=True ,则有 H*W 个 gamma 和 beta,对每行 H*W 个的元素做变换。

然后,要编译基础版LayerNormPlugin编译,注意修改Makefile中 CUDA_PATH,TRT_PATH的值,对应于自己的环境进行配置。执行编译后,得到如下的情况

然后,再将算子插入到addLayerNorm函数中。

```
def addLayerNorm(self, x, gamma, beta, layer_name=None, precision=None):

plg_creator = self.plugin_registry.get_plugin_creator("LayerNorm", "1", "")

if not plg_creator:

raise RuntimeError("Could not find LayerNorm")
```

```
# pfc = trt.PluginFieldCollection([data type, dim, eps, gamma w, beta w])
           pfc = trt.PluginFieldCollection([])
8
           plugin = plg_creator.create_plugin("LayerNorm", pfc)
           if not plugin:
               raise RuntimeError("Could not create plugin LayerNormPluginDynamic")
11
           gamma = self.network.add_constant(gamma.shape, gamma).get_output(0)
12
           beta = self.network.add constant(beta.shape, beta).get output(0)
14
           trt_layer = self.network.add_plugin_v2([x, gamma, beta], plugin)
           if layer_name is None:
17
               layer name = "nn.LayerNorm"
18
19
           self.layer post process(trt layer, layer name, precision)
           return trt layer.get output(0)
22
```

3. 观察GELU算子的优化过程

GELU算子使用一堆基础算子堆叠实现的(详细见trt_helper.py addGELU函数),直观上感觉很分散,计算量比较大。

但在实际build过程中,这些算子会被合并成一个算子。build 过程中需要设置log为trt.Logger.VERBOSE,观察build过程。

思路提示:理解addGELU函数的操作,然后对应于Build过程中的相关操作。

4. 学习 builder.py

重点是梳理build_embeddings_layer函数逻辑,体会pytorch api 和 trt api 的差异。

5. 进行 fp16 加速,观察模型大小,准确率和速度

需要注意plugin 是否支持 fp16? 是否设置了fp16?

1. 及格:设置build config,对模型进行fp16优化。

思路提示:认真阅读老师提供的代码,修改builder.sh中的输入参数。

2. 优秀:编写fp16版本的layer norm算子,使模型最后运行fp16版本的layer norm算子。

思路提示: layer_norm 核函数的实现时,使用函数模板来处理,通过将类型作为参数传递给模板,可使编译器生成该类型的函数。

6. 进行 int8 加速,观察模型大小,准确率和速度

完善calibrator.py内的todo函数

- 1. int8 出来的模型, 准确率可能会掉很多, 为什么
- 2. int8 和 fp16 可以都 enable,观察 模型大小,准确率和速度

思路提示:将FP32降为INT8的过程相当于信息再编码(re-encoding information),就是原来使用 32bit来表示一个tensor,现在使用8bit来表示一个tensor,还要求精度不能下降太多。 这部分整体还是基本的操作,主要完成TODO部分工作即可。

```
1 classes = ["airplane", "automobile", "bird", "cat", "deer", "dog", "frog", "horse",
   "ship", "truck"]
2 def read_all_test_imgs(args, num_inputs_per_class):
       imgs = []
      labels = []
      label idx = 0
      class count = 0
6
      for c in classes:
           path = args.calib path+ "/" + c
8
           for i in os.listdir(path):
               # print(path + "/" + i)
               # assert 0
11
               img = image_preprocess(args, path + "/" + i).numpy()
12
               imgs.append(img)
13
14
               labels.append(label idx)
               class count = class count + 1
15
               if class_count >= num_inputs_per_class:
16
                   break
17
           label_idx = label_idx + 1
18
           print(f"read {c} done ..., img num = {class_count}")
           class count = 0
20
```

```
21
22 return imgs, labels
23
```

```
class ViTCalibrator(trt.IInt8LegacyCalibrator):
       def __init__(self, args, cache_file, batch_size, num_inputs):
2
           # Whenever you specify a custom constructor for a TensorRT class,
3
           # you MUST call the constructor of the parent explicitly.
4
           trt.IInt8LegacyCalibrator.__init__(self)
6
           self.imgs, _ = read_all_test_imgs(args, num_inputs)
8
9
           self.cache_file = cache_file
           self.batch_size = batch_size
11
           self.current index = 0
12
           if num inputs > len(self.imgs):
               self.num inputs = len(self.imgs)
14
           else:
16
               self.num_inputs = num_inputs
17
           # Allocate enough memory for a whole batch.
18
           self.device_input = cuda.mem_alloc(self.batch_size * self.imgs[0].nbytes)
19
20
```

```
def get_batch(self, names):
    if self.current_index + self.batch_size > self.num_inputs:
        print("Calibrating index {:} batch size {:} exceed max input limit {:} sentences".format(self.current_index, self.batch_size, self.num_inputs))
        return None

current_batch = int(self.current_index / self.batch_size)

f current_batch % 10 == 0:
        print("Calibrating batch {:}, containing {:} imgs".format(current_batch, self.batch_size))

# import pdb
```

```
# pdb.set_trace()
cuda.memcpy_htod(self.device_input, self.imgs[self.current_index].ravel())

self.current_index += self.batch_size
return [self.device_input]
```

```
if __name__ == '__main__':
       data_txt = "calibrator_data.txt"
       bert_path = "bert-base-uncased"
       cache_file = "bert_calibrator.cache"
       batch_size = 1
       max_seq_length = 200
       num inputs = 100
7
       cal = BertCalibrator(data txt, bert path, cache file, batch size, max seq length,
   num inputs)
9
       cal.get batch("input")
10
       cal.get_batch("input")
11
       cal.get_batch("input")
12
```

7. 支持batch size > 1(选做)

可以按照以下提示进行修改

```
    1. 修改 builder.py 中的 profile 和valid.py
    2. builder.py build_embeddings_layer 函数中, cls_token 的batch 维度只有1
    3. builder.py build_vision_transformer_layer函数中, Slice batch维度
    4. calibrator.py 中,需要进行 batch 拼接。
```