Introduction à la programation assembleur pour gameboy

Une chose a comprendre:

Programmer en assembleur, c'est comme écrire à la main le fichier binaire que lit la gameboy.

Il faut indiquer où l'on écrit dans la mémoire.

Chaque ligne de code correspond à une case dans la mémoire.

Ecrire à certains emplacements spécifiques de la mémoire permet d'intéragire avec le hardware.

Une chose a comprendre:

Programmer en assembleur, c'est comme écrire à la main le fichier binaire que lit la gameboy.

Il faut indiquer où l'on écrit dans la mémoire.

Chaque ligne de code correspond à une case dans la mémoire.

Ecrire à certains emplacements spécifiques de la mémoire permet d'intéragire avec le hardware.

Il n'y a pas de contexte (toutes les "variables" sont globales). Il n'y a pas de type (tout est nombre).

Une chose a comprendre:

Programmer en assembleur, c'est comme écrire à la main le fichier binaire que lit la gameboy.

Il faut indiquer où l'on écrit dans la mémoire.

Chaque ligne de code correspond à une case dans la mémoire.

Ecrire à certains emplacements spécifiques de la mémoire permet d'intéragire avec le hardware.

Il n'y a pas de contexte (toutes les "variables" sont globales). Il n'y a pas de type (tout est nombre).

Il n'y a pas de boucles.

Il n'y a pas de if.

Il y a des jumps conditionnels.

Début Fin	Description
\$0000 \$7FFF	Premiers 32ko du ROM de la cartouche
\$8000 \$9FFF	8ko de VRAM
\$A000 \$BFFF	8ko de RAM interne à la cartouche (pour les sauvegardes, si il y en a)
\$C000 \$DFFF	8ko de RAM de travail
\$E000 \$FDFF	Echo des 8ko de RAM précedents (mirroir)
\$FE00 \$FE9F	OAM (sorte de VRAM supplémentaire)
\$FEAO \$FEFF	Rien:)
\$FF00 \$FF7F	Registres de configuration pour le GPU et l'APU
\$FF80 \$FFFE	Petit morceau de RAM supplémentaire (HRAM)
\$FFFF	Registre spécial concernant les interruptions

Premier type de variable, les registres.

Registres de travail: A, B, C, D, E, H, L

Registres spéciaux: F, PC, SP

Premier type de variable, les registres.

Registres de travail: A, B, C, D, E, H, L

Registres spéciaux: F, PC, SP

Chaque registre de travail peut contenir UN octet (8 bit).

En cas de besoin, on peut combiner deux registres pour avoir un registre de 16 bits. On peut utiliser les paires AF, BC, DE, et HL.

Note: Attention avec AF, si l'on utilise plus de 12 bits dessus certaines fonctions risques de se comporter bisarement, encore plus si on utiliser les 16 bits. De maniere general il faut eviter le plus possible de manipuler des registres de 16 bits.

Les registres particuliés:

Les registres particuliés:

-A: Accumulateur

Les résultats des calculs sont stoqués dans A.

Les registres particuliés:

-A: Accumulateur

Les résultats des calculs sont stoqués dans A.

-F: Flags

Contient des indications sur le résultat du dernier calcul, réutilisé par certaines instructions.

Les flags sont des bit du registre F. Ils ont des petits nom.

Z: vaut 1 si le résultat du dernier calcul est 0.

N: vaut 1 si le résultat du dernier calcul est négatif.

C: vaut 1 si le résultat du dernier calcul à overflow (Carry).

Les registres particuliés:

-A: Accumulateur

Les résultats des calculs sont stoqués dans A.

-F: Flags

Contient des indications sur le résultat du dernier calcul, réutilisé par certaines instructions.

Les flags sont des bit du registre F. Ils ont des petits nom.

Z: vaut 1 si le résultat du dernier calcul est 0.

N: vaut 1 si le résultat du dernier calcul est négatif.

C: vaut 1 si le résultat du dernier calcul à overflow (Carry).

-HL: On l'utilise pour stocker les addresses, mais c'est plus une convention.

En revenche certaines instructions ne fonctionnnent qu'avec ce registre.

Les registres particuliés:

-A: Accumulateur

Les résultats des calculs sont stoqués dans A.

-F: Flags

Contient des indications sur le résultat du dernier calcul, réutilisé par certaines instructions.

Les flags sont des bit du registre F. Ils ont des petits nom.

Z: vaut 1 si le résultat du dernier calcul est 0.

N: vaut 1 si le résultat du dernier calcul est négatif.

C: vaut 1 si le résultat du dernier calcul à overflow (Carry).

-HL: On l'utilise pour stocker les addresses, mais c'est plus une convention.

En revenche certaines instructions ne fonctionnnent qu'avec ce registre.

-SP: Stack Pointer

16 bit, addresse de la prochaine entrée de la stack (on y reviendra)

Les registres particuliés:

-A: Accumulateur

Les résultats des calculs sont stoqués dans A.

-F: Flags

Contient des indications sur le résultat du dernier calcul, réutilisé par certaines instructions.

Les flags sont des bit du registre F. Ils ont des petits nom.

Z: vaut 1 si le résultat du dernier calcul est 0.

N: vaut 1 si le résultat du dernier calcul est négatif.

C: vaut 1 si le résultat du dernier calcul à overflow (Carry).

-HL: On l'utilise pour stocker les addresses, mais c'est plus une convention.

En revenche certaines instructions ne fonctionnnent qu'avec ce registre.

-SP: Stack Pointer

16 bit, addresse de la prochaine entrée de la stack (on y reviendra)

-PC: Program Counter

16 bit, addresse de la prochaine instruction a executer (on y reviendra aussi, c'est important)

Les registres particuliés:

-A: Accumulateur

Les résultats des calculs sont stoqués dans A.

-F: Flags

Contient des indications sur le résultat du dernier calcul, réutilisé par certaines instructions.

Les flags sont des bit du registre F. Ils ont des petits nom.

Z: vaut 1 si le résultat du dernier calcul est 0.

N: vaut 1 si le résultat du dernier calcul est négatif.

C: vaut 1 si le résultat du dernier calcul à overflow (Carry).

-HL: On l'utilise pour stocker les addresses, mais c'est plus une convention.

En revenche certaines instructions ne fonctionnnent qu'avec ce registre.

-SP: Stack Pointer

16 bit, addresse de la prochaine entrée de la stack (on y reviendra)

-PC: Program Counter

16 bit, addresse de la prochaine instruction a executer (on y reviendra aussi, c'est important)

Les pointeurs et le Heap.

Avec 7 registres on ne va pas aller loin.

Le heap est une zone de la mémoire ou l'on peut écrire et lire. On peut donc y stocker des valeures. Mais pour ca il faut connaître leur addresse.

L'assembleur permet d'utiliser des constantes pour nomer des addresse et eviter de donner les addresse en hexa (BallX c'est quand meme mieux que \$C001).

On accéde à la valeur d'une variable a partir de son addresse en la déréférençant. Syntaxe: `(\$C001)` ou `(BallX)`.

Début Fin	Description
\$0000 \$7FFF	Premiers 32ko du ROM de la cartouche
\$8000 \$9FFF	8ko de VRAM
\$A000 \$BFFF	8ko de RAM interne à la cartouche (pour les sauvegardes, si il y en a)
\$C000 \$DFFF	8ko de RAM de travail
\$E000 \$FDFF	Echo des 8ko de RAM précedents (mirroir)
\$FE00 \$FE9F	OAM (sorte de VRAM supplémentaire)
\$FEAO \$FEFF	Rien:)
\$FF00 \$FF7F	Registres de configuration pour le GPU et l'APU
\$FF80 \$FFFE	Petit morceau de RAM supplémentaire (HRAM)
\$FFFF	Registre spécial concernant les interruptions

ATTENTION:

Il n'y a aucun système de contexte. Les variables, que ce soit les registres ou le heap, sont partagées! Il est tres facile de corrompre les variables d'un autre bout du programme en les écrasants.

```
DEF MA_FONCTION_1:
A 	— B

DEF MA_FONCTION_2:
A 	— B
B 	— 2
MA_FONCTION_1
PRINT A

B 	— 3
MA_FONCTION_2
```

Ce pseudo code donne 2, et pas 3!

Les instructions agissent presque toutes sur l'accumulateur (registre A).

Les instructions (presque tout le temps) des opérandes (~ arguments).

La nature des opérandes à de l'importance. Une instruction ne réagit pas de la meme facon avec des registre ou des addresse déréférencées...

- ld: assigne une valeur à un registre ou a un emplacement en mémoire.

```
`ld a,b` <=> a ← b
`ld a,(ADDR)` <=> a ← *ADDR
`ld (ADDR),a` <=> *ADDR ← a
`ld (ADDR1),(ADDR2)` NE MARCHE PAS !!!
```

- ld: assigne une valeur à un registre ou a un emplacement en mémoire.

```
`ld a,b` <=> a \leftarrow b

`ld a,(ADDR)` <=> a \leftarrow *ADDR

`ld (ADDR),a` <=> *ADDR \leftarrow a

`ld (ADDR1),(ADDR2)` NE MARCHE PAS !!!
```

- add: additionne une valeur à l'accumulateur.

'- dd 0'

aaa 8	<=>	a += 8
`add \$2F`	<=>	a += 0x2F
`add b`	<=>	a += b

- ld: assigne une valeur à un registre ou a un emplacement en mémoire.

```
`ld a,b` <=> a \leftarrow b 
 `ld a,(ADDR)` <=> a \leftarrow *ADDR 
 `ld (ADDR),a` <=> *ADDR \leftarrow a 
 `ld (ADDR1),(ADDR2)` NE MARCHE PAS !!!
```

- add: additionne une valeur à l'accumulateur.

```
`add 8` <=> a += 8

`add $2F` <=> a += 0x2F

`add b` <=> a += b
```

- xor, and, sub, or, ect... comme add (Pas de multiplication)

- ld: assigne une valeur à un registre ou a un emplacement en mémoire.

```
`ld a,b` <=> a \leftarrow b 
 `ld a,(ADDR)` <=> a \leftarrow *ADDR 
 `ld (ADDR),a` <=> *ADDR \leftarrow a 
 `ld (ADDR1),(ADDR2)` NE MARCHE PAS !!!
```

- add: additionne une valeur à l'accumulateur.

`add 8`
 <=>


$$a += 8$$

 `add \$2F`
 <=>
 $a += 0x2F$


 `add b`
 <=>
 $a += b$

- xor, and, sub, or, ect... comme add (Pas de multiplication)
- inc, dec: incremente/decremente un registre (Attention, ne marche pas sur les registre 16 bits).


Retour sur le Program Counter




Retour sur le Program Counter




Retour sur le Program Counter



Retour sur le Program Counter



Retour sur le Program Counter



54

55

56

Si l'on veut modifier le déroulement du programe, on peut utiliser l'instruction 'jp' pour modifier la valeur du PC.

On peut utiliser des labels pour indiquer un emplacement dans le programme au lieu de donner l'address hardcodé (plus explicite, pas besoin de la modifier a chaque fois qu'on modifier le programme, ect...)

di


xor a



ld sp,\$FFF4

Si l'on veut modifier le déroulement du programe, on peut utiliser l'instruction `jp` pour modifier la valeur du PC.

On peut utiliser des labels pour indiquer un emplacement dans le programme au lieu de donner l'address hardcodé (plus explicite, pas besoin de la modifier a chaque fois qu'on modifier le programme, ect...)



56

Si l'on veut modifier le déroulement du programe, on peut utiliser l'instruction `jp` pour modifier la valeur du PC.

On peut utiliser des labels pour indiquer un emplacement dans le programme au lieu de donner l'address hardcodé (plus explicite, pas besoin de la modifier a chaque fois qu'on modifier le programme, ect...)



56

Si l'on veut modifier le déroulement du programe, on peut utiliser l'instruction `jp` pour modifier la valeur du PC.

On peut utiliser des labels pour indiquer un emplacement dans le programme au lieu de donner l'address hardcodé (plus explicite, pas besoin de la modifier a chaque fois qu'on modifier le programme, ect...)



On peut rajouter des conditions sur le saut. Le plus courant est de faire un saut si le résultat du dernier calcul est non nul (Z=0). C'est fait avec l'instruction `jr nz,ADDR`

111	ld b,4
112	xor a
113 loop:	
114	ld (hl),a
115	add 8
116	inc l
117	dec b
118	jr nz,loop

On peut rajouter des conditions sur le saut. Le plus courant est de faire un saut si le résultat du dernier calcul est non nul (Z=0). C'est fait avec l'instruction `jp nz,ADDR`

111	ld b,4
112	xor a
113 loo	p:
114	ld (hl),a
115	add 8
116	inc l
117	dec b
118	jr nz,loop

```
B \leftarrow 4

A \leftarrow 0  // A = A \times A

Loop:

*hl \leftarrow A

A += 8

A
```

On peut rajouter des conditions sur le saut. Le plus courant est de faire un saut si le résultat du dernier calcul est non nul (Z=0). C'est fait avec l'instruction `jp nz,ADDR`

111	ld b,4
112	xor a
113 loop:	
114	ld (hl),a
115	add 8
116	inc l
117	dec b
118	jr nz,loop

On peut rajouter des conditions sur le saut. Le plus courant est de faire un saut si le résultat du dernier calcul est non nul (Z=0). C'est fait avec l'instruction `jp nz,ADDR`

111		b,4
112	XO	ra
113	loop:	
114	ld	(hl),a
115	ad	d 8
116	in	c l
117	de	c b
118	jr	nz,loop

```
A \( \begin{aligned} \text{0} \\ \text{For (b=4; b != 0; b--)} \\ & *hl \( \in \text{A} \\ & A += 8 \\ & l++ \end{aligned} \end{aligned} \frac{\psi \text{b--}}{\psi \text{hl ++}} \end{aligned}
```

NOTE COORECTIVE: 'jr' fonctionne comme 'jp', mais pour les sauts de moins de 7 bit de longueure. En contrepartie 'jr' est plus rapide.

111	ld b,4
112	xor a
113 loop:	
114	ld (hl),a
115	add 8
116	inc l
117	dec b
118	jr nz,loop

Les structures de controle:

Instruction `cp`.

`cp` revient a faire `sub`, mais sans modifier l'accumulateur. En revanche, les FLAGS sont modifiés.

```
368 cp 42
369 jp nz, neq
370 ; do stuff
371 neq:
```

```
If (A == 42){
    Do stuff
}
```

```
368 cp 42
369 jp z, eq
370 ; do stuff
371 eq:
```

```
If (A != 42){
    Do stuff
}
```

Les structures de controle:

Instruction `cp`.

`cp` revient a faire `sub`, mais sans modifier l'accumulateur. En revanche, les FLAGS sont modifiés.

```
368 cp 42
369 jp c, inf
370 ; do stuff
371 inf:
```

```
If (A >= 42){
    Do stuff
}
```

```
368 cp 42
369 jp nc, sup
370 ; do stuff
371 sup:
```

```
If (A <= 42){
    Do stuff
}
```

PAUSE CODE

- -Dans le fichier canvas.s, la gameboy est initialisé et les sprites sont chargés.
- -Vous pouvez commencer a coder dans l'emplacement réservé.
- -Ce code est exécuter entre chaque refresh de l'écran. La balle est affichée en (BallX, BallY) sur l'écran.
- -Pouvez décommenter une la section plus bas pour exécuter du code quand la touche UP ou la touche DOWN est pressée.
- Vous pouvez faire du son avec les instructions `call lowbeep` et`call hibeep`
- -compilez avec `./make-gb.sh canvas.s`, et lancer avec l'émulateur le fichier `canvas.s.gb` pour tester.

PAUSE CODE

Petite instruction pratique que j'ai oublié: si vous voulez verifier la valeur d'un bit en particulier:

`bit \$3,b` test le 3ieme bit du registre b. Ensuite on peut utiliser `jp z,addr` par exemple.

- C'est quoi une fonction?

- C'est quoi une fonction?

C'est un bout de code qui peut être appelé "a peu pres" n'importe ou, n'importe quand.

- C'est quoi une fonction?

C'est un bout de code qui peut être appelé "a peu pres" n'importe ou, n'importe quand.

Problèmes:

Comment passer des arguments?

Comment faire pour avoir un code qui fonctionne dans n'importe quel contexte sans casser ce qu'il se passe autour?

Accessoirement, comment retourner une valeure?

Passer des arguments, retourner une valeur:

Les variables sont globale. Techniquement on passe TOUTES les variables en argument...

En pratique on ne connait pas le contexte dans lequel la fonction est appelé, il faut donc utiliser des convention.

Par exemple, on peut dire que le registre B est l'argument de la fonction. Cela veut dire qu'avant d'appeler la fonction, il faut mettre son argument dans le registre B.

Les registres dans lequels on place les arguments sont choisit par convention. C'est mieux d'avoir la même convention pour TOUT le code.

Comme A est l'accumulateur, et que la plupart des oppérations agissent sur A, on l'utilise pour retourner une valeur.

Les fonctions, comment ca marche en fait?

Les fonctions, comment ca marche en fait?

- C'est juste un jump,

sauffff que.....

Les fonctions, comment ca marche en fait?

- C'est juste un jump,

sauffff que.....

Comment on fait pour revenir a notre point de départ a la fin de la fonction?

Les fonctions, comment ca marche en fait?

- C'est juste un jump,

sauffff que.....

Comment on fait pour revenir a notre point de départ a la fin de la fonction?

Vous vous souvenez du PC? Il suffit de le stocker quelque part pour se souvenir d'où on est partie, et donc le récupérer pour retourner au point de départ à la fin de la fonction.

saufffff que.....

Les fonctions, comment ca marche en fait?

- C'est juste un jump,

sauffff que.....

Comment on fait pour revenir a notre point de départ a la fin de la fonction?

Vous vous souvenez du PC? Il suffit de le stocker quelque part pour se souvenir d'où on est partie, et donc le récupérer pour retourner au point de départ à la fin de la fonction.

saufffff que.....

Comment faire quand on utilise plusieurs fonction? Avec et si on fait une fonction récusive? On va écraser le PC sauvegardé et on ne pourra plus sortir de la première fonction!

La stack (la pille).

C'est une zone mémoire, sur le principe du First In First Out. Le sommet de la stack est désigné par l'addresse dans le registre SP (Stack Pointer).

Quand on met une valeur dans la stack, on décrépente SP, quand on retire une valeur, on incrémente SP. (La stack a la tête en bas)

Ces oppérations sont faites avec `push` et `pop`:

`push af`	<=>	place AF dans la stack et met a jour SP
`push hl`	<=>	place HL dans la stack et met a jour SP
`pop hl`	<=>	place le sommet de la pile dans HL et met a jour SP
`pop af`	<=>	place le sommet de la pile dans AF et met a jour SP

Appeler une fonction:

`call function` <=> `push pc` `jump function`

`ret` <=> `pop pc`

```
Début Fin
             Description
$0000 $7FFF Premiers 32ko du ROM de la cartouche
$8000 $9FFF 8ko de VRAM
$A000 $BFFF 8ko de RAM interne à la cartouche (pour les sauvegardes, si il y en a)
$C000 $DFFF 8ko de RAM de travail
$E000 $FDFF Echo des 8ko de RAM précedents (mirroir)
$FE00 $FE9F OAM (sorte de VRAM supplémentaire)
$FEA0 $FEFF Rien:)
$FF00 $FF7F Registres de configuration pour le GPU et l'APU
$FF80 $FFFE Petit morceau de RAM supplémentaire (HRAM) Stack: 128 octects :'(
             Registre spécial concernant les interruptions
$FFFF
```

Pour la culture:

En C, le compilateur utilise la stack pour passer des arguments a une fonction. La fonction les récupères en mémoire à l'emplacement SP+1+n°argument.

Ici on a pas la place pour ca.

On a pas la place pour faire des fonctions récursives non plus.

Un dernier problème: comment on fait pour programmer une fonction sans tout casser le reste du code?

Un dernier problème: comment on fait pour programmer une fonction sans tout casser le reste du code?

Pour programmer il faut des registres.

Les registres sont globaux.

Un dernier problème: comment on fait pour programmer une fonction sans tout casser le reste du code?

Pour programmer il faut des registres.

Les registres sont globaux.

Comment je fait pour pas ecraser les valeures supers importantes utiliser par le code qui m'appel et don je ne sais rien?


Encore des conventions: registres caller saved et callee saved.

Encore des conventions: registres caller saved et callee saved.

Pour pouvoir utiliser un registre sans risque, il faut sauvegarder sa valeur (traditionnellement dans la stack) AVANT d'appeler la fonction et les recharger APRES le retour de la fonction, ou JUSTE APRES l'appel de la fonction et JUSTE AVANT le retour (DANS la fonction).

Z0/	
288	push b
289	call function
290	pop b
291	

B est caller saved



C est callee saved

Encore des conventions: registres caller saved et callee saved.

Un registre caller saved est toujours utilisable dans une fonction. Un registre callee saved n'est jamais modifié par l'appel d'une fonction.

Z0/	
288	push b
289	call function
290	pop b
291	

B est caller saved

```
293 function:
294 push c
295
296 pop c
297 ret
```

C est callee saved

Les conventions d'appel:

- → Comment on passe les arguments?
- → Quels registres sont callee saved, quels registres sont caller saved?

Les fonctions Les intéruptions

Les intérruptions sont comme des fonctions, SAUF QUE

- Elles sont appelées par le processeur, pas par le programme.
- Elles peuvent être appelées "n'importe quand" (on peut les désactiver au besoin, mais le programme ne sais pas si il vient d'exécuter une intéruption)
- L'intruction de retour est `reti` (ret interuption) et pas `ret`

Les fonctions Les intéruptions

Les intérruptions sont comme des fonctions, SAUF QUE

- Elles sont appelées par le processeur, pas par le programme.
- Elles peuvent être appelées "n'importe quand" (on peut les désactiver au besoin, mais le programme ne sais pas si il vient d'exécuter une intéruption)
- L'intruction de retour est `reti` (ret interuption) et pas `ret`

DONC:

TOUT LES REGISTRES sont callee saved. (Le reste du programe ne peut pas sauvegarder les registres parce qu'il ne sais pas qu'il doit le faire)

TOUT LES REGISTRES MODIFIEE DOIVENT ETRE SAUVEGARDE.