### 【实验题目】VLAN 间路由实验

【实验目的】掌握 VLAN 间静态路由的配置和使用方法,熟悉三层交换机的配置方法。

### 【注意事项】

- 一开始要重启电脑和路由器交换机(#reload)
- 参与 ping 的实验网网卡如果要设置默认网关,则需要删除校园网的默认网关
- 注意关闭 windows 防火墙。
- 如果连不上路由器交换机,要查看前面的 console 线是否接好或者进行清理线头(见 00、实验基本操作)

#### 【实验命令】

## ● 交换机配置 VLAN

(config)#vlan 3 !建立 VLAN 3

(config)#interface f0/2

(config-if)#switchport access vlan 3 ! 把接口 f0/2 配置为 vlan3 主机接口

(config)#interface f0/4

(config-if)#switchport mode trunk ! 把接口 f0/4 配置为主干接口

# ● 路由器配置子接口

(config)#interface f0/2

(config-if)#no ip address !删除 FO/2 已配置的 IP 地址

(config-if)#exit

(config)#interface f0/2.30 !定义子接口 f0/2.30

(config-if)#encapsulation dot1q 30 !用 802.1Q 标准封装成 VLAN 帧(VLAN ID 为 30)

(config-if)#**ip address** 192. 168. 30. 23 255. 255. 255. 0 !配置子接口的 IP 地址

(config)#**interface** f0/2.40 !定义子接口 f0/2.40

.....

## ● 配置虚接口

(config)#int vlan 40 ! 进入虚接口模式

### 显示信息

#show interface [f0/1] ! 显示所有接口(或接口 f0/1)的详细信息

#show ip interface [f0/1] ! 显示所有接口(或接口 f0/1)的简略信息

! f0/1 is up(物理层正确,即接线正确), line protocol is

up(数据链路层正确,有类似 KeepAlive 信号)


#show ip interface brief! 显示所有接口的简略信息

#show ip route ! 显示路由表

#show vlan ! 显示所有 VLAN 接口 #show running-config ! 显示当前配置文件

# 【实验任务】

1、完成下图"多臂路由实验"(通过路由器的多个以太网接口实现二层交换机的 VLAN 间路由),要求所有主机之间可以相互 ping 通。配置路由器之前 PC1 尝试 ping 其它 PC,截屏,配置路由器后再用 PC1 尝试 ping 其它主机,截屏。注意: PC 要配置默认网关。



[1a、配置路由器的接口 IP 地址之前显示 Router1 的路由表并截屏, PC1 Ping 其它 PC 并截屏(ping -n 1 IP 地址)]

Routerl 的路由表:

```
20-RSR20-1(config)#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is no set
```

PC1 ping 其它主机:

```
C: Users Administrator > ping -n 1 192.168.20.2
正在 Ping 192.168.20.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.1 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.20.2 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 1,已接收 = 1,丢失 = 0 < 0% 丢失 > ,

C: Users Administrator > ping -n 1 192.168.10.3
正在 Ping 192.168.10.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.3 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.3 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 1,已接收 = 1,丢失 = 0 < 0% 丢失 > ,

往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms

C: Users Administrator > ping -n 1 192.168.20.4
正在 Ping 192.168.20.4 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.1 的回复:无法访问目标主机。

192.168.20.4 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 1,已接收 = 1,丢失 = 0 < 0% 丢失 > ,
```

[1b、配置路由器的接口之后显示 Routerl 的路由表并截屏, PC1 Ping 其它 PC 并截屏] Routerl 的路由表:

```
20-RSR20-1(config)#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
0 - OSPF, IA - OSPF inter area
NI - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is no set
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
```

PC1 ping 其它主机:

```
C:\Users\Administrator\ping -n 1 192.168.10.3

正在 Ping 192.168.10.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.3 的回复:字节=32 时间=5ms ITL=128

192.168.10.3 的 Ping 统计信息:数据包:已发送 = 1,已接收 = 1,丢失 = 0 < 0% 丢失 >, 往返行程的估计时间以及毫秒为单位 >: 最短 = 5ms,最长 = 5ms,平均 = 5ms

C:\Users\Administrator\ping -n 1 192.168.20.2

正在 Ping 192.168.20.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.20.2 的回复:字节=32 时间=2ms ITL=127

192.168.20.2 的 Ping 统计信息:数据包:已发送 = 1,已接收 = 1,丢失 = 0 < 0% 丢失 >, 往返行程的估计时间以及毫秒为单位 >: 最短 = 2ms,最长 = 2ms,平均 = 2ms

C:\Users\Administrator\ping -n 1 192.168.20.4

正在 Ping 192.168.20.4 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.20.4 的回复:字节=32 时间<1ms ITL=127

192.168.20.4 的 Ping 统计信息:数据包:已发送 = 1,已接收 = 1,丢失 = 0 < 0% 丢失 >, 往返行程的估计时间以及毫秒为单位 >: 表担 = 10ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms
```


[1c、写出 PC3 ping PC4 经过的设备] 写法举例: PC1->Switch1->Router1->Switch1->PC2

 $\label{lem:pc3-switch2-switch1-switch1-switch2-pc4} PC3->Switch2->Switch1->Switch1->Switch2->PC4$ 

[1d、把以下内容存入文件 step1. txt: (A) 显示 Switch1 的 VLAN; (B) 显示 Switch1 的配置; (C) 显示 Switch2 的 VLAN; (D) Switch2 的配置; (E) 显示 Router1 的路由表; (F) 显示 Router1 的接口(简略); (G) 显示 Router1 的配置]

见文件 step1. txt。文件中以方括号中的字母作为索引,如"[A]"。

2、 参照上面的[实验命令]的子接口命令或实验书"3.4单臂路由"(通过路由器的单个以太网接口实现二层交换机的 VLAN 间路由)完成下图实验。要求所有主机之间可以相互 ping 通。



[2a、PC2 Ping 其它 PC 后截屏]

```
C:\Users\Administrator\ping 192.168.18.1 -n 1

正在 Ping 192.168.18.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.19.1 的回复: 字节=32 时间\fins IIL=127

192.168.19.1 的 Ping 统计信息:
数据包: 己庆送 = 1. 已接收 = 1, 丢失 = 6 < 6% 丢失 >,

往返行程的估计时间《以毫秒为单位》:
最短 = 8ms,最大 = 8ms

C:\Users\Administrator\ping 192.168.18.3 -n 1

正在 Ping 192.168.18.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.18.3 的回复: 字节=32 时间=5ms IIL=127

192.168.18.3 的 Ping 统计信息:
数据包: 己庆送 = 1. 已接收 = 1, 丢失 = 8 < 6% 丢失 >,

往返行程的估计时间《以毫秒为单位》:
最短 = 5ms,最长 = 5ms,平均 = 5ms

C:\Users\Administrator\ping 192.168.28.4 -n 1

正在 Ping 192.168.28.4 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.28.4 的回复: 字节=32 时间\fins IIL=128

192.168.28.4 的 Ping 统计信息:
数据包: 己庆送 = 1. 已接收 = 1, 丢失 = 8 < 6% 丢失 >,

往返行程的估计时间《以毫秒为单位》:
最短 = 6ms,最长 = 6ms,平均 = 8ms
```

# [2b、显示 Router1 的路由表]


```
20-RSR20-1(config)#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is no set
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0.10
C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0.20
```

[2c、把以下内容存入文件 step2. txt: (A) 显示 Switch1 的 VLAN; (B) 显示 Switch1 的配置; (C) 显示 Router1 的路由表; (D) 显示 Router1 的接口(简略); (E) 显示 Router1 的配置] 见文件 step2. txt。文件中以方括号中的字母作为索引,如"[A]"。

3、 按照下图进行连接,参照上面[实验命令]的配置虚接口命令或者实验书"实验 3.3、通过三层交换机 实现 VLAN 间路由"(直接通过交换机的第三层功能实现交换机的 VLAN 间路由)或在 Switch1 上配置 VLAN10 和 VLAN20 的虚接口,要求所有主机之间可以相互 ping 通。



[3a、PC1 Ping 其它 PC 后截屏]

```
C: Wsers Administrator>ping -n 1 192.168.10.3
正在 Ping 192.168.10.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.3 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 1, 已接收 = 1, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
最起 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C: Wsers Administrator>ping -n 1 192.168.20.4
正在 Ping 192.168.20.4 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.20.4 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.20.4 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 1, 已接收 = 1, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
最起 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C: Wsers Administrator>ping -n 1 192.168.20.2
正在 Ping 192.168.20.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.20.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 1, 已接收 = 1, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
最起 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

[3c、把以下内容存入文件 step3. txt:(A)显示 Switch1 的 VLAN; (B) 显示 Switch1 的配置; (C)显示 Switch1 的路由表; (D) 显示 Switch1 的接口(简略)]

见文件 step3. txt。文件中以方括号中的字母作为索引,如"[A]"。

# 【实验问题】

请讨论并比较上述三种 VLAN 间路由实现方法的优缺点。

方法	优点	缺点
1、多臂路由	原理简单,易于理解;	配置过程较为复杂;
	通过在路由器上为不同 VLAN 之间	需要占用的路由器的接口数量与
	配置转发的接口,在网络层实现了	VLAN 数量相等,连线数量较多;
	不同 VLAN 之间的通信。	两台设备之间通过多条线路连接,
		显然是不必要的;
		扩展性差,增加 VLAN 需要增加连
		线。
2、单臂路由	端口数量具有可拓展性,使用软件	需要依靠软件维持逻辑接口,故可
	来模拟形成逻辑接口,可以在路由	能消耗的 CPU 资源高;
	器物理端口数量已定的基础上扩	另外,如果 VLAN 的数量较多,整
	展以满足实际需求。	个网络流量增加,而各 VLAN 之间
		的通信因为需要经过唯一的主干
		道实现,会大大降低整个网络的吞
		吐量,甚至发生拥塞导致丢包。
3、三层交换机	配置过程简单;	原理较为复杂。
	扩展性较强,在配置虚接口时,不	
	需要额外接线,只需要配置相应接	
	口 IP 地址,这样可以轻易扩展到	
	多个 VLAN 的情况。	