BOMN010 - BO da tabela hist-ord-taref

Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Documento de BO

Ocorrência:	Documentação de BO
Nome Físico	mnbo/bomn010.p

Considerações Gerais

Objetivo

Incluir, atualizar, consultar e eliminar dados da tabela hist-ord-taref do aplicativo de manutenção industrial.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada por um comando RUN.

A sintaxe para a chamada da BO é:

run mnbo/bomn010.p.

A sintaxe para executar a BO em modo persistente é:

run mnbo/bomn010.p persistent set h-handle.

A variável denominada h-handle irá receber o "handle" do programa, permitindo o acesso aos "métodos" internos da API.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

RowObject					
Tabela de comu	nicação entre	interface e banco de dados da	tabela hist-ord-taref.		Entrada/Saída
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
nr-ord-produ	Number	>>>,>>>,	Número da ordem de manutenção	Sim	
cd-tarefa	Number	>>>9	Tarefa Manutenção	Sim	
estado	Number	>9	Estado da tarefa	Não	
usuario	Character	X(12)	Código do Usuário	Não	
data	Date	99/99/9999	Data da transação efetuada na tarefa/ordem	Não	
hora	Character	X(8)	Hora da transação efetuada na tarefa/ordem	Não	
transacao	Number	>9	Transação 1 – Suspensa 2 – Reativada 3 - Histórico	Não	
narrativa	Character	X(2000)	Narrativa da transação	Não	

cd-pend-padr	Character	X(8)			Pendência Padrão			Não			
char-1	Character	X(100)			Livre 1			Não			
char-2	Character	X(100)			Livre 2			Não			
dec-1	Decimal	->>>>>	>>>9.9999	9999999 Livre 1				Não]
dec-2	Decimal	->>>>>	>>>9.9999	99999	Livre 2 Na			Não			
int-1	Number	->>>>9			Livre 1			Não			
int-2	Number	->>>>9			Livre 2	Livre 2					
log-1	logical	Sim/Não			Livre 1			Não			
log-2	Logical	Sim/Não			Livre 2			Não			
data-1	Date	99/99/9999			Livre 1			Não			
data-2	Date	99/99/9999	_		Livre 2			Não			
check-sum	Character	X(20)			Check-sum			Não			
data-inform	Date	99/99/9999	_		Data Informada			Sim			
hora-inform	Character	X(8)			Hora informada			Sim			
taref-orig	Number	>>>9			Tarefa Origem			Não			
RowErrors								Entrada/Saída			
Contém os erros	ocorridos na	BO.				Saída					
Atributo	Tipo	Formato	Descriçã	ão		Obriga	Obrigatório Evolução		-		
ErrorSequence	integer	padrão	Seqüênc	cia dos e	erros	Sim			-		
ErrorNumber	integer	padrão	Número	do erro		Sim			-		
ErrorDescription	n char	padrão	Descriçã	scrição do erro					-		
ErrorParameters	s char	padrão	Parâmetı	tros pas	sados para criar mensagem	Não			-		
ErrorType	char	padrão	Tipo do e	Fipo do erro:		Sim			-		
				RNING: Aviso							
			ERROR:						-		
ErrorHelp	char	padrão	Texto de			Sim			-		
ErrorSubType	char	padrão	Sub Tipo	o da me	nsagem de erro	Não					
tt-param										Entrada	/Saída
Contem parâmetros para as faixas/filtro da ordem de manutenção.							Entrada				
Atributo	Tipo	Formate	o De)escriçã	0		Obrigatório			Evoluçã	io
с-асао	Characte	er padrão		kção a se Reativar	er realizada: "Suspender" ou "		Sim				
c-cd-pendcia- padr	Characte	er X(8)	Co	Código d	a pendência padrão		Sim (Somente se ação for Suspender)		r		
d-data-info	Date	padrão	Da	ata info	rmada	,	Sim				
c-hora-info	Characte	er X(8)	Н	lora info	rmada	;	Sim				
c-narrativa	Characte	er X(40)	Na	larrativa	da transação	;	Sim				
i-nr-ord-produ- ini	Number	>>>,>>>	>,>>9 Nı	lúmero d	da ordem de manutenção inici	al	Sim				
i-nr-ord-produ- fim	Number	>>>,>>>	>,>>9 Nı	lúmero d	da ordem de manutenção final	I ;	Sim				
c-cd-equipto-ini	i Characte	er X(16)	Co	Código d	o Equipamento inicial	;	Sim				

c-cd-equipto-fim	Character	X(16)		Código do Equipamento Fim		Sim		
c-tag-ini	Character	X(16)		Código da TAG do Equipamento inicial		Sim		
c-tag-fim	Character	X(16)		Código da TAG	do Equipamento final	Sim		
c-cod-estabel- ini	Character	X(5)		Código do Estab Equipamento ini		Sim		
c-cod-estable- fim	Character	X(5)		Código do Estab Equipamento fin		Sim		
c-manut-ini	Character	X(8)		Código da manu	ıtenção inicial	Sim		
c-manut-fim	Character	X(8)		Código da manu	utenção final	Sim		
d-manut-ini	Date	99/99/99	999	Data da Manute	nção inicial	Sim		
d-manut-fim	Date	99/99/99	999	Data da Manute	nção final	Sim		
i-tip-manut-ini	Number	>>,>>9		Tipo Manutençã	o inicial	Sim		
i-tip-manut-fim	Number	>>,>>9		Tipo Manutençã	o Final	Sim		
c-planejador-ini	Character	X(12)		Planejador inicia	al	Sim		
c-planejador-fim	Character	X(12)		Planejador Final		Sim		
c-equipe-ini	Character	X(8)		Equipe inicial		Sim		
c-equipe-fim	Character	X(8)		Equipe inicial		Sim		
destino	Number	Padrão		Destino de Impr	essão do Relatório	Sim		
arquivo	Character	Padrão		Nome do arquiv	o de destino do relatório	Sim		
usuario	Character	Padrão		Usuário logado		Sim		
data-exec	Date	Padrão		Data da emissão	o do relatório	Sim		
hora-exec	Number	Padrão		Hora da emissão	o do relatório	Sim		
classifica	Number	Padrão		Classificação pa	ara emissão do relatório	Sim		
desc-classifica	Character	X(40)		Descrição da cla relatório	assificação para emissão do	Sim		
modelo-rtf	Character	X(35)		Nome do arquiv	o de modelo	Sim		
l-habilitador	Logical	Padrão		Habilita ou não a funcionalidade de RTF		Sim		
1						ı		
tt-digita Entrada/Saída								
Na entrada, contém as ordens que serão Suspensas/Reativadas, na saída contém as ordens que foram Suspensas/Reativadas. Os dados de entrada desta temp-table são opcionais, se não existirem registros o filtro de ordens será feito utilizando a temp-table tt-param.								
Atributo	Tipo		Form	ato Descrição		Obrigatório		Evolução
nr-ord-produ	Number		>>>,>	>>,>>9	Número da ordem de manutenção		Não	
c-cd-equipto	Number		X(16)	1	Código do equipamento		Não	
c-tag	Characte	er	X(16)		Código da TAG do equipamento		Não	
c-manut	Characte	er	X(8)		Código da manutenção		Não	
d-manut	Date		99/99	/9999	Data da manutenção		Não	
c-estado	Characte	er	X(16))	Estado da ordem		Não	
c-planejador	Characte	er	X(12)		Planejador		Não	
Selec	Characte	er	Padrá	йo	Ordens selecionadas na list	a:	Não	
					"*" selecionada,			
					"" não selecionada			

Método Básico

Nenhum

Parâmetros

pcod-funcao

Nenhum

Run goToKey in h-handle (input <character>

goToKey

Requisito

Descrição

Retorno

getKey

Requisito

Sintaxe

Quando a BO for executada em modo persistente, os seguintes métodos estarão disponíveis para execução:

Posiciona o registro da hist-ord-taref através do código da função.

movimento de reporte são especificados na temp-table RowErrors.

Requisito	Nethidill						
Sintaxe	run getKey in h-handle (output <character>).</character>						
Descrição	Retorna os campos da chave primária do registro posicionado.						
	Parâmetros		Descrição				
	pcod-funcao		Código da função				
Retorno	A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro As mensagens possíveis para este método são						
getCharField	ld						
Requisito	Nenhum						
Sintaxe	run getCharField in h-handle (input <character>, output <character>).</character></character>						
Descrição	Retorna os valores dos campos da tabela que são caracteres.						
	Parâmetros Descrição						
	pFieldName	Nome do campo a ser retornado.					
	pFieldValue	Valor do campo.					
Retorno	A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table RowErrors.						
getDateField	d						
Requisito	Nenhum						
Sintaxe	run getDateField in h-handle (input <character>, output <date>).</date></character>						
Descrição	Retorna os valores dos campos da tabela que	são data					
	Parâmetros	Descrição					
	pFieldName	Nome do camp	oo a ser retornado.				
	pFieldValue	Valor do camp	0.				
·							

Descrição

A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os

valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do

Código da função

Retorno

A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table RowErrors.

getDecField	
Requisito	Nenhum

Descrição

Descrição

Valor do campo.

Valor do campo.

Nome do campo a ser retornado

Nome do campo a ser retornado

Sintaxe run getDecField in h-handle (input <character>,

output <decimal>).

Retorna os valores dos campos da tabela que são decimais.

Sintaxe

Descrição

Retorno

Descrição

Retorno

Descrição

Parâmetros Descrição

pFieldName pFieldValue

Nome do campo a ser retornado Valor do campo.

A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os Retorno

valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table RowErrors.

getIntField Requisito

Nenhum run getIntField in h-handle (input <character>,

output <integer>).

Retorna os valores dos campos da tabela que são inteiros.

Parâmetros

Descrição

pFieldName

Nome do campo a ser retornado pFieldValue Valor do campo.

A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table RowErrors.

getLogField Nenhum Requisito **Sintaxe** run getLogField in h-handle (input <character>,

output <logical>).

Retorna os valores dos campos da tabela que são Lógicos.

Parâmetros

pFieldName

pFieldValue

A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table RowErrors.

getRawField Nenhum

Requisito Sintaxe

run getRawField in h-handle (input <character>, output <raw>).

Retorna os valores dos campos da tabela que são caracteres longos.

Descrição **Parâmetros**

pFieldValue

pFieldName

Retorno	A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table RowErrors.						
getRecidFie	ld						
genteelal le	iu						
Requisito	Nenhum						
Sintaxe	run getRecidField in h-handle (input <characte< th=""><th>er>,</th><th></th></characte<>	er>,					
	output <recid>).</recid>						
Descrição	Retorna os valores dos campos da tabela que são numéricos e definem uma seqüência única para a tabela dentro do database.						
	Parâmetros	Descrição					
	pFieldName	Nome do campo a ser retornado					
	pFieldValue	Valor do campo.					
Retorno	A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table RowErrors.						
getRowid							
Requisito	Nenhum						
Sintaxe	run getRowid in h-handle (output <rowid>).</rowid>						
Descrição	Retorna o ROWID do registro corrente da Query que está aberta na BO. Este método não aparece para ser manutenido.						
	Parâmetros		Descrição				
	pRowid		Rowid da tabela.				
Retorno	A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os						

valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do

Executar alguma ação para manutenção do registro da tabela. Esta procedure é executada somente internamente pela BO.

Valida as ações feitas em cima do registro da tabela corrente da BO. Estas ações podem ser: "CREATE", "UPDATE" e "DELETE".

A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os

valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do

Descrição

"CREATE" "UPDATE" "DELETE"

Tipo de ação:

movimento de reporte são especificados na temp-table RowErrors.

movimento de reporte são especificados na temp-table RowErrors.

input-output).

run validate in this-procedure (input <character>).

run validate in this-procedure (input ,

Suspende/Reativa as Ordens de Manutenção.

Descrição

getRowid		
Requisito	Ne	
Sintaxe	run	
Descrição	Do	

Método Negócio

validateRecord

Requisito

Descrição

Retorno

Requisito

Descrição

Sintaxe

Parâmetros

Não se aplica.

Parâmetros

pType

suspendeReativaOrdem

Sintaxe

	tt-param	Tabela que contém os parâmetros para o filtro da faixa de ordens de manutenção.
	tt-digita	Tabela que contém as ordens de manutenção que serão suspensas/reativadas e retorna ordens de manutenção que foram suspensas/reativadas, sendo que não é obrigatória a entrada desta tabela.
Retorno	A BO irá susp	ender/reativar as ordens de manutenção que passarem pelo filtro das faixas e retornará elas.

OpenQuery / SetConstraint / LinkTo

openQueryl	Default					
Requisito	Nenhum					
Sintaxe	run openQueryDefault in h-handle.					
Descrição	Busca conjunto de registros da tabela hist-ord-taref.					
	Parâmetros Descrição					
	Não Contém					
Retorno	A BO irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table RowErrors.					



base_de_conhecimento | bomn010 | mmi



Política de Termos privacidade de uso