Cálculo das Quantidades Planejadas - MDB

Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Visão Geral do Programa

Definição da Quantidade da Ordem Planejada: Estratégia MTO

Política: Ordem, Nível Superior, Período fixo e Lote.

A quantidade das Ordens Planejadas é calculada de acordo com os passos descritos a seguir:

Passo 1:

Quantidade Planejada = (Demanda Líquida + Quantidade de Perda) / (1 - (Percentual de Refugo / 100))



Nota:

Para política Make-to_Order, é executado somente o passo 1.

Se o item estiver parametrizado para não aceitar quantidades fracionárias, então esse campo é arredondado para mais.

Passo 2:

Se a Quantidade Planejada for menor ou igual que o Lote Mínimo, o sistema assume o Lote Mínimo como Quantidade Planejada e não se executam os passos 3 e 4.

Se a Quantidade Planejada for maior que o Lote Mínimo, executam-se os passos 3 e 4.

Passo 3 (somente para política igual a LOTE):

A Quantidade Planejada é arredondada pelo Lote (Econômico)

N = (Quantidade Planejada / Lote) + 1 (truncado).

Quantidade Planejada = N * Lote

Passo 4 (somente para política igual a Período Fixo e Nível Superior):

A Quantidade Planejada é arredondada pelo Lote Múltiplo

N = (Quantidade Planejada / Lote Múltiplo) + 1 (truncado)

Quantidade Planejada = N * Lote



Nota:

Demanda Líquida é a quantidade necessária a produzir ou comprar para atender à demanda existente.

A quantidade da política Configurado, também classificada dentro dessa estratégia, não é definida pelo TOTVS APS. A ordem, com sua respectiva quantidade, é recebida do ERP do cliente para que o TOTVS APS defina a programação.

Definição da Quantidade da Ordem Planejada Prioridade da Ordem e Data de Término: Estratégia MTS

Política: Real Consumo

Cálculo da Ordem Planejada para repor o Estoque:

Lote de Reposição = Estoque Nominal Máximo - (Saldo em Estoque + Ordens Firmes).

Se, Lote de Reposição for maior ou igual que o Lote Mínimo, acionar a geração da Ordem Planejada, onde:

Ordem Planejada = (Lote de Reposição + Quantidade de Perda) / (1 - (Percentual de Refugo / 100))

Se Lote de Reposição for menor que Estoque Nominal Máximo, não acionar Ordem Planejada para repor a pilha de estoque.

Determinação da Data de Término (Programação MTS: Data de Término)

Data de Término = Data de Referência do Cenário + (Saldo em Estoque + Ordens Firmes - Estoque Nominal Máximo / 3) / Velocidade de Consumo(Diário)



Este cálculo somente é realizado quando a PROGRAMAÇÃO MAKE-TO-STOCK é pela Data de Término.

Determinação da Situação de Pulmão para cada Ordem MTS: Programação MTS é Situação do Pulmão

Situação (prioridade) = (Estoque Nominal Máximo - (Saldo de Estoque + Soma da ordens firmes anteriores)) / Estoque Nominal Máximo



▲ Nota:

Este cálculo somente é realizado quando a PROGRAMAÇÃO MAKE-TO-STOCK é pela Situação do Pulmão.



Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia p12 versao_12 manufatura mdb totvs_aps conceitos_totvs_aps calculo_das_quantidades_planejadas



Política de privacidade Termos de uso