BOAD00510 - Responsável pela manipulação das informações referentes a tabela Certificado emitido pela Policia Federal

Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Entrada/Saída

Documento de BO

| Produto: | Datasul |
|-------------|--------------------|
| Ocorrência: | Documentação de BO |
| Nome Físico | adbo/boad00510.p |

Considerações Gerais

Objetivo

Esta BO tem como objetivo a manipulação dos dados referentes a tabela certif (Certificado emitido pela Policia Federal).

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A execução na forma persistente é realizada através da chamada de um comando RUN conforme exemplo a seguir.

A sintaxe para executar a BO em modo persistente é:

RUN adbo/boad00510.p PERSISTENT SET h-boad00510.

A variável denominada h-handle irá receber o "handle" do programa, permitindo o acesso aos "métodos" internos da API.

Tabelas Temporárias

tt-certif

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

| u-corui | | | | | Litti ada/Galda |
|--|-----------|------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Certificado emitido pela Policia Federal | | | | Entrada/Saída | |
| Atributo | Tipo | Formato | Descrição | Obrigatório | Evolução |
| cdd-certific | decimal | >>>,>>>9 | Seq Certificado | Sim | |
| cod-emitente | integer | >>>>>9 | Emitente | Não | |
| cod-transp | integer | >>,>>9 | Transportador | Não | |
| cod-certific | character | x(15) | Número Certificado | Sim | |
| cdn-tip-cod | integer | 9 | Tipo Código | Não | |
| dat-inic-certific | date | 99/99/9999 | Início Validade | Não | |
| dat-fim-certific | date | 99/99/9999 | Fim Validade | Não | |
| log-suframa | logical | Sim/Não | Suframa | Não | |
| cdn-dia-valid | integer | >>9 | Dias Válidos | Não | |
| cod-livre-1 | character | x(100) | Livre 1 | Não | |
| cod-livre-2 | character | x(500) | Livre 2 | Não | |

| log-livre-1 | logical | Sim/Não | Livre 1 | Não | |
|-------------|---------|------------|---------|-----|--|
| log-livre-2 | logical | Sim/Não | Livre 2 | Não | |
| num-livre-1 | integer | >>>>>9 | Livre 1 | Não | |
| num-livre-2 | integer | >>>>>9 | Livre 2 | Não | |
| val-livre-1 | decimal | ->>>>>> | Livre 1 | Não | |
| val-livre-2 | decimal | ->>>>>> | Livre 2 | Não | |
| dat-livre-1 | date | 99/99/9999 | Livre 1 | Não | |
| dat-livre-2 | date | 99/99/9999 | Livre 2 | Não | |

Método Básico

| getCharFiel | d | | |
|-------------|--|--|--|
| Requisito | Nenhum | | |
| Sintaxe | RUN getCharFie | eld IN handle (INPUT <character>,</character> | |
| | OUTPUT <character>).</character> | | |
| Descrição | Retorna valor dos campos do tipo caracter | | |
| | Parâmetros | Descrição | |
| | pFieldName | ieldName Nome do campo caracter que será retornado o valor | |
| | pFieldValue | pFieldValue Valor contido no campo solicitado | |
| Retorno | A BO irá retornar o valor contido no campo caracter que foi solicitado a BO. | | |

| getDateField | d | | |
|--------------|--|--|--|
| Requisito | Nenhum | | |
| Sintaxe | RUN getDateField IN handle (INPUT <character>,</character> | | |
| | OUTPUT <date>).</date> | | |
| Descrição | Retorna valor dos campos do tipo data | | |
| | Parâmetros Descrição | | |
| | pFieldName Nome do campo data que será retornado o valor | | |
| | pFieldValue Valor contido no campo solicitado | | |
| Retorno | A BO irá retornar o valor contido no campo data que foi solicitado a BO. | | |

| getDecField | | | |
|-------------|---|------------------------------|--|
| Requisito | Nenhum | | |
| Sintaxe | RUN getDecField IN handle (INPUT <character>,</character> | | |
| | | OUTPUT <decimal>).</decimal> | |
| Descrição | Retorna valor dos campos do tipo decimal | | |
| | Parâmetros Descrição | | |
| | pFieldName Nome do campo decimal que será retornado o valor | | |
| | pFieldValue Valor contido no campo solicitado | | |
| Retorno | A BO irá retornar o valor contido no campo decimal que foi solicitado a BO. | | |
| | | | |

| getIntField | |
|-------------|--------|
| Requisito | Nenhum |
| | |

| Sintaxe | RUN getIntField IN handle (INPUT <character>, OUTPUT <integer>).</integer></character> | | |
|-----------|--|--|--|
| Descrição | Retorna valor dos campos do tipo inteiro | | |
| | Parâmetros Descrição | | |
| | pFieldName | Nome do campo inteiro que será retornado o valor | |
| | pFieldValue Valor contido no campo solicitado | | |
| Retorno | A BO irá retornar o valor contido no campo inteiro que foi solicitado a BO. | | |
| | | | |
| 4 | | | |

| getLogField | | | |
|-------------|--|--|--|
| Requisito | Nenhum | | |
| Sintaxe | RUN getLogField IN handle (INPUT <character>,</character> | | |
| | OUTPUT <logical>).</logical> | | |
| Descrição | Retorna valor dos campos do tipo logico | | |
| | Parâmetros Descrição | | |
| | pFieldName Nome do campo logico que será retornado o valor | | |
| | pFieldValue Valor contido no campo solicitado | | |
| Retorno | A BO irá retornar o valor contido no campo logico que foi solicitado a BO. | | |
| | | | |

| getRawField | d | | |
|-------------|---|--|--|
| Requisito | Nenhum | | |
| Sintaxe | RUN getRawField IN handle (INPUT <character>,</character> | | |
| | OUTPUT <raw>).</raw> | | |
| Descrição | Retorna valor dos campos do tipo raw | | |
| | Parâmetros Descrição | | |
| | pFieldName | Nome do campo raw que será retornado o valor | |
| | pFieldValue | Valor contido no campo solicitado | |
| Retorno | A BO irá retornar o valor contido no campo raw que foi solicitado a BO. | | |

| getRecidFie | getRecidField | | |
|-------------|---|--|--|
| Requisito | Nenhum | | |
| Sintaxe | RUN getRecidField IN handle (INPUT <character>,</character> | | |
| | | OUTPUT <recid>).</recid> | |
| Descrição | Retorna valor dos campos do tipo recid | | |
| | Parâmetros Descrição | | |
| | pFieldName | Nome do campo recid que será retornado o valor | |
| | pFieldValue Valor contido no campo solicitado | | |
| Retorno | A BO irá retornar o valor contido no campo recid que foi solicitado a BO. | | |

| getKey | | |
|-----------|--|-----------------|
| Requisito | Nenhum | |
| Sintaxe | RUN getKey IN handle (OUTPUT <decimal>).</decimal> | |
| Descrição | Retorna valor do campo do índice certif_id | |
| | Parâmetros Descrição | |
| | pcdd-certific | Seq Certificado |
| | | |

| Retorno | A BO irá retornar o valor contido no campo seq certificado do registro que foi solicitado a BO. | | |
|-----------|---|-----------------|--|
| доТоКеу | | | |
| Requisito | Nenhum | | |
| Sintaxe | RUN goToKey IN h-handle (INPUT <decimal>).</decimal> | | |
| Descrição | Reposiciona registro com base no índice certif_id | | |
| | Parâmetros | Descrição | |
| | pcdd-certific | Seq Certificado | |
| Retorno | A BO irá reposicionar no registro que foi solicitado a BO. | | |
| goToKey2 | goToKey2 | | |
| Requisito | Nenhum | | |

| Requisito | Nenhum | |
|-----------|--|-------------|
| Sintaxe | RUN goToKey IN h-handle (INPUT <inteiro>,</inteiro> | |
| | INPUT <inteiro>).</inteiro> | |
| Descrição | Reposiciona registro com base no índice certif_ix2 | |
| | Parâmetros | Descrição |
| | pcod-emitente | Emitente |
| | ptp-codigo | Tipo Código |
| Retorno | A BO irá reposicionar no registro que foi solicitado a BO. | |
| | | |
| | ptp-codigo = 1 - Emitente | |
| | ptp-codigo = 2 - Transportador | |
| | | |

| goToKov3 | | |
|---|--|--|
| goToKey3 | | |
| Requisito Nenhum | Nenhum | |
| Sintaxe RUN goToKey IN h-handle (INPUT <inteiro>,</inteiro> | RUN goToKey IN h-handle (INPUT <inteiro>,</inteiro> | |
| INPUT <inteiro>).</inteiro> | | |
| | | |
| Descrição Reposiciona registro com base no índice certif_ | ix3 | |
| Parâmetros Descrição | | |
| pcod-transp Transportador | | |
| ptp-codigo Tipo Código | | |
| Retorno A BO irá reposicionar no registro que foi solicita | A BO irá reposicionar no registro que foi solicitado a BO. | |
| | | |
| ptp-codigo = 1 - Emitente | ptp-codigo = 1 - Emitente | |
| ptp-codigo = 2 - Transportador | ptp-codigo = 2 - Transportador | |

OpenQuery / SetConstraint / LinkTo

| openQueryMain | |
|---|--|
| Nenhum | |
| run openQueryStatic in h-handle (input "Main":U). | |
| | |

| Descrição | Faz a abertura da tabela principal. | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | Parâmetros | Descrição |
| | | |
| Retorno | | |
| | | |

| openQueryByTransp | | |
|-------------------|---|-----------|
| Requisito | Nenhum | |
| Sintaxe | run openQueryStatic in h-handle (input "ByTransp"). | |
| Descrição | Faz a abertura da tabela principal pelo transportador | |
| | Parâmetros | Descrição |
| | | |
| Retorno | | |
| | | |

| openQueryByEmit | | |
|-----------------|---|-----------|
| Requisito | Nenhum | |
| Sintaxe | run openQueryStatic in h-handle (input "ByEmit"). | |
| Descrição | Faz a abertura da tabela principal pelo emitente | |
| | Parâmetros | Descrição |
| | | |
| Retorno | | |

| setConstraintByEmit | | |
|---------------------|---|------------------|
| Requisito | Nenhum | |
| Sintaxe | run setConstraintByEmit in h-handle (input <inteiro>, input <inteiro>).</inteiro></inteiro> | |
| Descrição | Seta as restrições para abertura da query pelo emitente | |
| | Parâmetros | Descrição |
| | p-cod-emitente-ini | Emitente inicial |
| | p-cod-emitente-fim | Emitente final |
| Retorno | | |

| setConstraintByTransp | | |
|---|--|----------------------------------|
| Requisito | Nenhum | |
| Sintaxe | run setConstraintByTranspin h-handle (input <inteiro>,</inteiro> | |
| | | input <inteiro>).</inteiro> |
| Descrição Seta as restrições para abertura da query pelo t | | tura da query pelo transportador |
| | Parâmetros | Descrição |
| | p-cod-transp-ini | Transportador inicial |
| | p-cod-transp-ini | Transportador final |
| Retorno | | |

Política de privacidade

Termos de uso