CPAPI018 - Sumarização de Requisições de Produção

Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	cpp/cpapi018.p

Considerações Gerais

Objetivo

Realizar a sumarização das requisições de uma ou mais ordens.

Funcionamento

A API funciona da seguinte forma: Recebe como parâmetros as temp-tables, faz as críticas das mesmas, caso não tenha ocorrido nenhum problema realiza a sumarização das requisições informadas;

Se o programa chamador executa a API várias vezes para vários reportes, todas as temp-tables fora a tt-req-sum devem ser eliminas para que não gerarem duplicidade, não há necessidade de eliminar a tt-req-sum pois a mesma apenas retorna as requisições que foram criadas

Devem ser passadas 4 (cinco) temp-tables de entrada/saída.

Todas as temp-tables são passadas como parâmetro através do comando **INPUT-OUTPUT PARAMETER TABLE**.

Exemplo:

run cpp/cpapi018.p (input table tt-dados,						
Input table tt-ord-prod-2,						
Input-output table tt-req-sum,						
input-output table tt-erro,						
input yes)						

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

tt-dados							
Nesta temp-table deverão ser armazenadas todos os parâmetros e se necessário pode ser informada uma seleção de ordens a serem sumarizadas.							
Atributo	Tipo	Formato	Valor Inicial	Obrigatório	Evolução		
c-estab-ini	Character	"x(3)"	?	Não			
c-estab-fim	Character	"x(3)"	?	Não			
i-linha-ini	Integer	">>9"	?	Não			
i-linha-fim	Integer	">>9"	?	Não			
i-ordem-ini	Integer	">>>,>>>9"	?	Não			
i-ordem-fim	Integer	">>>,>>9"	?	Não			

				•							
Estado			Integer		"9"			?		Sim	
Cod-Versão-Inte	graca	icao Integer		nteger		"999"		0		Sim	
c-camp-ini[1]			Characte		ır.					Não	
c-camp-fim		Characte		Character						Não	
c-unid-negoc-in	i[2]	2] Characte		Character				?		Não	
c-unid-negoc-fi	m		Cł	haracter				?		Não	
Observação: Qua estado pode receb ordem-ini, i-ordem	er dois	valores:	1- Realiza	zar a Sun	narização	o, 2- Eliminar a	a Sumarizaç	ăo. Os	campos c-estab-	odas as ordens informada ini, c-estab-fim, i-linha-in	as. O campo i, i-linha-fim, i-
tt-ord-prod-2	-ord-prod-2									Entrada/Saída	
Esta temp-table não é obrigatória se informada uma seleção. Nela são informadas as ordens a serem sumarizadas. Quando esta temp-table possuir alguma ordem informada, a API irá ignorar a seleção, se a mesma for informada.								Entrada			
Atributo		Tipo	Tipo		Formato		Valo	r Inicial	Obrigatório	Evolução	
Nr-ord-produ		Integer			">>>,>>9"			?			Sim
lt-codigo		Character			"x(8)"			?			Não
Cod-estabel		Character			"x(3)"			?			Não
Nr-linha		Integer			">>9"			?			Não
Qt-ordem		Decimal			">>>>,>9.9999"		?			Não	
Índice	Atributos			Primário			Único				
id	Nr-ord-produ				X			Χ			
tt-req-sum Entrada/Saída											
Esta temp-table	irá retor	nar todo	s os regis	stros de	requisiçã	io que forem a	alterados/cria	dos.	Saída		
Atributo	Tipo		Formato	to	Va	lor Inicial	Obrigatório		Evolução		
Nr-req-sum	Intege	r ">>>,>>9"		>>,>>9"	? Nã		Não				
It-codigo	Chara	naracter "x(16)")" ?			Não				
Cod-refer	Chara	aracter "x(8)"		?			Não				
Per-ppm	Decim	ecimal >>>,>>9.999		>9.9999 ?		Não					
r-rowid	Rowid			? N		Não					
Observação: O ca	ampo co	od-refer s	só é válido	lo a partii	r da relea	ase 2.02 do EN	MS.			_	
tt-erro											Entrada/Saída

Para cada sumarização serão executadas validações para consistir os registros. Os erros encontrados na contabilização serão

Valor Inicial

0

0

?

Formato

x(255)

?

?

no

Não

Não

Sim

Saída

Evolução

Obrigatório

"99/99/9999"

"99/99/9999"

"Sim/Não"

Date

Date

Logical

d-data-ini

d-data-fim

Requis-por-ordem

gravados na temp-table tt-erro.

Tipo

Integer

Integer

Character

Atributo

i-sequen

cd-erro

Mensagem

Observação: O campo cd-erro possui o número do erro do cadastro de mensagem. O campo mensagem possui a descrição da mensagem do cadastro de mensagem; O campo i-sequen possui o número sequencial do erro.

- [1] C-camp-ini e c-camp-fim: Permite filtrar as ordens por Campanha. Conceito utilizado a partir da release 2.04.
- [2] c-unid-negoc-ini e c-unid-negoc-fim: Estes campos somente precisam ser utilizados a partir da release 2.06B, onde será possível a utilização da funcionalidade de Unidade de Negócio.



base_de_conhecimento cpapi018 mcp

◯ TOTVS

Política de Termos privacidade de uso