

2024-01-17 DLOGPORTOS-18112 DT - API Recintos | Evento de Acesso de Veículos | Adicionar Atribut para listaSemirreboque e listaConteineres

Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Logística Recintos Aduaneiros
Segmento:	Logística
Módulo:	EAIService - API Recintos
Função:	Evento de Acesso de Veículos
País:	Brasil
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGPORTOS-18112
Download:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1133489

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para o evento de acesso de veículos enviar os seguintes atributos:

- [listaSemirreboque.avaria]: Este atributo deveremos enviar como TRUE quando a CESV do veículo possuir um termo de avaria grave gerado e o recebimento for CARGA SOLTA.
- [listaSemirreboque].[listaPortoDescarregamento].idElemento: Enviar somente para exportação recebida ou expedida como carga solta (sem contêiner), buscar a informação do porto de descarregamento informado no documento de saída como Porto Destino, quando houver. No atributo idElemento enviar o código do porto.
- [listaSemirreboque].[listaPortoDescarregamento].porto: Enviar somente para exportação recebida ou expedida como carga solta (sem contêiner), buscar a informação do porto de descarregamento informado no documento de saída como Porto Destino, quando houver. No atributo porto enviar o nome do porto.
- [listaSemirreboque].[listaPaisDestinoFinalCarga].idElemento: Enviar somente para exportação recebida ou expedida como carga solta (sem contêiner), buscar a informação do país destino informado no documento de saída como País Destino, quando houver. No atributo idElemento enviar o código do país.
- [listaSemirreboque].[listaPaisDestinoFinalCarga].idPais: Enviar somente para exportação recebida ou expedida como carga solta (sem contêiner), buscar a informação do país destino informado no documento de saída como País Destino, quando houver. No atributo idPais enviar o código do país conforme tabela de domínio siscomex.
- [listaSemirreboque].[listaNavio].idElemento: Enviar somente para exportação recebida ou expedida como carga solta (sem contêiner), buscar a informação do navio de embarque informado no documento de saída como "Navio Embarque", quando houver. No atributo idElemento enviar o código IMO do navio.
- [listaSemirreboque].[listaNavio].imo: Enviar somente para exportação recebida ou expedida como carga solta (sem contêiner), buscar a informação do navio de embarque informado no documento de saída como "Navio Embarque", quando houver. No atributo imo enviar o código IMO do navio.
- [listaSemirreboque].[listaNavio].nome: Enviar somente para exportação recebida ou expedida como carga solta (sem contêiner), buscar a
 informação do navio de embarque informado no documento de saída como "Navio Embarque", quando houver. No atributo nome enviar o nome
 do navio.
- [listaSemirreboque].[listaLacres]: Enviar somente para exportação recebida ou expedida como carga solta (sem contêiner). Buscar somente os lacres do caminhão. Buscar a informação dos lacres de origem ou da lacração realizada dentro do recinto.
- [listaSemirreboque].[listaLacres].localSif: Enviar somente para exportação recebida ou expedida como carga solta (sem contêiner), enviar somente se o lacre for do tipo SIF e foi informado o localSIF.
- [listaConteineresULD].[listaPortoDescarregamento].idElemento: Enviar somente para exportação recebida ou expedida EM CONTÊINER, buscar a informação do porto de descarregamento informado no documento de saída como Porto Destino, quando houver. No atributo idElemento enviar o código do porto.
- [listaConteineresULD].[listaPortoDescarregamento].porto: Enviar somente para exportação recebida ou expedida EM CONTÊINER, buscar a informação do porto de descarregamento informado no documento de saída como Porto Destino, quando houver. No atributo porto enviar o nome do porto.
- [listaConteineresULD].[listaPaisDestinoFinalCarga].idElemento: Enviar somente para exportação recebida ou expedida EM CONTÊINER, buscar a informação do país destino informado no documento de saída como País Destino, quando houver. No atributo idElemento enviar o código do país.
- [listaConteineresULD].[listaPaisDestinoFinalCarga].idPais: Enviar somente para exportação recebida ou expedida EM CONTÊINER, buscar a informação do país destino informado no documento de saída como País Destino, quando houver. No atributo idPais enviar o código do país

conforme tabela de domínio siscomex.

- [listaConteineresULD].[listaNavio].idElemento: Enviar somente para exportação recebida ou expedida EM CONTÊINER, buscar a informação do navio de embarque informado no documento de saída como "Navio Embarque", quando houver. No atributo idElemento enviar o código IMO do navio
- [listaConteineresULD].[listaNavio].imo: Enviar somente para exportação recebida ou expedida EM CONTÊINER, buscar a informação do navio de embarque informado no documento de saída como "Navio Embarque", quando houver. No atributo imo enviar o código IMO do navio.
- [listaConteineresULD].[listaNavio].nome: Enviar somente para exportação recebida ou expedida EM CONTÊINER, buscar a informação do navio de embarque informado no documento de saída como "Navio Embarque", quando houver. No atributo nome enviar o nome do navio.
- [listaConteineresULD].[listaLacres]: Enviar somente para exportação recebida ou expedida EM CONTÊINER. Buscar somente os lacres do contêiner. Buscar a informação dos lacres de origem ou da lacração realizada dentro do recinto.
- [listaConteineresULD].[listaLacres].localSif: Enviar somente para exportação recebida ou expedida EM CONTÊINER, enviar somente se o lacre for do tipo SIF e foi informado o localSIF.

03. SOLUÇÃO

Adicionado novos atributos no evento de acesso de veículos da API Recintos atendendo as exigências legais da RFB.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência

Não se aplica.

IMPORTANTE

Esta implementação é válida somente para a versão do módulo compilado no DELPHI 10 - TOKYO.

"A TOTVS recomenda que os recintos alfandegados, quando da atualização do sistema informatizado de controle aduaneiro (SARA) observe as normas legais vigentes conforme segue: o artigo 14 da IN SRF 682/2006 (que dispõe sobre a auditoria de sistemas informatizados de controle aduaneiro, estabelecidos para os recintos alfandegados), estabelece que qualquer alteração ou atualização de versão ou substituição do sistema informatizado de controle deverá ser previamente comunicada à SRF (Secretaria da Receita Federal do Brasil); o artigo 40 da Portaria RFB 3518/2011 (que estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento recintos) que determina que quaisquer alterações no sistema informatizado de controle aduaneiro, desde que devidamente justificadas pela administradora do recinto, poderão ser autorizadas pelo titular da unidade de despacho jurisdicionante."

documento_tecnico | totvs_logistica_recintos_aduaneiros | sara | recintos_aduaneiros | bra | supply_log_portos | versao_12 | release 12 1 2403 | versao 12 1 2403 | dlogportos-18112



Política de privacidade

Termos de uso