

# Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Baixa do Bem Patrimonial

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:30 min**

## Dúvida

Como realizar a **Baixa** de um ativo imobilizado?

É possível baixa somente para um **Cenário**?

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Ativo Fixo (FAS) - Versão 12

## Solução

O programa que realiza a **baixa** do bem patrimonial é o **FAS702 - Baixa Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas702aa.r)**.

Para baixar um bem, é necessário criar uma **regra individual** e informar a **data do movimento** de baixa.

Para baixar uma **faixa de bens**, será necessário criar uma **regra** e várias **exceções da regra**, conforme a lista de opções do campo **Conjunto**: Conta Patrimonial, Bem, Estabelecimento, etc. Após criar as **regras/exceções**, clicar no botão **Executar Lista**, que realizará a **baixa** dos bens.

06.9.5527 - Baixa Bem Patrimonial - 1.00.00.004

Lista Ajuda

Conjunto

06.9.5527 - Inserir Linha Baixa Bem Patrimonial - 1.00.01.026

Regra Exceção

Conjunto

Individual

Arrendador

Bem

Centro Responsabilidade

Conta Patrimonial

Contrato de Leasing

Bem Patrimonial: 0

PRODUTORES CADASTRADOS - PC

Parâmetros

Tipo Baixa: Valor Original Percentual Quantidade

Motivo Baixa: Inutilização

Data Movimento: 20/11/2019

Cenário Contábil:

Motivo:

Moeda:

Valor Origin: 0,00

Quantidade: 0

Percentual: 0,0000000

Mais...

OK Salva Cancela Ajuda

O **Tipo da Baixa** do bem patrimonial pode ocorrer por **Valor Original**, **Percentual** e **Quantidade**.


- **Baixa por Valor Original**: existe a necessidade de informar o **cenário**, pois o programa precisa saber qual o cenário que o valor informado (na tela de parâmetros) está relacionado, para determinar o **percentual** de baixa, ou seja, o Sistema determina um percentual que é aplicado em todos os cenários existentes no parâmetro de cálculo do bem. Importante salientar que se o bem possuir mais de um cenário de cálculo, o Sistema não permite realizar a baixa somente para um cenário;

- **Baixa por Percentual ou Baixa por Quantidade**: não é necessário informar o **cenário**, pois o programa realiza a baixa de acordo com os **percentuais** ou **quantidades** informadas.

#### Pré-requisitos para realizar a baixa do bem:

- Cadastrar previamente no programa **FAS028 - Motivos Desmobilização (prgfin/fas/fas028aa.r)**, o motivo da desmobilização, que será utilizado no campo **Motivo** do **FAS702**;

- Cadastrar previamente no programa **FAS712 - Parâmetros Contabilização** (prgfin/fas/fas712aa.r) o parâmetro de contabilização por **Finalidade Contábil Baixa**:



Os **Motivos** da **Baixa** dos bens previstos de forma fixa no Sistema, associados a grade contábil por cada finalidade contábil de baixa, são:

- **Baixa por Doação:** para esta finalidade contábil é solicitada uma **conta contábil de despesa**, onde será debitado o valor baixado do bem, o crédito será feito na conta de saldo imobilizado. Em todos os casos de baixa, as contas de depreciação, amortização e correção monetária, receberão lançamentos estornando o saldo destas contas com o valor correspondente do bem baixado.
- **Baixa por Devolução:** para esta finalidade contábil é solicitada a **conta contábil transitória de devolução**, onde será debitado o valor baixado do bem, o crédito ocorre na conta de saldo imobilizado deste bem. Esta transitória de devolução será zerada pelo módulo de **Recebimento** ou **Contas à Pagar**, que debita uma conta de fornecedor ou transitória de devolução de fornecedor e credita a transitória de devolução, que é a conta informada para esta finalidade contábil;
- **Baixa por Exaustão:** ocorre quando o bem sofre o efeito de exaurir-se, esgotar-se. Exemplo: extração mineral ou desmatamento de florestas. Para esta finalidade é solicitada a

**conta contábil de despesa** onde será debitado o valor do bem e o crédito será feito na conta de saldo imobilizado do bem;

- **Baixa por Inutilização:** ocorre com os bens que ficaram obsoletos ou sucateados. Para esta finalidade contábil é solicitada a **conta contábil de despesa** onde será debitado o valor baixado do bem e o crédito será feito na conta de saldo imobilizado do bem;
- **Baixa por Quebra:** ocorre com os bens que foram sucateados ou destruídos em parte ou totalmente. Para esta finalidade contábil é solicitada a **conta contábil de despesa** onde será debitado o valor baixado do bem e o crédito será feito na conta de saldo imobilizado do bem;
- **Baixa por Venda:** ocorre com os bens vendidos à terceiros. Para esta finalidade contábil é solicitada uma **conta contábil de custo de venda**, ou seja, **conta de resultado**, onde será debitado o valor baixado do bem e o crédito será feito na conta de saldo imobilizado deste bem. Nesta opção é **habilitado** o botão **Mais** para a inclusão de informações documentacionais:

06.9.5527 - Baixa Bem Patrimonial - 1.00.00.004

Lista Ajuda

06.9.5527 - Inserir Linha Baixa Bem Patrimonial - 1.00.01.026

☒ Regra ☐ Exceção

Conjunto

Individual

Individual

Conta Patrimonial: [ ] [ ]

Bem Patrimonial: [ ] [ ]

Parâmetros

Tipo Baixa: ☒ Valor Original ☐ Percentual ☐ Quantidade

Motivo Baixa: **Venda**

Data Movimento: 17/08/2016

Cenário Contábil: [ ] [ ]

Valor Origin: 0,00

Percentual: 0,0000000

Motivo: [ ] [ ]

Moeda: [ ] [ ]

Quantidade: 0

Mais...

Complemento Parâmetros Baixa Bem

☒ Física ☐ Jurídica

Pessoa: 0 [ ] [ ]

Endereço Entrega: [ ] [ ]

Moeda: [ ] [ ]

Valor Faturado: 0,00

OK Cancela Ajuda

Ao término do procedimento, será gerado um relatório informando os bens que foram baixados no Sistema.

### Saiba mais

Para mais informações, verificar os seguintes artigos:

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Finalidades Contábeis utilizadas no Ativo Fixo](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Regras e exceções no Ativo Fixo](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cancelamento da Baixa do Bem Patrimonial](#)