

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Bens que não tiveram cálculos gerados

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como ajustar bens que não sofrerem cálculos em períodos já contabilizados?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Ativo Fixo (FAS) - Versão 12

Solução

O Ativo Fixo realiza os cálculos à partir dos últimos registros de saldos existentes no bem. Para realizar movimentações de ajustes que eventualmente impediram os cálculos, utilizar um dia após o último registro de cálculo, para que os novos cálculos ocorram nos dados corretos.

Opção 1) Ao executar a rotina de cálculo é informado a data fim de cálculo, automaticamente os cálculos retroativos até a data informada ocorrem, gerando pendências de contabilização.

Não sendo possível integrações nos períodos já fechados, então é possível contabilizar exportando os registros pendentes anteriores ao período em aberto. Seguir orientação detalhada no artigo:

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Não integrar ajustes do módulo com a contabilidade](#)

Os dados serão gerados em arquivo. É possível ajustar a data do lançamento e, se desejar, complementar o histórico para justificar o lançamento.

Para importar, utilizar o programa: **DCF704ZA - Importação Lotes Contábeis (prgint/dcf/dcf704za.r)**.

Dúvidas sobre o layout do arquivo, acessar o programa que disponibiliza o relatório **Layout Import.Lote: DCF702 - Exportação Lotes Layout EMS (prgint/dcf/dcf702aa.r)**

Depois de importar e contabilizar os cálculos dos períodos retroativos, voltar os parâmetros do programa **UTB032 - Parâmetro Contabilização Módulo (prgint/utb/utb032aa.r)** e contabilizar o mês corrente, integrando os dados normalmente.

Opção 2) Para os cálculos retroativos não ocorrerem, manter o percentual de cálculo do bem igual a zero. Movimentos de ajustes efetuar no período atual. Baixar o bem e realizar nova implantação do bem em rotina que realiza os cálculos retroativos até a data fim de cálculo informada. Informar a data fim do período em aberto e marcar para contabilizar o movimento de implantação.

Para implantar o bem após a baixa, seguir orientação do artigo: [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Implantação de bens já imobilizados com valor acumulado de depreciação](#)

Opção 3) O Sistema permite inclusão de paradas de cálculo para os períodos retroativos e realizar os ajustes e o cálculo somente do mês corrente.

Para a depreciação ocorrer na vida útil informada do bem, o Sistema redefine o percentual de cálculo para ocorrer esta compensação através do ajuste da vida útil do bem aumentando o percentual de cálculo.

Para realizar o ajuste da vida útil seguir orientações do artigo [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - FAS729 - Parâmetro Ajusta Vida Útil Informada](#)

Deve utilizar a opção **Ajusta vida útil informada**, por este motivo é necessário que o bem já apresente cálculos registrados.

Saiba Mais

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Alterar a vida útil do bem patrimonial](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Baixa do Bem Patrimonial](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Não gerar depreciação, amortização e correção monetária por um período](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Transferência Externa do bem](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Transferência Interna do bem](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Depreciação não está sendo calculada](#)