

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cadastros obrigatórios para implantação

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:40 min**

Dúvida

Como cadastrar um bem no módulo **FAS - Ativo Fixo**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

Os bens do módulo **FAS - Ativo Fixo**, são controlados pelos campos **Conta Patrimonial**, **Número do Bem** e **Sequência**.

1 - Os programas para cadastro e parametrização da **Conta Patrimonial** são:

FAS019 - Manutenção Grupos Cálculo (prgfin/fas/fas019aa.r)

Implementação e manutenção dos **Grupos Cálculo**, responsável por indicar quais os cálculos a serem considerados para os bens: **Correção Monetária**, **Depreciação** ou **Amortização**. Na composição deve ser informado para cada combinação de **Cenário** e **Finalidade**, um registro com **Tipo Cálculo** em branco e outro com **Tipo Cálculo** informado.

FAS020 - Manutenção Grupos Conta Patrimonial (prgfin/fas/fas019aa.r)

Permitir a implementação do **Grupo Conta Pat** que definem as permissões de cálculo.

FAS011 - Manutenção Contas Patrimoniais (prgfin/fas/fas011aa.r)

Objetivo é permitir a implementação das **Contas Patrimoniais** que classificarão os bens patrimoniais. Os parâmetros efetuados serão sugeridos pelo Sistema na inclusão dos bens no módulo.

Uma **conta patrimonial** deverá ter indicação de pelo menos uma finalidade. Se marcar somente a opção **Controle Físico**, o campo **Grupo Cálculo** fica desabilitado para preenchimento, indica que os bens serão controlados somente fisicamente e não haverá controle de valores. Se desejar integrar contabilmente os valores dos bens, a opção **Controle Contábil** deve ser marcada. É opcional marcar as duas opções em conjunto.

Ver orientações relacionadas aos cadastros citados, nos artigos 1 e 2 do tópico **Saiba mais**.

Os três cadastros se relacionam, conforme destaca a imagem:

Conta Patrimonial: 1.3.02.01.04

Descrição: MAQUINAS INDUSTRIAIS

Grupo Conta Pat: MQI MAQUINAS INDUSTRIAIS

☒ Controle Físico

☒ Controle Contábil

Grupo Cálculo: DEPREC DEPRECIACAO

Tipo Cálculo	Cenário	Finalidade	Anos Vida Útil	Perc Ano Dpr	% Depr Incen	Unid Vida Útil	Residual	%Redução Sdo
FISCAL	FISCAL	Corrente	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
FISCAL	FISCAL	Fiscal	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
IFRS	Corrente	Corrente	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
IFRS	FISCAL	Fiscal	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
CM/FIS	FISCAL	Corrente	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
CM/FIS	FISCAL	Fiscal	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
CM/FIS	IFRS	Corrente	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
CM/FIS	IFRS	Fiscal	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
DEP/FIS	FISCAL	Corrente	10,00	10,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
DEP/FIS	FISCAL	Fiscal	10,00	10,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
DEP/FIS	IFRS	Corrente	10,00	10,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
DEP/FIS	IFRS	Fiscal	10,00	10,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000

Grupo Conta Pat: MQI

Descrição: MAQUINAS INDUSTRIAIS

Permissão Cálculo

☒ Calcula CM

☒ Calcula Dpr

☐ Calcula Amortização

Grupo Cálculo: DEPREC

Descrição: DEPRECIACAO

Tipo Cálculo	Cenário	Contábil	Finalidade
IFRS	IFRS	Corrente	Fiscal
IFRS	IFRS	Fiscal	Fiscal
CM/FIS	FISCAL	Corrente	Fiscal
CM/FIS	FISCAL	Fiscal	Fiscal
CM/FIS	IFRS	Corrente	Fiscal
CM/FIS	IFRS	Fiscal	Fiscal
DEP/FIS	FISCAL	Corrente	Fiscal
DEP/FIS	FISCAL	Fiscal	Fiscal
DEP/FIS	IFRS	Corrente	Fiscal
DEP/FIS	IFRS	Fiscal	Fiscal

Para vincular os **Tipos Cálculo** no programa **FAS020**, os cadastros prévios são:

FAS032 - Manutenção Tipos Cálculo (prgfin/fas/fas032aa.r)

Permitir a implementação dos **Tipos de Cálculo** com todas as informações referentes ao cálculo de **Correção Monetária**, **Depreciação** ou **Amortização**. Dúvidas de parametrização procurar a legislação que normaliza as formas de controle do ativo que deseja controlar. Variações de parametrização são destacadas nos artigos dos tópicos 3, 4, 5 e 6 do tópico **Saiba Mais**.

FAS026 - Manutenção Método Cálculo Depreciação (prgfin/fas/fas026aa.r)

Permitir a implementação dos **Métodos de Cálculo** com todas as informações referentes ao cálculo da depreciação. Artigos relacionados acessar os artigos 7 e 8 do tópico **Saiba Mais**.

2 - A implementação do **número do Bem patrimonial** respeita os parâmetros informados no cadastro do programa **FAS062 - Parâmetros Gerais Administrativo Patrimonial (prgfin/fas/fas062ta.r)**, através do campo **Nível Numeração**. Avaliar detalhes de parametrização no artigo 9.

3 - A inclusão de bens e incorporações, ocorrem através dos programas:

FAS701 - Manutenção Bens (prgfin/fas/fas701aa.r);

FAS715 - Manutenção Incorporações Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas715aa.r).

4 - Para implantar um bem com valores de depreciação:

FAS734 - Implantação Bem já Imobilizado (prgfin/fas/fas734aa.r).

5 - Os programas de cálculo e contabilização são:

FAS704 - Cálculo Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas704aa.r);

FAS705 - Contabilizar Movimentação (prgfin/fas/fas705aa.r).**Saiba mais**

- 1 - [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Tipo de cálculo em branco](#)
- 2 - [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cadastrar uma conta patrimonial para não sofrer cálculos](#)
- 3 - [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Tipo de Cálculo Proporcional ao Exercício](#)
- 4 - [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Valor Residual](#)
- 5 - [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Correção Monetária](#)
- 6 - [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Depreciação](#)
- 7 - [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Inserir o percentual anual de redução do saldo do bem patrimonial](#)
- 8 - [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Método de Cálculo Horas de Serviço e Unidades Produzidas](#)
- 9 - [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Controle do Número do Bem pelo módulo Ativo Fixo](#)