

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Custo Atribuído - Regras de negócio

 Tempo aproximado para leitura: **00:09:30 min**

Dúvida

Como ocorre a alteração do valor dos bens do módulo **FAS - Ativo Fixo** ao definir um valor de **custo atribuído** para atender a **CPC 10**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

A definição de **custo atribuído** normalmente é aplicada no cenário de controle do **IFRS**, sem impacto nos valores controlados por outros cenários parametrizados nos bens. O ajuste pode aumentar ou diminuir o valor do ativo imobilizado.

A rotina **Custo Atribuído** foi disponibilizada para atender a norma **CPC - Comitê de Pronunciamento Contábeis** de número **10** para atender a **IFRS - International Financial Reporting Standards**.

O saldo do bem será atualizado até o dia imediatamente anterior à data da realização do **custo atribuído** e o valor informado será somado ao saldo atualizado do bem, determinando novo saldo e o novo valor original do bem. Exemplo:

- Bem com saldo de R\$ 100.000,00 em 31/12/2011;
- Valor do **custo atribuído** em 15/01/2012 = R\$ 20.000,00;
- Saldo atualizado até o dia 14/01/12 = R\$ 95.000,00 - representa o valor líquido do bem: valor original - valor da depreciação ou amortização acumulada do bem;
- Novo saldo do bem = R\$115.000,00, sendo R\$ 95.000,00 do saldo atualizado + R\$ 20.000,00 do **custo atribuído**.

Além de definir novo saldo e novo valor original do bem, a depreciação acumulada até a data da realização do **custo atribuído** será baixada. O bem começa a depreciar novamente, com base no novo valor original.

Para o controle são gerados registros de **movimento, valor original, cálculo e saldo**:

- **Movimento**: contendo o valor de **custo atribuído** para o bem
- **Quatro registros de cálculo** sendo que os três últimos registros tem por objetivo registrar contabilmente a baixa da depreciação e da correção monetária acumulada até a data do **custo atribuído**:

- Da valorização ou desvalorização do bem, a transação será igual a **Valorização** ou **Desvalorização**;
- Do ajuste da depreciação, com tipo de cálculo igual a branco, a transação será **Ajuste Custo Atribuído**;
- Do ajuste da depreciação, com tipo de cálculo da depreciação, a transação será **Ajuste Custo Atribuído**;
- Do ajuste da correção monetária, com tipo de cálculo de correção monetária, a transação será **Ajuste Custo Atribuído**;
- **Registro de cálculo da depreciação** do dia do **custo atribuído**, onde é calculada a depreciação do dia do registro de **custo atribuído**;
- Registro do **novo saldo do bem**;
- Registro do **novo valor original**, que é o mesmo atribuído no registro de saldo.

Conforme **Lei 12973**, regulamentada pela **Instrução Normativa 1515**, os valores do **custo atribuído**, de valorização ou desvalorização, bem como a depreciação destes valores, devem ser controlados em subcontas vinculadas as contas de saldo imobilizado e saldo depreciação dos bens. Foram disponibilizados novos parâmetros para vinculação das subcontas.

Grade Contábil **Valorização e Desvalorização**:

Valorização	Desvalorização
Geração do Custo Atribuído	Geração do Custo Atribuído
DB-Saldo Imobilizado Custo Atrib (conta DB)	DB-Desvalorização Custo Atribuído
CR-Valorização Custo Atribuído	CR-Saldo Imobilizado Custo Atrib (conta CR)
Ajuste Custo Atribuído (valor original)	Ajuste Custo Atribuído (valor original)
DB-Ajuste Custo Atribuído	DB-Ajuste Custo Atribuído
CR-Saldo Imobilizado	CR-Saldo Imobilizado
Ajuste Custo Atribuído (depreciação)	Ajuste Custo Atribuído (depreciação)
DB-Depreciação (conta CR)	DB-Depreciação (conta CR)
CR-Ajuste Custo Atribuído	CR-Ajuste Custo Atribuído
Ajuste Custo Atribuído (valor original corrigido)	Ajuste Custo Atribuído (valor original corrigido)
DB-Ajuste Custo Atribuído	DB-Ajuste Custo Atribuído
CR-Correção Monetária (conta DB)	CR-Correção Monetária (conta DB)
Ajuste Custo Atribuído (correção monetária)	Ajuste Custo Atribuído (correção monetária)
DB-Correção Monetária (conta CR)	DB-Correção Monetária (conta CR)
CR-Ajuste Custo Atribuído	CR-Ajuste Custo Atribuído

Exemplificando a **Valorização**:

Bem com saldo atual de R\$ 1.000,00, com novo valor definido de R\$ 1.500,00, com o ajuste de **Custo Atribuído** de R\$ 500,00. O lançamento do valor do **custo atribuído** em subconta:

CR – conta de **valorização custo atribuído** para zerar o lançamento R\$ 500,00

DB – saldo imobilizado **custo atribuído**, novo parâmetro de contabilização

Exemplificando a **Desvalorização**:

Bem com saldo atual de R\$ 1.000,00, com valor real de R\$ 500,00, com ajuste de **Custo Atribuído** de R\$ 500,00. O lançamento relacionado será:

DB – conta de **desvalorização custo atribuído** para zerar o lançamento R\$ 500,00

CR – saldo imobilizado **custo atribuído**, novo parâmetro de contabilização

Exemplificando a **Depreciação** sobre o valor da **Realização do Custo Atribuído**:

O cálculo da depreciação ou amortização do valor do bem e sobre o valor da realização do **custo atribuído**, ocorre da mesma forma dos bens sem a definição de **custo atribuído**, aplica-se o percentual de depreciação sobre o valor original do **custo atribuído**.

O valor residual também é considerado no cálculo, o sistema apura quanto o valor do **custo atribuído** representa sobre o valor total do bem para determinar o percentual que será aplicado sobre o valor residual total informado para cada bem.

Exemplificando a fórmula de cálculo para controle do **Valor Residual**:

Bem com saldo de R\$ 1000,00 onde foi feito um **custo atribuído** de R\$ 500,00. Saldo do bem R\$ 1.500,00. Valor residual de R\$ 150,00. Para determinar o percentual do valor residual sobre o valor do **custo atribuído**, a fórmula aplicada é:

1º) $500 \text{ (valor custo atribuído)} / 1500 * 100 = 33,33\%$, que é percentual do **custo atribuído** sobre o valor total do bem.

2º) $150 \text{ (residual)} * 33,33\% = 50$, que é o valor residual utilizado no cálculo do valor do **custo atribuído**.

Grade contábil **Depreciação e Amortização**:

Depreciação Custo Atribuído Valorização	Depreciação Custo Atribuído Desvalorização
DB-Depreciação Custo Atribuído (conta DB)	DB-Depreciação Custo Atribuído (conta CR)
CR-Depreciação Custo Atribuído (conta CR)	CR-Depreciação Custo Atribuído (conta Alteração) quando informada ou CR-Depreciação Custo Atribuído (conta DB)
Realização Custo Atribuído Valorização	Realização Custo Atribuído Desvalorização
DB-Valorização Custo Atribuído	DB-Realização Ajuste Aval Patrimonial (conta DB)
CR-Realização Ajuste Aval Patrimonial (conta CR)	CR Desvalorização Custo Atribuído
Amortização Custo Atribuído Valorização	Amortização Custo Atribuído Desvalorização
DB-Amortização Custo Atribuído (conta DB)	DB-Amortização Custo Atribuído (conta CR)
CR-Amortização Custo Atribuído (conta CR)	CR-Amortização Custo Atribuído (conta Alteração) quando informada senão CR-Amortização Custo Atribuído (conta DB)

O registro de cálculo de bens com definição de **custo atribuído**, são controlados por três registros de apropriações contábeis.

Exemplificando a **Depreciação com Valorização**:

1. Registro da apropriação da depreciação do saldo do bem:
 1. DB – despesa de depreciação, conta **DB** da finalidade contábil **Depreciação**.
 2. CR – saldo de depreciação, conta **CR** da finalidade contábil **Depreciação**.
2. Registro da apropriação da depreciação do valor do **custo atribuído**:
 1. DB – despesa de depreciação **custo atribuído**, conta **DB**, finalidade contábil **Depreciação Custo Atribuído**.
 2. CR – saldo de depreciação **custo atribuído**, conta **CR**, finalidade contábil **Depreciação Custo Atribuído**.
3. Registro da apropriação da realização do **custo atribuído**:
 1. DB – **Valorização Custo Atribuído**.
 2. CR – **Realização Ajuste Aval Patrimonial**, conta CR.

Exemplificando a Depreciação com Desvalorização:

1. Registro da apropriação da depreciação do valor saldo do bem:
 1. DB – despesa de depreciação, conta **DB** da finalidade contábil **Depreciação**.
 2. CR – saldo de depreciação, conta **CR** da finalidade contábil **Depreciação**.
2. Registro da apropriação da depreciação do valor do **custo atribuído**:
 1. DB – despesa de depreciação **custo atribuído**, conta **CR**, finalidade contábil **Depreciação Custo Atribuído**.
 2. CR – saldo de depreciação **custo atribuído**, conta contábil de alteração da finalidade contábil **Depreciação Custo Atribuído**
3. Registro da apropriação da realização do **custo atribuído**:
 1. DB – **Realização Ajuste Aval Patrimonial**, conta DB.
 2. CR – **Desvalorização Custo Atribuído**.

Grade contábil **movimentos de baixa**:

Valorização	Desvalorização
Baixa Custo Atribuído (venda/quebra/exaustão/inutilização)	Baixa Custo Atribuído (venda/quebra/exaustão/inutilização)
Saldo Imobilizado – tipo calculo branco	Saldo Imobilizado – tipo calculo branco
DB–Baixa Venda, Quebra, Exaustão, Inutilização Custo Atribuído	DB-Saldo Imobilizado Custo Atribuído, conta CR
CR–Saldo Imobilizado Custo Atribuído, conta DB	CR-Baixa Venda, Quebra, Exaustão, Inutilização Custo Atribuído
Valorização – tipo calculo branco	Desvalorização – tipo calculo branco
DB-Valorização Custo Atribuído	DB-Realização Ajuste Aval Patrimonial, conta DB
CR-Realização Ajuste Aval Patrimonial, conta CR	CR-Desvalorização Custo Atribuído
Depreciação/Amortização – tipo calculo depreciação/amortização	Depreciação/Amortização – tipo calculo depreciação/amortização
DB-Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR	DB- Baixa Venda, Quebra, Exaustão, Inutilização Custo Atribuído
CR- Baixa Venda, Quebra, Exaustão, Inutilização Custo Atribuído	CR- Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR

Valorização	Desvalorização
Baixa Custo Atribuído (Devolução)	Baixa Custo Atribuído (Devolução)
Saldo Imobilizado – tipo calculo branco	Saldo Imobilizado – tipo calculo branco
DB–Baixa Devolução Custo Atribuído	DB-Saldo Imobilizado Custo Atribuído, conta CR
CR–Saldo Imobilizado Custo Atribuído, conta DB	CR-Baixa Devolução Custo Atribuído
Valorização – tipo calculo branco	Desvalorização – tipo calculo branco
DB-Valorização Custo Atribuído	DB-Realização Ajuste Aval Patrimonial, conta DB
CR-Realização Ajuste Aval Patrimonial, conta CR	CR-Desvalorização Custo Atribuído
Saldo Depreciação/Amortização – tipo calculo depreciação/amortização	Saldo D Depreciação/Amortização – tipo cálculo depreciação/amortização
DB-Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR	DB-Baixa Devolução Custo Atribuído
CR-Baixa Devolução Custo Atribuído	CR- Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR
Despesa Depreciação/Amortização — tipo calculo depreciação/amortização	Despesa Depreciação/Amortização – tipo calculo depreciação/amortização
DB-Baixa Devolução Custo Atribuído	Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta DB
CR- Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta DB	CR-Baixa Devolução Custo Atribuído

No momento da baixa do bem com definição de **custo atribuído**, serão baixados:

- O valor original do **custo atribuído**, valor correspondente a valorização ou desvalorização sofrida pelo bem. Este valor estará relacionado a apropriação do registro de cálculo da baixa com tipo de cálculo em branco;
- O saldo a realizar do **custo atribuído**, valor este que pode ser visualizado no registro de saldo do bem, campo **Saldo Custo Atribuído**. Também relacionado a apropriação do registro de cálculo da baixa com tipo de cálculo em branco;

- O valor já depreciado do **custo atribuído**. Este valor será a diferença entre a valorização ou desvalorização e o saldo do **custo atribuído**. Exemplo:

Valorização custo atribuído	1.000,00
Saldo custo atribuído no momento da baixa	350,00
Valor já depreciado/realizado	650,00

Para as baixas por devolução, além dos registros detalhados acima, é criada também uma apropriação para a baixa da despesa de depreciação do **custo atribuído**, utilizando como valor também a diferença entre a valorização ou desvalorização e o saldo do **custo atribuído**, conforme exemplificado acima.

Grade contábil em movimentos de **União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio e Transferências**:

Valorização	Desvalorização
Transferência Externa	Transferência Externa
Códigos de Estabelecimento/Unidade de Negócio Antigos	Códigos de Estabelecimento/Unidade de Negócio Antigos
Valorização – tipo calculo em branco	Desvalorização – tipo calculo em branco
DB-Valorização Custo Atribuído	DB-Transferência
CR-Transferência	CR-Desvalorização Custo Atribuído
Saldo Imobilizado – tipo calculo em branco	Saldo Imobilizado – tipo calculo em branco
DB-Transferência	DB-Saldo Imobilizado Custo Atribuído, conta CR
CR-Saldo Imobilizado Custo Atribuído, conta DB	CR-Transferência
Depreciação/Amortização – tipo de cálculo informado	Depreciação/Amortização – tipo de cálculo informado
DB-Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR	CR-Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR
CR-Transferência	DB-Transferência
Novos Códigos de Estabelecimento/Unidade de Negócio	Novos Códigos de Estabelecimento/Unidade de Negócio
Valorização – tipo calculo informado	Desvalorização – tipo calculo informado
DB-Transferência	DB-Desvalorização Custo Atribuído
CR-Valorização Custo Atribuído	CR-Transferência
Saldo Imobilizado – tipo calculo em branco	Saldo Imobilizado – tipo calculo em branco
DB-Saldo Imobilizado Custo Atribuído	DB-Transitória de Transferência
CR-Transitória de Transferência	CR-Saldo Imobilizado Custo Atribuído, conta CR
Depreciação/Amortização – tipo de cálculo informado	Depreciação/Amortização – tipo de cálculo informado
DB-Transferência	DB- Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR
CR- Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR	CR-Transferência

Valorização	Desvalorização
União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio	União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio
Bem Origem	Bem Origem
Valorização – tipo calculo em branco	Desvalorização – tipo calculo em branco
DB-Valorização Custo Atribuído	DB- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio
CR- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio	CR-Desvalorização Custo Atribuído
Saldo Imobilizado – tipo calculo em branco	Saldo Imobilizado – tipo calculo em branco
DB- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio	DB-Saldo Imobilizado Custo Atribuído, conta CR
CR Saldo Imobilizado Custo Atribuído, conta DB	CR- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio
Depreciação/Amortização - tipo calculo informado	Depreciação/Amortização - tipo calculo informado
DB- Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR	DB- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio
CR- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio	CR- Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR
Bem Destino	Bem Destino
Valorização – – tipo calculo em branco	Desvalorização – tipo calculo em branco
DB- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio	DB-Desvalorização Custo Atribuído
CR-Valorização Custo Atribuído	CR- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio
Saldo Imobilizado – tipo calculo em branco	Saldo Imobilizado – tipo calculo em branco
DB Saldo Imobilizado Custo Atribuído	DB- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio
CR- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio	CR-Saldo Imobilizado Custo Atribuído, conta CR
Depreciação/Amortização - tipo calculo informado	Depreciação/Amortização - tipo calculo informado
DB- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio	DB-Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR
CR- Depreciação/Amortização Custo Atribuído, conta CR	CR- União, Desmembramento, Reclassificação, Rateio

Ao realizar movimento que gera novo bem:

- Nos bens baixados:
 - Valor original do **custo atribuído** (valorização ou Desvalorização);
 - Saldo a realizar do **custo atribuído** (campo **Saldo Cust Atrib** da tabela de saldo);
 - Valor já depreciado do **custo atribuído**, diferença entre a valorização ou desvalorização e o saldo do **custo atribuído**.
- Nos novos bens:
 - Valor original do **custo atribuído** (valorização ou desvalorização);
 - Saldo a realizar do **custo atribuído** (campo **Saldo Cust Atrib** da tabela de saldo);
 - Valor já depreciado do **custo atribuído**, diferença entre a valorização ou desvalorização e o saldo do **custo atribuído**.

No movimento de transferência, o sistema gera apropriações de baixa e implantação no próprio bem, sendo que a baixa é contabilizada no estabelecimento e unidade de negócio atual do bem e a implantação é gerada no estabelecimento e unidade de negócio determinados pelo movimento de transferência.

No movimento de união, para a geração do bem destino, serão somados os valores de todos os bens origens para a criação dos valores do **custo atribuído** do bem gerado pelo movimento de união:

bem	valorização	saldo custo atribuído	depreciação custo atribuído
bem origem 1	500,00	200,00	300,00
bem origem 2	300,00	50,00	250,00
bem origem 3	800,00	500,00	300,00
bem destino	1.600,00	750,00	850,00

No desmembramento, os valores de **custo atribuído** do bem origem serão distribuídos nos bens destino, de acordo com o percentual definido:

bem	valorização	saldo custo atribuído	depreciação custo atribuído
bem origem	1.000,00	350,00	650,00
bem destino 1 - 30%	300,00	105,00	195,00
bem destino 2 - 33%	330,00	115,50,	214,50
bem destino 3 - 37%	370,00	129,50	240,50