

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Importação Bem Patrimonial

 Tempo aproximado para leitura: **00:07:55 min**

Dúvida

Como realizar a carga de bens no módulo Ativo Fixo?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

Para realizar a importação acessar o programa **DCF727ZA - Executa Importação de Bens Patrimoniais (prgint/dcf/dcf727za.r)**.

O detalhamento do leiaute de cada arquivo está disponível na opção **Layout Imp**. A informação **Nro Sequencial Bem** é o número que faz a ligação das informações entre os arquivos. O arquivo **Bem** terá as informações cadastrais do bem, o arquivo **Alocação** terá as informações de centro de custo e unidade de negócio do bem, o arquivo de **Valores** determina os valores do bem e incorporações. O arquivo de **Incorporação** determina as informações cadastrais das incorporações.

Opções **Erro de Importação** e **Executa Imp**, parametrização que permite o controle de validação do conteúdo dos arquivos de importação e tratamento na apresentação das ocorrências. Para que todas as situações de problemas sejam listadas, marcar **Ignorar** e não marcar a opção **Executa Imp**.

Se marcar as opções **Abandonar** ou **Interagir**, o Sistema irá interromper o processo de validação após primeira inconsistência encontrada.

Arquivos Externos: Indicar os arquivos preparados para o processo de importação. Arquivos obrigatórios são **Bens**, **Valores** e **Alocações**. Os arquivos **Incorporação** e **Residual Mínimo** não são obrigatórios e o campo vinculado pode ser mantido em branco.

O nome do arquivo e diretórios de armazenamento utilizar no máximo 8 caracteres. Evitar nomenclatura com pontos e acentuação gráfica para as pastas em que o arquivo é armazenado.

Valores Data Fechamento: Ao marcar esse campo indica que o bem já sofreu depreciação ou amortização até uma determinada data. Se no arquivo de importação **Valores**, constarem valores de depreciação, amortização ou correção monetária, então esse parâmetro deve ser marcado. Este parâmetro controla a habilitação dos campos **Cenário** e **Dt Últ Fechamento** e desabilita a opção **Bens Contabilizados**. Essa opção não gera integração contábil da implantação dos bens já imobilizados.

Exemplo de utilização:

O bem tem data de aquisição 01/01/2000 e registros de valores calculados até 31/10/2020, no campo **Dt Últ Fechamento** informar 31/10/2020. A data informada sempre deve ser o último dia do período do **Cenário** parametrizado em tela.

Dt Últ Fechamento: Indica a data do último cálculo do bem antes da importação. Um dia após a data informada o Sistema passa a gerar os próximos registros de cálculo.

Exemplo de utilização:

Ao informar como data do último fechamento 31/10/2020, à partir de 01/11/2020 o Sistema determina os novos valores de cálculo do bem.

Saldo Antes da Baixa: Esse parâmetro indica que o valor que está sendo informado para o bem refere-se ao valor antes da baixa. Permite registro de bens baixados para manter o histórico.

Formas de tratamento:

1) Parâmetro **Saldo Antes da Baixa** não selecionado, informar o percentual de baixa do bem e o valor depois da baixa.

Exemplo de utilização:

Bem de 100 reais com percentual de baixa de 50%, no arquivo **Valores** informar o valor atual de 50 reais. Para o percentual de baixa igual a 100% informar valor do bem igual a zero.

2) Parâmetro **Saldo Antes da Baixa** selecionado, no arquivo **Valor** informar o valor antes da baixa.

Exemplo de utilização:

Bem de valor de 1.400 reais 50% baixado, no arquivo **Valor** informar 1.400 reais e percentual de baixa 50%. O bem é criado com o valor de 1.400, com percentual de 50% e o Sistema cria o movimento de baixa mantendo o saldo de 700 reais.

Consulta Bem (1.00.00.015)

Arquivo Ajuda

Conta Patrimonial: computador-ma Computador

Bem Patrimonial: 8601 216 Teste marisa

☒ Por Incorporação ☐ Por Data Movimento ☐ Por Transação ☐ Por Origem

Incorp	Data Movimento	Transação Cálculo	Origem	Mot Desmob	Cenário
0	01/01/2008	Inicialização	Inicialização		
0	02/01/2008	Baixa	Inutilização		

Movimento de baixa criado na importação quando marcado o parâmetro: Saldo Antes da Baixa

Relações:

Alocações Baixa Característica Cálculo Cronograma

Hierarquia Incorporação Parâmetro Quant Produz Saldo

Transferência Movimento Val Original

Movimentações do Bem Patrimonial

Consulta Bem (1.00.00.015)

Arquivo Ajuda

Conta Patrimonial: computador-ma Computador

Bem Patrimonial: 8601 216 Teste marisa

☒ Por Sequência Incorp ☐ Por Cenário ☐ Por Finalidade ☐ Por Data Saldo Bem

Incorp	Cenário	Finalidade	Data Saldo	Val Original	Corr Monet	VO Corrigido
0	FISCAL	corrente	01/01/2008	413,36	0,00	413,36
0	FISCAL	corrente	02/01/2008	500,17	0,00	500,17
0	FISCAL	corrente	03/01/2008	0,00	0,00	0,00

Bem implantado com o saldo antes da baixa, mas como está 100% baixado o saldo do bem é 0 (zero).

Relações:

Alocações Baixa Característica Cálculo Cronograma

Hierarquia Incorporação Parâmetro Quant Produz Saldo

Transferência Movimento Val Original

Transferência Bem Patrimonial

Gera Valor Original Histórico: O Sistema gera o valor do bem também na data de aquisição, informação histórica sem efeito contábil. Deve existir as cotações entre as moedas na data de aquisição do bem. Se o bem tem data de aquisição 01/01/1993, o valor do bem será convertido para a moeda vigente nesta data. Observar orientações de uso desta opção no artigo [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Opção de gerar valor histórico](#)

Importa Incorporação de Bem Já Importado: Parâmetro utilizado para incluir incorporações em bens já cadastrados no módulo. Quando não marcado o bem é criado junto com a incorporação. Ao utilizar essa opção é obrigatório a definição dos 4 arquivos de importação. É necessário informar todos os dados do bem, para o Sistema localizar na base de dados o bem correto para criar a

incorporação.

Bens Contabilizados: Habilitado quando o parâmetro **Valores Data Fechamento** não for selecionado. Ao marcar o parâmetro, os registros de implantação ficarão marcados como contabilizados, porém os valores não serão integrados para a contabilidade.

Ao não selecionar o parâmetro, os registros de implantação ficarão pendentes para contabilização posterior através da execução do programa **FAS705 - Contabilização Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas705aa.r)**.

Importação: Se marcado determina a criação dos bens na base de dados. Quando não marcado o Sistema efetua somente validação das informações dos arquivos de importação.

Erro de Importação: Seta as opções que poderão ser utilizadas caso aconteça algum erro, como exemplo, **Abandonar** em caso de erro o processo é interrompido.

Layout: Acesso ao relatório de leiaute dos arquivos de importação, com detalhes de definição de cada arquivo. Há detalhes de definição de cada informação, e no fim do relatório existe um modelo que exemplifica a definição de cada arquivo.

Mensagens: Opção de visualização do relatório de acompanhamento gerados pelo Sistema.

Execução: Opções de execução On-line ou Batch e se deseja visualizar os parâmetros de execução ao final do relatório de acompanhamento.

Saiba mais

Erros mais comuns:

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Bens não são importados](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Empresa do Bem 0 inexistente. Erro na linha 1](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Indicador Econômico inexistente para Finalidade corrente em &](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Informado valores p/ bens baixados totalmente](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Data de movimento inválida no arquivo ASCII](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - A data do movimento tem que ser menor ou igual a data do ultimo fechamento](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Ocorreu o erro 21027 no processo executado](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Faltou valores p/ finalidade corrente do bem](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Existe incorporação com a sequência 0.](#)

[Verificar o arquivo de incorporação, no campo: Sequência Incorp](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Erro ao importar incorporações do bem](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Erros na Importação de valores dos Bens Patrimoniais](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Não encontrou C. Custo Principal do bem](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Soma dos percentuais apropriados do bem & difere de 100%](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Foi informado valor de depreciação, mas o grupo de cálculo não tem tipo de cálculo depreciação](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Para descontar PIS ou COFINS de forma parcelada, deve estar parametrizado para creditar PIS ou COFINS](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Relatório Leiaute de Importação](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Mensagem 1062 - Nome do arquivo incorreto](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - DCF727ZA - Usuário sem permissão para acessar Empresa &1 do bem &1](#)