

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Depreciação não está sendo calculada

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Bem não depreciou, como avaliar?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

A **depreciação** não é calculada devido aos seguintes motivos:

1. Verificar se o bem patrimonial possui **cronograma de cálculo** cadastrado para o período em que foi efetuado o cálculo. Para consultar esta informação, acessar o programa **FAS725 - Cronograma Cálculo Bem (prgfin/fas/fas725aa.r)** e selecionar o bem desejado:



06.9.5527 - Cronograma de Cálculo - 1.00.00.005

Arquivo Ajuda

Conta Pat: 104 VEICULOS


Bem: 104029 0 HELICOPTERO R44 II

Tipo Cálculo	Cenário Contábil	Data Início Parada	Data Fim Parada
CM	FISCAL	01/02/2017	28/02/2017
CM	GEREN	01/02/2017	28/02/2017
DP	FISCAL	01/02/2017	28/02/2017
DP	GEREN	01/02/2017	28/02/2017

Entra

2. Verificar se o percentual de depreciação para a empresa está igual a zero. Para consultar esta informação, basta acessar o programa **FAS000 - Critério Cálculo Empresa**

(prgfin/fas/fas000aa.r). Caso o valor esteja zerado, não irá calcular a depreciação para o **cenário** e **finalidade** informados:



06.9.5527 - Manutenção Critérios Cálculo Empresa - 1.00.00.001

Arquivo Ajuda

Cenário Contábil: FISCAL FISCAL

Finalidade: Corrente Corrente

Início Validade: 01/01/0001

Fim Validade: 31/12/9999

Forma Cálculo CM: Não

Forma Cálculo CM Dpr: Não

Forma Calc CM Amort: Não

Valor Base CM: VO Corrigido

Perc Aplic Dpr: 0,00

Perc Aplic Amort: 0,00

Código Cenário Contábil

3. Verificar se o bem já está 100% depreciado. Esta informação é visualizada pelo programa **FAS211 - Consulta Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas211aa.r)**. Ao acessá-lo, selecionar o bem patrimonial e clicar no botão **Saldo**. Se os valores das colunas **DPR Val Orig** e **Val Original** estiverem iguais e na coluna **Perc Dpr Acum** aparecer o valor **100,00000**, indica que o bem está 100% depreciado e não haverá mais cálculo de depreciação nos períodos posteriores:

06.9.5527 - Consulta Bem - 1.00.00.031

Arquivo Ajuda

Navigation icons: back, forward, search, filter, etc.

Conta Patrimonial: 13101000001

Bem Patrimonial: 1 0

☐ Por Sequência Incorp ☒ Por Cenário ☐ Por Finalidade ☐ Por Data Saldo Bem

Incorp	Cenário	Finalidade	Data Saldo	Val Original	Dpr Val Orig	Perc Dpr Acum
0	FISCAL	Corrente	01/01/2019	10.000,00	0,00	0,00000000
0	FISCAL	Corrente	01/02/2019	10.000,00	8.333,33	83,33333333
0	FISCAL	Corrente	01/03/2019	10.000,00	10.000,00	100,00000000

4. Verificar a informação da **data inicial** de cálculo do bem patrimonial. Se a data de cálculo da depreciação for anterior a data inicial do cálculo do bem, nenhuma depreciação será gerada. A informação da data inicial de cálculo do bem aparece no programa **FAS701 - Aquisição Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas701aa.r)**, na coluna **Inic Cálculo** nos parâmetros de cálculo do bem:

06.9.5527 - Informa Parâmetros Cálculo Bem - 1.00.01.023

Conta Patrimonial: 13101000001 Teste 123

Bem Patrimonial: 1 0 Teste

Tipo Calc	Cenário	Finalidade	Inic Cálculo	% Anual Depr	% Depr Incen	Anos Vic
DEPREC	FISCAL	Corrente	01/01/2019	1000,000	0,0000	
DEPREC	FISCAL	Fiscal	01/01/2019	1000,000	0,0000	
DEPREC	IFRS	Corrente	01/01/2019	1000,000	0,0000	
DEPREC	IFRS	Fiscal	01/01/2019	1000,000	0,0000	
	FISCAL	Corrente	01/01/2019	0,000	0,0000	

Início Cálculo: 01/01/2019

Depreciação/Amortização

Percentual Anual: 1000,000	Perc Anual Dpr Incen: 0,0000
Vida Útil (Anos): 0,10	Vida Útil (Unidades): 0,00
Residual Mínimo: 0,00	Perc Anual Reduc Sdo: 0,0000

5. Verificar se o bem apresenta informação de percentual e vida útil informados nos parâmetros de cálculo. Esta informação é visualizada pelo programa **FAS211 - Consulta Bem Patrimonial** (prgfin/fas/fas211aa.r). Se o percentual anual for igual a zero os cálculos não serão realizados.

06.9.5527 - Consulta Bem - 1.00.00.031

Arquivo Ajuda

Conta Patrimonial: 15206 SONDAS

Bem Patrimonial: 614 0 CARREGADOR P/ LANTERNA

☒ Por Tipo Cálculo ☐ Por Cenário ☐ Por Finalidade ☐ Por Data Início Cálculo

Tipo Calc	Cenário	Finalidade	Inic Cálculo	% Anual Depr	Anos Vida Útil	Unid Vida Ut
	IFRS	Real Soc	01/09/2014	0,000	0,00	0,00
CM	GERENBV	Corrente	01/09/2014	0,000	0,00	0,00
CM	IFRS	Corrente	01/09/2014	0,000	0,00	0,00
CM	IFRS	Real Soc	01/09/2014	0,000	0,00	0,00
DP	GERENBV	Corrente	01/08/2015	0,000	0,00	0,00
DP	GERENBV	Dolar	01/08/2015	0,000	0,00	0,00

Relações

Alocações Baixa Característica Cálculo Cronograma

Hierarquia Incorporação Parâmetro Quant Produz Saldo

Transferência Movimento Val Original Var Cambial

Para avaliar o histórico de alterações dos parâmetros de cálculo dos bens, selecionar a linha **Tipo Calc** que define o cálculo de depreciação ou amortização, acionar duplo clique e selecionar a opção **Relações**:

06.9.5527 - Consulta Bem - 1.00.00.031

Arquivo Ajuda



Conta Patrimonial: 15206.9.55
Bem Patrimonial: 6149

☒ Por Tipo Cálculo ☐ Por Cenário

Tipo Calc	Cenário	Finalidade
CM	IFRS	Real S
CM	GERENBV	Correção
CM	IFRS	Correção
CM	IFRS	Real S
DP	GERENBV	Correção
DP	GERENBV	Dolar

Relações

Alocações

Hierarquia

Transferência

Enter data or press ESC to

Movimentação Parâmetros Cálculo

Movimentações Parâmetros Cálculo						
Dat Transac	Hora	Usuário	Inic Cálculo	Grupo Calc	% Anual Depr	Anos Vida Ut
06/10/2021	151030	super	01/08/2015	CMDP	10,000	10,00
06/10/2021	153958	super	01/08/2015	CMDP	0,000	10,00
06/10/2021	154012	super	01/08/2015	CMDP	0,000	0,00
02/09/2021	164804	221	01/08/2015	CMDP	0,000	0,00
05/08/2019	153451	612	01/08/2015	CMDP	10,000	10,00
31/07/2019	131056	921	01/08/2015	CMDP	0,000	0,00
05/06/2018	112451	014	01/08/2015	CMDP	10,000	10,00
15/05/2018	183931	612	01/08/2015	CMDP	0,000	0,00
02/11/2017	233338	921	01/08/2015	CMDP	10,000	10,00
02/10/2017	204139	921	01/08/2015	CMDP	0,000	0,00

OK Cancela Ajuda

Relações

OK Cancela Ajuda

Saiba mais

Para mais informações, consultar os artigos abaixo:

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Não gerar depreciação, amortização e correção monetária por um período](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Depreciação e Amortização - Data início de cálculo](#)