

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Inserir o percentual anual de redução do saldo do bem patrimonial

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:30 min**

Dúvida


Como inserir o **percentual anual de redução do saldo** do bem patrimonial?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

No programa **FAS701 - Aquisição de Bens (prgfin/fas/fas701aa.r)**, ao clicar no botão **Parâmetros**, existe o campo **Perc Anual Reduc Sdo**:



Tipo Calc	Cenário	Finalidade	Inic Cálculo	% Anual Depr	% Depr Incen	Anos Vic
DEPREC	FISCAL	CORRENTE	02/01/2020	10,000	0,0000	10
DEPREC	FISCAL	FISCAL	02/01/2020	10,000	0,0000	10
DEPREC	GERENCIA	CORRENTE	02/01/2020	10,000	1,0000	10
DEPREC	GERENCIA	FISCAL	02/01/2020	10,000	0,0000	10
	FISCAL	CORRENTE	02/01/2020	0,000	0,0000	10

Início Cálculo: 02/01/2020

Depreciação/Amortização

Percentual Anual: 10,000

Vida Útil (Anos): 10,00

Residual Mínimo: 0,00

Perc Anual Dpr Incen: 0,0000

Vida Útil (Unidades): 0,00

Perc Anual Reduc Sdo: 0,0000

OK Salva Cancela Restaure Ajuda

Neste campo deverá inserir o **percentual anual de redução do saldo** do bem patrimonial. Este é um método de cálculo de depreciação que reduz o saldo dos bens registrados no **Ativo Fixo** até atingirem o valor residual.

Porém, na maioria das vezes, o campo **Perc Anual Reduc Sdo** fica **desabilitado** para preenchimento. Informaremos neste artigo todos os passos para que o campo citado fique

habilitado, conforme a ordem de execução abaixo:

- 1 - Acessar o programa **FAS011 - Manutenção Contas Patrimoniais (prgfin/fas/fas011aa.r)** e selecionar a **Conta Patrimonial** do bem que você deseja informar o **percentual anual de redução**;
- 2 - Após o acesso, observar a lista de parâmetros de cálculo para a **conta patrimonial**. Na coluna **Tipo Cálculo** procurar pelo **tipo de depreciação**:

Manutenção Contas Patrimoniais (1.00.00.008)

ArquivoAjuda

Conta Patrimonial: T14

Descrição: Teste14

Grupo Conta Pat: T14Teste 2014

☒ Controle Físico

☒ Controle Contábil

Grupo Cálculo: T14Teste 2014

Parametros Cálculo Conta Patrimonial

Tipo Cálculo	Cenário	Finalidade	Anos Vida Útil	Perc Ano Dpr	% Depr Incen	Unid Vida Útil	Residu
	FISCAL	Corrente	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,0
	FISCAL	Fiscal	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,0
T14	FISCAL	Corrente	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,0
T14	FISCAL	Fiscal	0,00	0,000	0,0000	0,00	0,0

Primeira Ocorrência da Tabela

- 3 - Com a informação do **código do tipo de cálculo** conhecida, acessar o programa **FAS032 - Manutenção Tipos Cálculos (prgfin/fas/fas032aa.r)** e selecionar este **tipo de cálculo**. Observar o campo **Método Cálculo** para saber o **código do método**:

Manutenção Tipos Cálculo (1.00.00.001)

Arquivo Ajuda

Tipo Cálculo: T14

Descrição: Teste 14

Início Validade: 01/01/0001

Tipo: Depreciação

Depreciação/Amortização

Incentivo Fiscal:

Método Cálculo: T14 Teste 14

Tipo Calc CM-DPR:

Correção Monetária

Base CM:

Reavaliação

☐ Contábil ☒ Extra-contábil

Primeira Ocorrência da Tabela

4 - Acessar o programa **FAS026 - Manutenção Métodos Cálculo Depreciação** (**prgfin/fas/fas026aa.r**) e selecionar o **código do método** encontrado na **etapa 3**. Em seguida, selecionar o método de depreciação **Redução Saldo** no campo **Método**:

Manutenção Métodos Cálculo Depreciação (1.00.00.004)

Arquivo Ajuda

Método Cálculo: T14

Descrição: Teste 14

Método: Redução Saldo

Fixações da Depreciação

Mes Vida Util	Perc Distrib

Primeira Ocorrência da Tabela

Com o método **Redução Saldo** selecionado, sempre que for **incluir** ou **alterar** um bem, o campo **Perc Anual Reduc Sdo** ficará **habilitado**. Se o campo **Método** for diferente de **Redução Saldo**, então o campo **Perc Anual Reduc Sdo** sempre ficará **desabilitado**.