

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Mensagem 51669 - Dados não extraídos opções Ativo Fixo

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:45 min**

Dúvida

O programa **LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS (lfp/lf0906.r)** na extração de dados do **Ativo Fixo**, apresenta a mensagem **51669 - Dados não extraídos**. Como analisar?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

A mensagem ocorre quando não são encontrados dados para extração.

Observar que a mensagem detalha se a ocorrência está relacionada a parametrização de extração do controle de **Pis** e **Cofins** pela **Depreciação**, ou **Aquisição**, ou **Ambas as formas**.

Se a empresa não controla **Pis** e **Cofins** pela forma destacada pela mensagem, pode desconsiderar a ocorrência. Sugerimos então evitar a parametrização da opção de extração.

Se existirem bens com controle de **Pis** e **Cofins**, avaliar se o código **Empresa** parametrizado no programa **LF0906** existe no programa **UTB069 - Manutenção Empresa (prgint/utb/utb069aa.r)**. E se os controles efetuados pelo módulo estão contabilizados no período informado para a extração. Descartando problema de parametrização no programa **LF0906**, configurar a sessão para a empresa da extração e avaliar existência de registros no período informado.

Relatórios que podem ser usados para a análise:

- **FAS365 - Relatório de Créditos PIS/COFINS/CSLL (prgfin/fas/fas365aa.r);**
- **FAS364 - Relatório de Bens que utilizam Crédito PIS/COFINS/CSLL (prgfin/fas/fas364aa.r).**

O relatório **FAS365** tem opção para listar **Bens Contabilizados**:

06.9.5527 - Relatório de Créditos PIS/COFINS/CSLL - 1.00.00.026

Classificação

Conta Patrimonial
Bem Patrimonial
Seqüência Bem Patrimonial

Seleção

Tipo	Conjunto

Parâmetros

Cenário: 

Finalidade: 

Período: até:

Depreciação: até:

Mais Parametros

Tipo de Crédito


☒ Depreciação
☐ Parcelado
☐ Ambos

☐ Bens Contabilizados ☐ Visualizar Acumulados

A validação da existência de dados também pode ocorrer através dos programas de controle:

1. Quando a extração foi parametrizada por **Aquisição** e gerou a mensagem **51669**:

- A geração dos **créditos parcelados** é efetuado pelo programa **FAS009 - Manutenção Parcelas Crédito PIS/COFINS (prgfin/fas/fas009aa.r)**. Acessar o programa, posicionar no período da extração e avaliar se existem bens vinculados. Documentação relacionada no [link: Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - PIS e COFINS sobre a Depreciação e controle Parcelado](#)



- Se não existirem dados, é porque não controlam o **PIS - Programa de Integração Social** e **COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social** de forma **parcelada** ou porque, após parametrização dos bens, não houve cálculo prévio das parcelas do período.
- Se ao acessar o programa, para o exercício e período da extração, existirem parcelas calculadas, deve confirmar se houve contabilização. Como verificar, ver artigo: [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cancelar a contabilização das parcelas PIS e COFINS](#).

2. Quando a extração foi parametrizada por **Depreciação/Aquisição** e gerou a mensagem **51669**:

- As apropriações são criadas no movimento da **contabilização**. Artigo relacionado a parametrização: [DS - FAS - Opções de créditos PIS/COFINS/CSLL não mostram no programa de contabilização](#)

Exemplo das parametrizações que precisam ser marcadas na integração do **Ativo Fixo** com a **Contabilidade**:

06.9.5527 - Contabilização Bem Patrimonial - 1.00.00.008

Contabilização

Tipo Conj	Conjunto	Inicial	Final	Data Fim Ctbz
Regra	Conta Patrimonial		ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	31/03/2023

06.9.5527 - Executa Contabilização Bens Patrimoniais - 1.00.10.103

Parâmetros
Tratamento Erro:
Impressão Lotes:
Nível Impressão:
Arquivo Exportação:
☒ Emissão Relatório
☐ Apenas Criar Apropriações Contábeis

Obrigatória a contabilização antes da extração de dados - LF0906

☐ Contabiliza Crédito PIS Alíquota PIS:
☐ Contabiliza Crédito COFINS Alíquota COFINS:
☐ Contabiliza Crédito CSLL Alíquota CSLL:

Mensagens
☒ Na Tela ☐ Em Arquivo

☒ Visualiza Arquivo

Execução
☒ On-Line ☐ Batch

Importante

Se o entendimento que a ocorrência da mensagem é indevida, encaminhar para a equipe de suporte as evidências geradas ao avaliar cada tópico deste artigo.

- Encaminhar o relatório **FAS365** gerado com a opção **Imprime Parâmetros** marcada.
- Relatório Matriz tradução unidade organizacional. Acessar o programa **UTB118 - Manutenção Tradução Organização Externa (prgint/utb/utb118aa.r)**, selecionar o botão **Imprime** e gerar o relatório de todas as matrizes cadastradas, marcando as opções **Inclui Filhos** e **Imprime Parâmetros**.
- O relatório gerado na execução do programa **LF0906**.

- Exportar dados de um bem listado no relatório do programa **FAS365**. Informações sobre como exportar o bem, podem ser conferidas no artigo: [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Exportador Ativo Fixo](#)
- Relatório contexto do mesmo bem selecionado no tópico acima. Informações de como proceder na geração, podem ser conferidas no artigo: [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Relatório Contexto do Bem](#)