

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Cancelar contabilização - Exclusão lote contábil

 Tempo aproximado para leitura: 00:02:20 min

Dúvida

Como efetuar o cancelamento de um lote integrado indevidamente com a contabilidade?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

A função de cancelamento de uma contabilização está disponível no programa **FGL702 - Manutenção Lançamento Contábil (prgfin/fgl/fgl702aa.r)**, botão **Cancelamento**. O cancelamento pode ocorrer por **Lançamento Contábil** ou **Lote Contábil**. Não é possível o controle por item ou documento, neste caso buscar orientação do módulo de controle.


Exemplo da opção de cancelamento por **Lote Contábil**:



Se optar pela opção **Conjunto** a eliminação ocorre por faixa e deve ser utilizada com cautela, após execução do cancelamento a partir da opção **Eliminar** não é possível reverter o procedimento.

Se efetuar o cancelamento do lote e mesmo assim o movimento da origem não ficar disponível para nova contabilização, é necessário efetuar também os procedimentos de cancelamento da contabilização dos movimentos no respectivo módulo.

O procedimento de cancelamento é obrigatório para lotes com integração direta e indireta. A forma de contabilização é determinada por módulo no programa **UTB032 - Parâmetros de Contabilização (prgint/utb/utb032aa.r)** no momento da integração contábil. Em caso de dúvidas se o lote foi integrado de forma direta ou indireta, avaliar o usuário e data da contabilização, conforme detalha o artigo [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Detalhes atualização Lote Contábil](#) e validar o histórico de alterações da parametrização:



Exemplo de parametrização que define integração direta com a contabilidade:

06.9.5545 - Manutenção Parâmetros Contabilização - 1.00.00.013

Arquivo Ajuda

Empresa: 1 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Módulo: acr Contas a Receber

Integração Ativa: Sim

Contabiliza Online: Sim

Tipo Contabilização: Sintético

Forma Integração: Direta

Enter data or press ESC to end.

Módulos financeiros:
APB, ACR, CMG,
APL, FAS
Basta executar o cancelamento do lote.

Exemplo de parametrização que define integração indireta com a contabilidade:

06.9.5545 - Manutenção Parâmetros Contabilização - 1.00.00.013

Arquivo Ajuda

Empresa: 1 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Módulo: fas Ativo Fixo

Integração Ativa: Não

Contabiliza Online: Sim

Tipo Contabilização: Sintético

Forma Integração: Exportação

Código Módulo

Para integrações indiretas, além do cancelamento do lote (fgl702) avaliar os procedimentos de cancelamento do módulo de origem.

Importante

Nos módulos, como o Estoque, existem procedimentos de cancelar a contabilização, para posteriormente refazer a contabilização. O lote da primeira contabilização deve ser eliminado manualmente com os procedimentos indicados.

Saiba mais

Quando não é possível refazer a contabilização do módulo, a opção é efetuar um lançamento de ajuste: [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Lançamentos diretos na Contabilidade](#).