

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Cotação Ponte

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:15 min**

Dúvida

Como parametrizar a **Cotação Ponte** na base?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

Para empresas que trabalham com várias moedas, ocorrem situações onde é necessário ter uma cotação entre moedas onde nenhuma delas é a **moeda corrente nacional**.

Exemplo: a empresa mantém cadastradas as cotações para as paridades **Real-Dolar** e **Real-Marco**, mas em algum ponto o Sistema exigirá o cadastro da cotação na paridade **Dolar-Marco**. Neste caso, o produto possibilita a parametrização para calcular automaticamente a cotação da paridade **Dolar-Marco**, baseando-se na cotação definida para as paridades **Real-Dolar** e **Real-Marco**. Este conceito é chamado de **Cotação Ponte**.

Utilizando as moedas citadas no exemplo, para realizar a parametrização da **cotação ponte** na cotação **Dólar-Marco** é necessário proceder da seguinte forma:

1. Acessar o programa **UTB013 - Manutenção Indicadores Econômicos (prgint/utb/utb013aa.r)** e selecionar o indicador **Dolar**. Em seguida, clicar na opção **Paridades** e efetuar duplo clique na **Moeda Índice: Marco**;

06.9.5546 - Manutenção Indicadores Econômicos - 1.00.00.006

Arquivo Ajuda

Moeda: Dolar

Validade: 01/01/0001 até: 31/12/9999

Descrição: Dólar Comercial

Sigla: US\$

Casas Decimais: 4

☐ Cálculo Projec Fasb

Tipo: Moeda

Cotação: Valor

UMP Taxa Informada: Dia

Tipo Capitalização: Efetiva

Dias Descapitaliz: 0

☒ Paridades ☐ Traduções

Paridades Indicador Econômico

Moeda Índice	Periodicidade	Intervalo	Período	Cotação	Critério Busca	Origem	Finalid Origem
Marco	Diária	1 Dia(s)		Nenhum	Informada		
Peso	Diária	1 Dia(s)		Nenhum	Informada		
Real	Diária	1 Dia(s)		Anterior	Informada		

Paridades Indicador Econômico

2. Ao abrir nova janela, alterar o registro informando no campo **Origem Cotação**, a opção **Outra Moeda**. No campo **Finalid Origem** informar a finalidade econômica **Corrente**. Por fim, clicar no botão **OK** para salvar as alterações efetuadas e retornar para a tela principal do programa **UTB013**;

06.9.5546 - Modifica Paridade Indicador Econômico - 1.00.00.006

Moeda Idx: Marco Marco

Critério Busca:

☐ Anterior

☐ Próximo

☒ Nenhum

Periodicidade:

Diária

Intervalo: 1

☒ Dia(s)

☐ Mes(es)

Origem Cotação: Outra Moeda

Finalid Origem: Corrente

OK Salva Cancela Ajuda

3. Selecionar o indicador econômico **Marco**. Em seguida, clicar na opção **Paridades** e efetuar duplo clique na **Moeda Índice: Dolar**;

06.9.5546 - Manutenção Indicadores Econômicos - 1.00.00.006

Arquivo Ajuda

Moeda: Marco

Validade: 01/01/0001 até: 31/12/9999

Descrição: Marco

Sigla: Marco

Casas Decimais: 2

☐ Cálculo Projec Fasb

Tipo: Moeda

Cotação: Valor

UMP Taxa Informada:

Tipo Capitalização:

Dias Descapitaliz: 0

☒ Paridades ☐ Traduções

Moeda	Índice	Periodicidade	Intervalo	Período	Cotação	Critério Busca	Origem	Finalid Origem
Dolar		Diária	1 Dia(s)		Nenhum	Informada		
Real		Diária	1 Dia(s)		Nenhum	Informada		

Paridades Indicador Econômico

4. Ao abrir nova janela, alterar o registro informando no campo **Origem Cotação** a opção **Outra Moeda**. No campo **Finalid Origem** informar a finalidade econômica **Corrente**. Por fim, clicar no botão **OK** para salvar as alterações efetuadas e retornar para a tela principal do programa **UTB013**.

06.9.5546 - Modifica Paridade Indicador Econômico - 1.00.00.006

Moeda Idx: Dolar Dólar Comercial

Critério Busca

☐ Anterior
☐ Próximo
☒ Nenhum

Periodicidade

Diária

Intervalo: 1

☒ Dia(s)
☐ Mes(es)

Origem Cotação: Outra Moeda

Finalid Origem: Corrente

OK

Salva

Cancela

Ajuda

Com as parametrizações realizadas de acordo com os itens acima, não será mais necessário cadastrar a cotação para a paridade **Dolar-Marco**. O produto **Totvs 12** buscará as cotações

cadastradas para as paridades **Real-Dolar** e **Real-Marco** e calculará a cotação da paridade **Dolar-Marco** com base nas duas primeiras citadas, em tempo de execução.

O cadastro de cotações do programa **UTB061 - Matriz Cotação das Paridades (prgint/utb/utb061aa.r)** não permitirá informar cotação para as paridades **Dolar-Marco** e **Marco-Dolar**. Elas não aparecerão na tela de cotações do programa **UTB061** devido ao cadastro da **cotação ponte**. O mesmo vale para o cadastro de cotações diárias do programa **UTB025 - Manutenção Cotações Diário (prgint/utb/utb025aa.r)**.

Por fim, caso foi cadastrada alguma cotação na paridade **Dolar-Marco** e **Marco-Dolar** antes da parametrização da **cotação ponte** no programa **UTB061**, prevalecerá este cadastro da cotação informada pelo usuário.