

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Importação Centro de Custo e Mapas de Distribuição de Centro de Custo

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:10 min**

Dúvida

Como importar **Centro de custo** e **Mapas de Distribuição**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

Para fazer a importação dos Centros de Custos para o cadastro do programa **UTB066 - Manutenção Centro de Custo (prgint/utb/utb066aa.r)** é necessário criar um *layout* através do programa **DCU023 - Layout Centros Custo (prgint/dcu/dcu023aa.r)**.


O programa de importação é **DCU702VA - Importar centro de custo (prgint/dcu/dcu702va.r)**.

O programa **UTB028AA - Manutenção Mapa Distribuição CCusto (prgint/utb/utb028aa.r)** tem duas finalidades:

- Determinar a utilização dos centros de custos para as contas contábeis, por meio da função **UFN015 - Manutenção Critérios Distribuição Conta (prgint\ufn\ufn015aa.r)**. Para tanto, o cadastro do mapa de distribuição de centros de custos deverá ser do tipo **Lista**;
- Ou para a atualização do cadastro de rateios contábeis, **FGL020 - Manutenção Rateios Contábeis (prgfin\fgl\fgl020aa.r)**. Mapa de distribuição cadastrados como tipo **Automático**.

Formas de automatizar a definição de mapas:

1) O programa **UTB028** disponibiliza a função de **Replicação**, após primeira definição é possível copiar o mapa para outros estabelecimentos:



2) Utilizar rotina de importação. Fazer a definição prévia do *layout* no programa **DCU024 -Layout Mapas Distribuição CCusto** (prgint/dcu/dcu024aa.r).

O programa de importação é **DCU703VA - Importar Mapas Distribuição CCusto** (prgint/dcu/dcu703va.r).

Exemplo de importação de **Tipo Mapa Lista**:

06.9.???? - Manutenção Layouts Mapa Distribuição - 1....

Layout-Mapa-Distribuição Ajuda

Layout Mapa: lista

Descrição: Importação Mapa

Sequência	Conteúdo Layout	Posição	Tamanho
1	Estabelecimento	1	3
2	Mapa Distribuição	4	8
3	Centro Custo	12	7

Linhas Layout Mapa Distrib

*exemplo de
definição layout*

mapalis - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
801testelis1801600
801testelis1801605

exemplo do arquivo de importação

< Ln 2, Col 19 100%

06.9.5544 - Importação Mapas Distribuição CCusto - 1.00.00.005

Parâmetros LOG

Layout Mapa: lista Importação Mapa

Nome Arquivo: C:\trab\mapalis.txt

Caso existir: ☐ Ignorar ☒ Atualizar

*exemplo do
processo de
importação*

06.9.5544 - Importação Mapas Distribuição CCusto - 1.00.00.005

Parâmetros LOG

Listar

☒ Importados

☒ Não Importados

Dimensões

Linhas: 66

Colunas: 132

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

OK Cancela Ajuda

06.9.???? - Importação Mapa Distribuição Centro Custo - 1.00.00.001

Unid Negócio:

Quantidade:

OK Cancela Ajuda

Nesta tela confirmar a informação, pois o Mapa Lista não é vinculado a informação de unidade de negócio, a tela é apresentada pois a informação não foi incluída no layout.

A unidade de negócio e quantidade, campos disponíveis no layout são requeridos para mapa Automático.

Exemplo de importação de **Tipo Mapa Automático**:

06.9.???? - Manutenção Layouts Mapa Distribuição - 1...

Layout-Mapa-Distribuição Ajuda

Layout Mapa: automat1

Descrição: Automático 1

Linhas Layout Mapa Distrib

Sequência	Conteúdo Layout	Posição	Tamanho
1	Estabelecimento	1	3
2	Mapa Distribuição	4	8
3	Unidade Negócio	15	3
4	Centro Custo	20	7
5	Quantidade	30	0

Código Layout Mapa Distribuição Centro Custo

exemplo de
definição layout

mapaut - Bloco de Notas

Arquivo	Editar	Formatar	Exibir	Ajuda
301testeAUT	G00	1801500	0	
301testeAUT	G00	1801600	0	
301testeAUT	G00	1801605	0	

exemplo do arquivo de importação

Ln 3, Col 20			100%
--------------	--	--	------

Erros que impedem a importação são apresentados em relatório. Exemplos:

dcu703va - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

----- Página: 1
PROPANGAS LTDA Relatório Importação Mapa
----- 05/08/2021 - 13:46

	Estab	Mapa	Dist	CCusto	Centro de Custo	Un Neg	Quantidade
	801	testeAUT			1801500	00	0,0000

Número Mensagem

Erro 4.757 Este Mapa não existe para o(s)
 Estabelecimento(s): 801.

O Mapa de Distribuição de Centros de Custos testeAUT não existe para o(s) Estabelecimento(s): 801. Portanto não serão criados Critérios de Distribuição para o(s) mesmo(s).

O registro do mapa deve ocorrer previamente, antes da importação do arquivo:

06.9.5545 - Manutenção Mapas Distribuição CCusto - 1.00.00.012

ArquivoAjuda

Estabelecimento: 801

Mapa Dist CCusto: testeAUT

PROPANGAS LTDA

Descrição: Teste mapa automático (rateio)

Tipo Mapa: Automático

Plano Centros Custo: PROP CCPROPANGAS CC

Início Validade: 01/01/1800Fim Validade: 31/12/9999

Un Neg	Centro de Custo	Título Contábil
--------	-----------------	-----------------

dcu703va - Bloco de Notas

ArquivoEditarFormatarExibirAjuda

PROPANGAS LTDA

Página: 1
Relatório Importação Mapa
05/08/2021 - 14:12

Estab	Mapa Dist	CCusto	Centro de Custo	Un Neg	Quantidade
801	testeAUT		801500	00	0,0000

Número Mensagem

Erro13.769Centro de Custo Inexistente para Empresa/Estabelecimento !

Verificar se existe no procedimento Manutenção Centro de Custo, o centro de custo 801500, para empresa 8, estabelecimento 801. Caso não exista deve ser criado este centro de custo para conseguir importar o Mapa de Distribuição Centro de Custo.

Neste exemplo, o erro ocorre por problemas de definição do arquivo de importação, o código está deslocado não respeitando a posição do *layout*:

mapaut - Bloco de Notas

ArquivoEditarFormatarExibirAjuda

801testeAUT	00	1801500	0
801testeAUT	G00	1801600	0
801testeAUT	G00	1801605	0

Importante

No programa **UTB066** é estabelecido para cada código de centro de custo :

- **Restrição Estabelecimento**,
- definição **Utilização Unidade de Negócio** e
- definição **Segurança**

Existe a opção que permite copiar a parametrização efetuada em um centro de custo para uma faixas de centros de custo:

Manutenção Centros de Custo - Plano Centros Custo PC-60

Arquivo Ajuda

Centro Custo: 15181

06.9.5545 - Centro Custo - 1.00.00.016

ajuste por faixa

Origem
Centro Custo: 15181 PI-Matrizes Sadia Recria

Destino
Faixa de CCusto

Inicial: 00000

Final: 99999

Parte Fixa: #####

Parâmetros

☐ Copia Restrições Grupos Segurança ☐ Substituir existentes

☐ Copia Restrições Estabelecimento ☐ Substituir existentes

☐ Copia Utilizações de Unidade de Negócio ☐ Sobrepôr existentes

OK Salva Cancela Ajuda

Saiba mais

[Relatório Layouts Mapa Distribuição por Centro de Custo - DCU300AB](#)

[Manutenção Layout Centro Custo - DCU023AA](#)

[Importação Centro de Custo - DCU702VA](#)