

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Importar Lotes Contábeis

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:15 min**

Dúvida

Como definir os arquivos para realizar a importação de lançamentos?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12


Solução

Os arquivos devem ser definidos respeitando o *layout* de cada programa disponível no módulo **FGL - Contabilidade Fiscal**.

São dois programas que permitem a integração de lançamentos contábeis, detalhados nos tópicos 1 e 2. Para importar lançamentos externos sugerimos a utilização da opção 2 onde cada linha no arquivo de importação determina um lançamento contábil e a posição das informações podem ser determinadas pela empresa geradora dos dados.


1. DCF704ZA - Importação Lotes Contábeis (prgint/dcf/dcf704za.r):

O arquivo é estruturado em várias linhas com as informações de **lote**, **lançamento**, **item** e **apropriações**. Se desejar efetuar a definição por meio deste formato, para obter um exemplo de arquivo, exportar um lote já existente por meio do programa **DCF702 - Exportação Lotes Layout EMS** (prgint/dcf/dcf702aa.r) ou seguir orientação e exemplo disponível no Relatório de *Layout*:



O arquivo deve obedecer a posição de cada campo, tamanho, formato e obrigatoriedade definidos pelo *layout*. Instruções necessárias estão definidas no relatório **Layout Import.Lote**. No final do relatório há exemplo de definição do arquivo de importação.

Para realizar a importação, informar **diretório e nome do arquivo** e usar a opção **Executar Lista**;



2. DCF716 - Importação Lançamentos Contábeis (prgint/dcf/dcf716aa.r):

O uso do programa está condicionado a definição prévia do *layout* pelo programa **DCF001 - Manutenção Layout Integração Contábil Externa (prgint/dcf/dcf001aa.r)**. Cada linha no arquivo de importação vai determinar um lançamento contábil e a posição de cada informação é livre, definida conforme necessidade. Quando são usados os campos de contrapartida disponíveis no *layout*, então uma linha do artigo **txt**, irá determinar dois lançamentos, de débito e crédito, e vinculados ao conceito de contrapartida do Sistema.

Este programa é o mais usado para integração de lançamentos de outros Sistemas.

Como o *layout* tem a definição da posição de início e tamanho, não precisa usar aspas na definição das informações no arquivo de importação. As informações obrigatórias que não constarem no *layout*, são solicitadas em tela no momento da importação. Algumas informações são obrigatórias e devem ser definidas no *layout*, são aquelas que variam de acordo com o item do lançamento, neste caso a funcionalidade de informar na tela não se aplica.

Nem todas as informações disponíveis para parametrização, nas opções de **lote**, **lançamento**, **item** e **apropriação** do *layout* são obrigatórias.

06.9.5543 - Manutenção Layouts Integ Contábil Externa - 1.00.00.004

Arquivo Ajuda

Layout Integração: padrão

Descrição: importação lançamentos externos

Itens Integração Contábil Externa

06.9.5543 - Formação Itens Integração Conta Externa - 1.00.00.019

Layout Integração: padrão importação lançamentos externos

☐ Lote ☒ Lançamento ☐ Item ☐ Apropriação

Conteúdo	Tipo Dado	Forn
Número Lançamento	integer	>>
Data Lançamento	date	99/
Cenário Contábil	characte	x(8
Lançamento Apuração	logical	Sim

Sequência	Conteúdo	Integração	Pos	Tam

Posição: 0

Tamanho: 0


Repete Layout

OK Salva Cancela Ajuda

Por exemplo o campo **Lançamento Apuração** onde o conteúdo esperado é **Sim** ou **Não**. Para lotes de importação de lançamentos ou saldos não é necessária a definição desse campo. Se optar pela inclusão da informação no *layout*, então no arquivo de importação deve informar como **Não**.

Esse campo define o lote como um **lote de apuração de resultados** associado a regra de negócio específica no controle dos itens do lançamento e controles dos saldos contábeis.

Para confirmar quais os campos obrigatórios, gerar o relatório disponível no programa. Selecionar o **Layout Integração** e marcar a opção **Inclui Itens** para listar os campos movidos previamente na lista **Itens Integração Contábil Externa**.



Ao seleccionar cada um dos tópicos que compõe o *layout* de integração: **Lote**, **Lançamento**, **Item** e **Apropriação**, as opções de parametrização que aparecem na lista **Conteúdo** são diferentes.

O conteúdo será considerado no *layout* e listado no relatório, quando seleccionado cada opção por meio da opção **Insere Linha**, sendo movida para a lista **Itens Integração Contábil Externa**.

Cada item movido deve informar a posição de início da informação no arquivo a ser importado e também o tamanho de cada campo. Para facilitar a definição da **Posição** e **Tamanho**, observar a coluna **Formato** de cada informação inserida no *layout*.

06.9.5543 - Formação Itens Integração Conta Externa - 1.00.00.019

Layout Integração: padrão importação lançamentos externos

☒ Lote ☐ Lançamento ☐ Item ☐ Apropriação

Conteúdo		
Conteúdo	Tipo Dado	Formato
Módulo	caracte	x(3)
Empresa	caracte	x(5)
Número do Lote	integer	>>>,>>>,>>
Descrição Lote	caracte	x(40)
Data Lote	date	99/99/9999

Itens Integração Contábil Externa				
Sequência	Conteúdo Integração	Pos	Tam	

Inserir Linha

Posição: 0

Tamanho: 0

Repete Layout

OK Salva Cancela Ajuda

Na tela do programa **DCF716 - Importação Lançamentos Contábeis**, o campo **Layout Integração** informar o *layout* de importação definido no programa **DCF001**. Em **Arquivo Externo** informar o **local** e o **nome do arquivo** de importação.

Demais opções de parametrização são detalhados no documento de referência do programa [Importação Lançamentos Contábeis ASCII - DCF716AA](#). A execução ocorre a partir da opção **Importação Arquivo ASCII**.

Nova janela irá solicitar a **Unidade Organizacional** - código da **empresa** tipo **998** e código da **Matriz Tradução da Unidade Organizacional** definida no programa **UTB118 - Matriz Tradução Organização Externa (prgint/utb/utb118aa.r)**.

Importação Lançamentos Contábeis ASCII (1.00.03.115)

Arquivo Ajuda

ASCII

Layout Integração: Import Importação de Lotes

Arquivo Externo: C:\import\importa_dcf716.txt

Tratamento Erro: Aborta Lotes Errados

☐ Importa Saldo ☐ Não utiliza Matriz Cta Ctbl ☒ Utiliza Matriz Estabelecimento

☐ Geração Automática ☒ Utiliza separadores decimais ☐ Considera CCusto do Arquivo

☐ Saldo zero para contas não informadas ☐ Provisão (Gera Estorno) Data Estorno:

Impressão

☒ Emissão Relatório

Tratamento de Erros

☒ Lista Todos ☐ Para no Primeiro

Parâmetros

Nível Impressão: Apropriação

Impressão Lotes: Com Erro

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

c:\tmp\dcf716aa.tmp

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☒ Imprime Parâmetros

Nome do arquivo externo

Saiba mais

Ver usabilidade do parâmetro **Importa Saldo** programa **DCF716**: [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Importação Saldos](#)

Ver usabilidade do parâmetro **Considera CCusto do Arquivo** programa **DCF716**: [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Centro de Custo não validado da importação](#)

Ver também orientações complementares sobre o programa **DCF716**:

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Regras para a Importação de Lançamentos Externos](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Lançamentos Partida Dobrada na importação](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Definição Layout Lançamentos Externos](#)