

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Nova Empresa e Estabelecimento

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:25 min**

Dúvida

Qual o fluxo de cadastro de novo **Estabelecimento** ou nova **Empresa**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

Os cadastros orientados pelas equipes de suporte de **Controladoria e Finanças** são listados neste artigo e também é possível consultar o documento de referência de cada programa citado em [Tabelas Universais - FGL](#)

Dúvidas pontuais são orientadas pelas equipes de **Suporte Controladoria e Finanças**, através da abertura de atendimento ou contato telefônico. Acompanhamentos de parametrização de cada cadastro são realizados pela equipe de **Consultoria**.

Programas para cadastro de **Empresa e Estabelecimento**:

- **UTB069 - Manutenção Empresa (prgint/utb/utb069aa.r)**: cadastrar a **Empresa** informando o código, nome e demais informações;
- **UTB071 - Manutenção Estabelecimento (prgint/utb/utb071aa.r)**: cadastrar o **Estabelecimento** informando o seu código, a **Empresa** que ele irá pertencer, a **Pessoa Jurídica** e demais informações. Neste programa, é obrigatório o vínculo dos códigos de **Unidades de Negócio** ao **Estabelecimento** e cadastrar previamente a **Pessoa Jurídica**, no programa **UTB006 - Manutenção Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r)**. As orientações sobre os cadastros de pessoa física e jurídica são realizadas pela equipe de **Suporte Finanças**;
- **UTB010 - Manutenção Unidades Organizacionais (prgint/utb/utb010aa.r)**: o campo **Tipo Unidade Organiz** deve ser igual a **998** para **Empresa** e **999** para **Estabelecimento**. Neste cadastro também são definidas as **Finalidades Econômicas** que serão usadas pela **Empresa** e definido os **Grupos de Segurança** para **Empresa e Estabelecimento**. O acesso ao programa para definição da **Unidade Organizacional** é disponibilizada ao efetuar a inclusão da **Empresa e Estabelecimento**, nos programas **UTB069** e **UTB071**.

Lista de programas de parametrização para novas **Empresas**:

- Relacionar a **Empresa** e o **Estabelecimento** na **Matriz de Tradução Unidade Organizacional**,

conforme orienta o artigo [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Matriz Tradução Unidade Organizacional](#);

- Relacionar a **Empresa** com o **Cenário Contábil**, no programa **UTB076 - Manutenção Cenários Contábeis** (prgint/utb/utb076aa.r) conforme artigo [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Vincular Empresa ao Cenário Contábil](#);
- Definir as permissões para o **Cenário Contábil**, no programa **UTB020 - Manutenção Segurança Cenário Contábil** (prgint/utb/utb020aa.r);
- Realizar a habilitação dos **Períodos Contábeis**, no programa **UTB075 - Manutenção Exercício Contábil** (prgint/utb/utb075aa.r), artigo [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Períodos Contábeis - Ordem correta da situação dos períodos](#);
- Relacionar a **Empresa** ao **Plano de Contas**, no programa **UTB080 - Manutenção Plano de Contas** (prgint/utb/utb080aa.r);
- Definir as permissões para o **Plano de Contas**, no programa **UTB040 - Unidade Organiz Plano Contas** (prgint/utb/utb040ab.r);
- Definir os **Parâmetros de Contabilização, Empresa e Módulo**, no programa **UTB032 - Manutenção Parâmetros Contabilização** (prgint/utb/utb032aa.r), artigo relacionado [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Lote Contábil informação Módulo](#)
- Realizar o cadastro dos **Livros Fiscais**, no programa **UTB105 - Manutenção Livros Fiscais** (prgint/utb/utb105aa.r).

O **Plano de Centro de Custo** é controlado por empresa.

Para efetuar o cadastro do **Plano de Centro** e **Centros de Custo** para a nova empresa, mudar a empresa da sessão.

Na opção **Troca Empresa**, selecionar a nova empresa. O cadastro da nova empresa no programa **UTB118** já deve ter sido realizada. No tópico **Saiba Mais**, são destacados outros cadastros necessários, orientados por outras equipes de Suporte.

- Definir o **Plano de Centro de Custo**, no programa **UTB083 - Manutenção Planos Centros de Custo** (prgint/utb/utb083aa.r);
- Cadastrar os **Centros de Custo**, no programa **UTB066 - Manutenção Centros de Custo** (prgint/utb/utb066aa.r). Também são definidas neste programas as restrições de movimentação do **Estabelecimento** para o **Centro de custo** e vínculo com a **Unidade de Negócio**;

Cadastros relacionados a novos **estabelecimentos**:

- Definir os critérios de distribuição das **Contas Contábeis** para o **Estabelecimento**, no programa **UFN015 - Manutenção Critérios Distribuição Contas** (prgint/ufn/ufn015aa.r);
- Relacionamento do **Estabelecimento** com cadastro de **Projeto**, no programa **UTB044 - Manutenção Projetos** (prgint/utb/utb044aa.r);
- Revisão dos **Rateios Contábeis**, no programa **FGL020 - Manutenção Rateios Contábeis** (prgfin/fgl/fgl020aa.r);

- Revisão dos **Mapas de Distribuição Gerencial**, no programa **MGL000 - Manutenção Mapas Distribuição Gerencial (prgfin/mgl/mgl000aa.r)**;
- Revisão dos **Lançamentos Padrões**, no programa **FGL019 - Manutenção Lançamentos Padrões (prgfin/fgl/fgl019aa.r)**;
- Definir as restrições de movimentação das **Contas Contábeis** para o **Estabelecimento**, no programa **UTB019 - Restrições Conta Contábil (prgint/utb/utb019aa.r)**;

Importante

O objetivo deste artigo é destacar os principais cadastros dos módulos da Controladoria, para definição de estabelecimentos e empresas.

No tópico que segue, são destacados artigos dos módulos.

Qualquer dúvida ou módulo não destacado, acionar os canais de atendimento relacionados a sua dúvida ou solicitar confirmação se há parametrizações necessárias para novos estabelecimentos e empresas.

Saiba mais

Função **Troca Empresa**, dúvidas ou problemas, entrar em contato com os canais de atendimento do **Framework**.

Para a nova empresa aparecer na tela **Troca Empresa**, precisa já estar cadastrada nos programas: **BTB962 - Parâmetro Foundation (btb/btb962aa.r)** e **CD0104 - Manutenção Empresa**. A partir da versão 12.1.2411 o programa **BTB962** foi substituído por **Empresas do Foundation (HTML)** que deve ser acessado através do menu.

O usuário precisa estar relacionado à nova empresa, programa **SEC000 - Manutenção Usuário (sec/sec000aa.r)**.

Para informações dos cadastros dos módulos financeiros os artigos são listados abaixo, dúvidas pontuais, usar os canais de atendimento do módulo relacionado a dúvida.

[Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Cadastros para utilizar um novo estabelecimento no Contas a Pagar](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Cadastros para utilizar um novo estabelecimento no Contas a Receber](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Cadastros para utilizar um novo estabelecimento no Caixa e Bancos](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Cadastros para utilizar um novo estabelecimento no Fluxo de Caixa](#)

Demais módulos:

Módulo do **Estoque** [Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Cadastros necessários para incluir e movimentar um estabelecimento no estoque](#)

Módulo **Compras** [Cross Segmentos - Linha Datasul - MCC - Novo Estabelecimento de Compras](#)

Módulo **Recebimento** [Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Parametrização de Segurança por Estabelecimento](#) e [Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Tratamento do Estabelecimento](#)

[Fiscal para o recebimento de notas](#)

Módulo **Comercial** [Cross Segmentos - Linha Datasul - MPD - Cadastros necessários no módulo Comercial ao parametrizar um novo estabelecimento](#)

Módulo **Faturamento** [Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Principais parâmetros no Faturamento para o cadastro de um novo estabelecimento](#)

Cadastros **Manutenção Industrial** [Manufatura - Linha Datasul - MMI - Cadastros para utilizar um novo estabelecimento em Manutenção Industrial](#)

Ajuste dos parâmetros controlados por estabelecimento em **Obrigações Fiscais** [Manutenção de Parâmetros de Obrigações Fiscais - OF0301](#)

Ajuste dos parâmetros controlados por estabelecimento no módulo de **Recuperação de Impostos** [Estabelecimentos - RI0101](#)

Recursos Humanos [RH - Linha Datasul - Cadastros Gerais - Como criar uma nova empresa/estabelecimento para o HCM](#)