

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Centros de Custo

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:15 min**

Dúvidas

Como alterar o número de dígitos do código de centro de custo no Sistema?

Qual o programa a ser avaliado devido a ocorrência da mensagem **Verifique se existe o(a) Centro Custo , Plano Centros Custo , Empresa no cadastro de Centros Custo**.

Como importar um novo plano de centro de custo?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

O produto padrão não permite alteração do formato do **Plano de Centro de Custo**.

Para atender essa necessidade, o módulo de **Contabilidade Fiscal** permite a definição de um novo plano de centro de custo, com um novo formato. Caso não ocorra a definição de um novo plano de centro de custo, o ajuste pode ser viabilizado pela Fábrica de Software.

Ao definir o formato, os caracteres permitidos são:

9 para aceitar apenas números;

X para aceitar qualquer *caracter*;

! para aceitar apenas letras maiúsculas;

- ou . utilizados como separadores.

A definição de um novo **Plano de Centro de Custo** ocorre pelo programa **UTB083 - Manutenção Planos Centros de Custo (prgint/utb/utb083aa.r)**. Para a definição, configurar a sessão para cada empresa que ficará vinculada ao novo plano.

O cadastro dos códigos de **Centros de Custo** ocorre através do programa **UTB066 - Manutenção Centros de Custo (prgint/utb/utb066aa.r)**. Também são definidas neste programa, as restrições de movimentação do **Estabelecimento** para cada **Centro de Custo**, e vínculo com a **Unidade de Negócio e Segurança**.

Ao criar um novo **Plano de Centro de Custo**, a **data de início de validade** deve ser igual a **data fim de validade** do plano anterior. Por exemplo, se o novo centro de custo for utilizado à partir de 01/01/2023, esta será a data início do novo plano, e também a data fim do plano anterior. O mesmo critério de período de validade deve ser adotado ao definir os códigos de **Centros de Custo**, os **Critérios Distribuição das Contas** e na **Manutenção dos Mapas Distribuição**.

O Sistema ao fazer a leitura da **data fim de validade** da maioria dos cadastros, utiliza a condição menor, e não menor e igual. O mesmo ocorre nos cadastros vinculados ao plano de contas e códigos de contas contábeis.

Para a importação dos novos códigos, utilizar o programa **DCU702VA - Importa Centro de Custo Externo (prgint/dcu/dcu702va.r)**. Para definir o *layout* do arquivo de importação dos centros de custo, acessar o programa **DCU023 - Layout Centros Custo (prgint/dcu/dcu023aa.r)**.

Após a definição dos novos códigos de centros de custo, deverão ser ajustados os **Critérios de Distribuição das Contas Contábeis** para cada **Estabelecimento** em que o **Critério CCusto** esteja igual a **Definidos** no programa **UFN015 - Manutenção Critérios Distribuição Contas (prgint/ufn/ufn015aa.r)**. Se o critério determinado para a conta contábil for **Definidos**, somente os centros de custo definidos no programa **UTB028 - Manutenção Mapas Distribuição (prgint/utb/utb028aa.r)**, com o **Tipo Mapa** igual a **Lista**, serão permitidos no vínculo à conta contábil, desta forma, a criação de novos mapas vinculados ao novo plano de centros de custo deverão ser implementados.

Informar o novo **Plano de Centro de Custo** no programa **Troca Estabelecimento Usuário Financeiro (html.viewUsuarUniv)** para atualizar os parâmetros do usuário.

A definição de um novo **Centro de Custo**, impacta em vários módulos. Em destaque abaixo, os módulos da Controladoria:

FGL - Contabilidade Fiscal

MGL - Contabilidade Gerencial

BDG - Orçamentos

FAS - Ativo Fixo

É necessário ajustar o vínculo do **Centro de Custo** nos cadastros de controle de cada módulo, por exemplo:

-**Rateios Contábeis**, no programa **FGL020 - Manutenção Rateios Contábeis (prgfin/fgl/fgl020aa.r)**;

-**Mapas de Distribuição Gerencial**, no programa **MGL000 - Manutenção Mapas Distribuição Gerencial (prgfin/mgl/mgl000aa.r)**;

-**Lançamentos Padrões**, no programa **FGL019 - Manutenção Lançamentos Padrões (prgfin/fgl/fgl019aa.r)**;

-**Demonstrativos Contábeis**, no programa **MGL003 - Manutenção Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl003aa.r)**;

-**Orçamentos**, no programa **BDG703 - Manutenção de Orçamentos Contábeis (prgfin/bdg/bdg703aa.r)**;

-**Centro de Custo Responsável dos Bens**, efetuar movimento de **Transferência Interna** para ajustes da nova codificação, e para serem considerados nos próximos registros de cálculo. Se

utilizada rotina de **Transferência Externa**, gera movimentação contábil, os ajustes devem ocorrer em data que esteja dentro do período de validade dos dois planos.

-Relacionamentos da Unidade Orçamentária, no programa **BDG006 - Manutenção Unidade Orçamentária (prgfin/bdg/bdg006aa.r)** quando é parametrizado um relacionamento por centro de custo;

-Parâmetro de Bloqueio, no programa **BGC005 - Manutenção Parâmetro de Bloqueio(prgfin/bgc/bgc005aa.r)**, quando existir parametrização por centro de custo;

-Matriz de Tradução, no programa **UTB119AA - Matriz Tradução Conta Externa (prgint/utb/utb119aa.r)**, cadastrar uma nova matriz para o novo plano de centros de custo.

Importante

Em caso de dúvidas nos procedimentos de ajuste das movimentações dos módulos não citados neste artigo, entrar em contato com o módulo relacionado.

Saiba mais

Avaliar os procedimentos de ajustes indicados nos artigos:

[Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Boas práticas ao alterar o plano de centro de custo durante o mesmo exercício contábil](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - BDG - Manutenção Orçamento](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Transferência Interna do bem](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Transferência Externa do bem](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Atualizar as informações do Usuário Universal](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - BGC - Parametrização Cadastros Básicos Controle Orçamento](#)