

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Regras para a Importação de Lançamentos Externos

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:10 min**

Dúvida

Quais são os procedimentos para importar lançamentos externos?

Ambiente

Cross Segmentos - Linha Datasul - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

Quando o *layout* for definido pelo programa **DCF001 - Manutenção Layouts Integração Contábil Externa (prgint/dcf/dcf001aa.r)** a importação ocorre através do programa **DCF716 - Importação de Lançamentos Contábeis ASCII**.

A empresa deve ter a tradução cadastrada no programa **UTB118 - Manutenção Matrizes Tradução Organizacional Externa (prgint/utb/utb118aa.r)**.

Para que todos os itens de mesma data sejam contabilizados em um único lançamento, no arquivo de importação os dados devem ser agrupados por **data do lançamento**.

De acordo com cada agrupamento de datas, define-se o **número lançamento** e a **sequência** com numeração crescente para identificar os item do lançamento contábil, conforme exemplificado:

		Data		Número		Sequência			
		Lançamento		Lançamento					
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001001BANCO	188920041442	DB032000	4800	01 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001002BANCO	141500012121	CR032000	4800	01 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001003BANCO	188920041442	DB032000	4801	01 D 0 RECEBIMENTO DOLAR
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001004BANCO	141500012124	CR032000	4801	01 D 0 RECEBIMENTO DOLAR
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001005BANCO	141500012124	DB032000	9640	01 D 0 REGULARIZACAO CONT
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001006BANCO	188920041462	CR032000	9640	01 D 0 REGULARIZACAO CONT
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001007BANCO	819190001212	DB032000	9648	01 D 0 REGULARIZACAO CONT
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001008BANCO	188920041462	CR032000	9648	01 D 0 REGULARIZACAO CONT
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001009BANCO	188920041462	DB032000	9620	01 D 1 REGULARIZACAO CONT
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001010BANCO	141500012121	CR032000	9620	01 D 1 REGULARIZACAO CONT
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001011BANCO	188920041442	DB032000	4800	02 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001012BANCO	141500012122	CR032000	4800	02 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001013BANCO	188920041441	DB032000	4800	03 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001014BANCO	141500012111	CR032000	4800	03 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001015BANCO	188920041441	DB032000	4800	04 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001016BANCO	141500012112	CR032000	4800	04 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001017BANCO	188920041443	DB032000	4800	22 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001018BANCO	141500012131	CR032000	4800	22 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001019BANCO	141500012138	DB032000	9405	22 D 1 VENCTO DIFERENCA I
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001020BANCO	717050042113	CR032000	9405	22 D 1 VENCTO DIFERENCA I
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001021BANCO	188920041443	DB032000	4800	23 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	29/07/2022	ISCAL	0000000001022BANCO	141500012132	CR032000	4800	23 D 0 RECEBIMENTO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002001BANCO	499010052112	DB032000	1401	01 C 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002002BANCO	717050042152	CR032000	1401	01 C 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002003BANCO	499010052132	DB032000	1401	01 U 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002004BANCO	141500012121	CR032000	1401	01 U 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002005BANCO	819190001152	DB032000	1401	01 T 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002006BANCO	141500012121	CR032000	1401	01 T 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002007BANCO	819190001152	DB032000	1401	01 S 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002008BANCO	499010052132	CR032000	1401	01 S 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002009BANCO	499010052112	DB032000	1403	01 C 0 COMPRA A VISTA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002010BANCO	717050042152	CR032000	1403	01 C 0 COMPRA A VISTA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002011BANCO	819190001152	DB032000	1403	01 T 0 COMPRA A VISTA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002012BANCO	141500012121	CR032000	1403	01 T 0 COMPRA A VISTA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002013BANCO	499010052132	DB032000	1401	01 U 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002014BANCO	141500012121	CR032000	1401	01 U 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002015BANCO	499010052112	DB032000	2500	01 D 0 LIQUIDACAO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002016BANCO	499920071142	CR032000	2500	01 D 0 LIQUIDACAO REAIS
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002017BANCO	499010052112	DB032000	1401	01 C 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002018BANCO	717050042152	CR032000	1401	01 C 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002019BANCO	499010052132	DB032000	1401	01 U 0 PARCELADO LOJA
FGLFNDDXC	01082022	01/08/2022	01/08/2022	ISCAL	0000000002020BANCO	141500012121	CR032000	1401	01 U 0 PARCELADO LOJA

Ao mudar a **data do lançamento** ou **número do lançamento**, ou ambos, a **sequência** pode voltar a ser definida à partir do número 001. Nesta estruturação, ao parametrizar a tela do programa **DCF716 - Importação de Lançamentos Contábeis ASCII**, a opção **Geração Automática** não deve ser selecionada, para o controle ocorrer de acordo com a definição do arquivo de importação:

06.9.5543 - Importação Lançamentos Contábeis ASCII - 1.00.03.130

Arquivo Ajuda

ASCII

Layout Integração: MOV_CTB Movimento Contabilização Externa

Arquivo Externo: C:\temp\Exemplo Importação.txt

Tratamento Erro: Aborta Lotes Errados

☐ Importa Saldo ☒ Não utiliza Matriz Cta Ctbl ☐ Utiliza Matriz Estabelecimento

☐ Geração Automática ☐ Utiliza separadores decimais ☐ Considera CCusto do Arquivo

☐ Saldo zero para contas não informadas ☐ Provisão (Gera Estorno) ☒ Gerar Log BGC

Impressão

☒ Emissão Relatório

Tratamento de Erros

☒ Lista Todos ☐ Para no Primeiro

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

C:\Users\thiago.palokowski\bases\logs\dcf716

Parâmetros

Nível Impressão: Apropriação

Impressão Lotes: Com Errc

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☒ Imprime Parâmetros

Indicador de geração automática do evento.

Quando os códigos do arquivo de importação, não necessitam de tradução, **marcar** a opção **Não Utiliza Matriz Cta Ctbl** e **desmarcar** a opção **Utiliza Matriz Estabelecimento**.

O botão **ASCII** executa a importação:

O Sistema disponibiliza nova tela para parametrização onde deve ser informado código da **Unidade Organizacional Externa** e **Matriz Trad Orzaniz** onde consta estabelecido a relação **UOexterna** informado com o código da Empresa dos lançamentos em processo de importação. Ao pressionar **OK** a importação é executada.

Importante

Dados obrigatórios não informados no *layout* são solicitados em tela.

Caso o arquivo de importação **não** estiver com as informações **número de lançamento** ou **sequência** organizadas, selecionar o campo **Geração Automática**. Em determinadas situações o Sistema pode considerar apenas a **data de lançamento** do primeiro registro para todas os itens do arquivo de importação.

A consulta dos lotes importados pode ser feita pelo programa **FGL201 - Consulta Lote Contábil** (prgint/fgl/fgl201aa.r).

A emissão de relatório do lote, executar o programa **FGL308 - Relatório Lote Contábil** (prgint/fgl/fgl308aa.r).

Saiba mais

Programas de importação disponíveis no módulo são detalhados no artigo:

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Importação de Lançamentos Contábeis](#)

Dúvidas de como verificar código **Unid Organ Externa** acessar:

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Matriz Tradução Unidade Organizacional](#)