

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Tabelas de controle da rastreabilidade contábil

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:05 min**

Dúvida

Qual a origem dos dados listados pelo relatório **FGL312 - Razão Contábil Gerencial (prgfin/fgl/fgl312aa.r)**, apresentação **Analítica** ?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

Os controles do Sistema a nível de campos e regras de negócio aplicadas no produto, são passados pela equipe de consultoria.

As tabelas que estruturam no Sistema as informações dos lançamentos contábeis são: **lote_ctbl**, **lancto_ctbl**, **item_lancto_ctbl**, **aprop_lancto_ctbl** e **tot_lancto_ctbl**.

A ligação das apropriações contábeis ocorre por meio da tabela **aprop_lancto_ctbl**, através do número identificador da apropriação do lançamento contábil, campo **num_id_aprop_lancto_ctbl**.

A rastreabilidade dos módulos do Financeiro e Ativo Fixo, por padrão do produto, é realizada pelo Sistema sem necessidade de parametrização. Através da informação **num_id_aprop_lancto_ctbl** ocorre o vínculo a tabela de movimentação dos módulos Financeiros:

- **val_aprop_ctbl_ap** - Módulo **APB**, faz a leitura das tabelas **aprop_ctbl_ap** e **movto_tit_ap**
- **val_aprop_ctbl_acr** - Módulo **ACR**, faz a leitura das tabelas **aprop_ctbl_acr** e **movto_tit_acr**
- **val_aprop_ctbl_cmg** - Módulo **CMG**, acessa as tabelas **aprop_ctbl_cmg** e **movto_cta_corren**
- **val_aprop_ctbl_apl** - Módulo **APL**, acessa as tabelas **movto_operac_financ** e **operac_financ**
- **aprop_parc_pis_cofins** - Módulo **FAS**, faz a leitura das tabelas **calc_parc_pis_cofins** e **bem_pat**
- **aprop_ctbl_pat** - Módulo **FAS**, faz a leitura das tabelas **reg_calc_bem_pat** e **bem_pat**.

Em caso de dúvidas pontuais sobre a parametrização de cada tabela destacada acima, entrar em contato com a equipe de suporte do respectivo módulo.

Para verificar quais são as tabelas de controle, dos módulos **CEP - Estoque**, **MRE - Recebimento** e **FTP - Faturamento**, acionar o suporte do módulo. A rastreabilidade destes módulos é ativada por

parametrização da opção **Gera Rastreabilidade Contábil**, nos programas:

- **FT0301** - Atualização Parâmetros Faturamento
- **CE0101** - Manutenção Parâmetros Estoque

O vínculo da apropriação com o movimento na origem é estabelecido para lançamentos que integraram de forma online com a contabilidade. Lotes criados por processos de importação não criam o vínculo com o movimento na origem.

Não existe procedimento retroativo de ajuste dos movimentos já contabilizados.