

Cross Segmentos - Linha Datasul - MGL - Padrão de Colunas do Demonstrativo

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:50 min**

Dúvida

Como definir um **Padrão de Colunas** para emissão de relatórios gerenciais?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Gerencial (MGL) - Versão 12

Solução

Os **Padrões de Colunas** são definidos através do programa **MGL007 - Padrões Colunas Demonstrativo (prgfin/mgl/mgl007aa.r)**.

Para definir os **Padrões de Colunas** utilize o botão **Ajuda** na tela para orientações mais detalhadas:



A documentação do programa pode ser verificada também pelo link: [Cadastros - MGL](#).

O **Padrão de Colunas** do demonstrativo é a criação das colunas do demonstrativo as quais irão formar os valores ou resultados de expressões contábeis conforme desejado. Pode-se implementar no **Demonstrativo**, colunas de A até ZZ, comportando assim, até 702 colunas.

O **Padrão de Colunas** do demonstrativo tem como finalidade identificar a **Origem do Valor** da **Coluna** de um **Demonstrativo Contábil**, podendo esta ser:

1. **Título**: coluna com nomes das contas.

2. **Fórmula**: cálculo entre colunas.
3. **Contábil**: valores dos saldos contábeis.
4. **Orçamento**: valores orçados.
5. **Concorrente**: valores do concorrente.
6. **Consolidação**: valores de consolidação.

Dicas

Dependendo da **Origem** escolhida para uma **Coluna** do **demonstrativo** o preenchimento dos demais atributos torna-se ou não necessário, como por exemplo:

1. caso seja escolhida a **Origem** igual a **Título**, são desabilitados para preenchimento os atributos **Função Coluna**, **Qualificação Coluna**, **Tipo Valor Consolidação** e **Fórmula**.
2. caso seja escolhida a **Origem** igual a **Fórmula**, são desabilitados para preenchimento os atributos **Mostra Código** e **Tipo Valor Consolidação**.
3. caso sejam escolhidas uma das opções **Contábil**, **Orçamento** ou **Concorrente**, são desabilitados para preenchimento os atributos **Mostra Código**, **Tipo Valor Consolidação** e **Fórmula**.
4. caso seja escolhida a **Origem** igual a **Consolidação**, são desabilitados para preenchimento os atributos **Mostra Código** e **Fórmula**.

Quando modificado o atributo **Origem de Valores** de **Fórmula** para outra opção, a fórmula implementada é eliminada automaticamente. A coluna de origem **Fórmula** pode somente utilizar colunas anteriores a que está sendo criada, ou seja, se está sendo definido que o valor da coluna F é origem **Fórmula**, somente podem ser utilizadas para determinar o valor dessa coluna, no campo **Fórmula**, as colunas de A até E.

Campos **Período da Base**, **Exercícios da Base** e **Tipo Relação** permitem a definição de relatórios com visão anual, trimestral, semestral.

Campo **Conjunto Parâmetros**, opção de parametrização onde manualmente se informa um número, que pode ser 1, 2, até o número necessário para a construção desejada. Esse campo permite que, na execução da consulta do demonstrativo contábil pelo programa **MGL204**, sejam efetuadas parametrizações distintas para cada conjunto definido. Sendo possível que cada coluna tenha um conjunto de parâmetros diferente, como por exemplo Cenários diferentes, empresas ou estabelecimentos distintos. Esse campo é um facilitador para, através da seleção dos dados, permitir maior abrangência de montagem e apresentação de relatórios comparativos a nível de colunas.

Saiba mais

Detalhes da utilização dos campos **Período da Base**, **Exercícios da Base** e **Tipo Relação**: [Cross Segmentos - Linha Datasul - MGL - Visão dos saldos por faixa de períodos](#)

Exemplo de definição de padrão de colunas para relatório de controle do orçamento: [Cross Segmentos - Linha Datasul - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados](#)

Detalhes definição **Origem Valor = Fórmula:** [Cross Segmentos - Linha Datasul - MGL - Análise Vertical e Análise Horizontal na consulta do Demonstrativo Contábil](#)