

Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Plano Referencial - Leiaute arquivo de importação das traduções matriz Sped

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida


Quais são os procedimentos para efetuar a importação das traduções para o Plano de Contas Referencial **Origem Conta Externa** igual a **Sped**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD)
- Versão 12



Solução

A função de importação está disponível para planos de contas origem **SPED - Sistema Público de Escrituração Digital**, no programa **UTB119 - Matriz Tradução Conta Externa** (prgint/utb/utb119aa.r):



Seguem os procedimentos detalhados para realizar a importação:

1. Analisar o *layout* que deve ser seguido para montar o arquivo de importação:



O plano de centro de custo e o centro de custo somente devem ser informados se a conta tem critério de distribuição por centro de custo, caso contrário deixar em branco. A unidade negócio não é obrigatória, portanto também pode ser mantida em branco.


2. Montar o arquivo .csv.

Na versão atual do programa, manter na primeira linha do arquivo, o cabeçalho das colunas.

Exemplo do conteúdo obrigatório: **Conta Ctbl Externa Sped;Natureza;Data Início;Data**


Fim;Descrição;Conta Contábil;Plano de Centro de Custo;Centros de Custo;Unidade Negócio

Exemplo do arquivo de importação, deve incluir como primeira linha o conteúdo em negrito destacado acima:



3. Sequência de parametrização para realizar a importação, selecionar a opção **Importar Arquivo** e informar em **Nome Arquivo** o endereço e arquivo a ser importado. Pressionar o botão **Gatilho**.

Na tela **Executa Importação Sped Contábil**, informar os parâmetros solicitados e pressionar **OK**:



Marcando o parâmetro **Atualiza Cta Ctbl Externa**, as informações de traduções existentes podem ser sobrepostas. Se no arquivo **.csv** existir traduções já cadastradas, e não marcar o parâmetro **Atualiza Cta Ctbl Externa**, ocorre o erro:

```

Linha:      1
  Erro: 14.553
Mensagem Erro: Tradução ja existente !
Mensagem Ajuda:

Linha:      2
  Erro: 14.553
Mensagem Erro: Tradução ja existente !
Mensagem Ajuda:
```

Ao voltar a tela principal as traduções importadas serão visualizadas:

[illegible]