

Cross Segmentos - Linha Datasul - UFN - Para que serve o tipo de cotação no cadastro de cotações

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:35 min**

Dúvida

Para que serve o tipo de cotação no cadastro de cotações?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Financeiro Universal (UFN) – Versão 12

Solução

Tesouraria:

O módulo **Fluxo de Caixa - CFL**, utiliza a **cotação do tipo REAL e Projetada**, a utilização de cada uma é determinada pelos **Parâmetros Gerais do Fluxo de Caixa - prgfin/cfl/cfl015ta.r**, onde pode ser informado para o campo **Cotação** as seguintes informações:

- 1) **Real Cotação** utiliza a cotação do **tipo Real** informada na data de transação da implantação.
- 2) **Projetada Vencimento** utiliza a cotação do **tipo Projetada** informada para a data de vencimento do título.

O módulo **Aplicações e Empréstimos - APL**, utiliza a **cotação do tipo REAL e Projetada**, a utilização de cada uma é determinada nas rotinas de correção das operações, a **cotação Projetada** somente é utilizada quando é marcado nas rotinas de correção a informação **Correção Parcial e Projetado Data Próximo Aniversário**, dessa forma a correção é feita considerando para o cálculo a cotação projetada do próximo aniversário da operação, todas as demais rotinas e formas de correção utiliza a **cotação REAL**.

O módulo **Caixa e Bancos - CMG**, utiliza somente a **cotação do tipo REAL**.

Pagadoria:

O módulo **Contas a Pagar - APB**, utiliza somente a **cotação do tipo REAL**, já para **FASB** poderá ser utilizada **REAL** ou **PROJETADA**.

Cobrança:

Não é possível parametrizar no sistema qual o tipo de cotação que será utilizado no momento da implantação ou liquidação de títulos no módulo de **Contas a Receber - ACR**.

No **Contas a Receber** o **tipo de cotação utilizado é sempre Real**. Somente na parametrização da forma de conversão **FASB** entre os indicadores econômicos é que poderá ser utilizada o **tipo de cotação Real** ou **Projetada**.

Ativo Fixo:

Para o **Ativo Fixo - FAS**, sempre é utilizada a **cotação do tipo REAL** para efetuar as conversões.

Contabilidade:

Na **Contabilidade** as conversões normais para as moedas que armazenam apenas na controladoria ou contabilidade é utilizada a **cotação do tipo REAL**. Somente na parametrização da **Execução Variação Econômica**, onde é calculado o **ganho ou perda FASB**, é possível parametrizar o tipo de cotação.