

ACR718ZB - Estorno de Renegociação

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr718zb

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada do programa em modo persistente, sem a passagem de parâmetros, e em seguida, através de um comando RUN normal, executa-se seu método padrão passando-se os parâmetros com as informações necessárias.

```
def var v_hdl_program as Handle format ">>>>>9":U no-undo.

run prgfin/acr/acr718zb.py persistent set v_hdl_program.
run pi_main_fnc_renegoc_acr_estorno_api in v_hdl_program (input p_row_renegoc_acr,
input p_dat_estorno,
input p_cod_refer,
input p_des_text_histor,
output table tt_log_erros_estorn_cancel).

if valid-handle(v_hdl_program) then
delete procedure v_hdl_program.

for each tt_log_erros_estorn_cancel:

message ' Estabelecimento:' tt_log_erros_estorn_cancel.tta_cod_estab skip
' Token Cta Receber:' tt_log_erros_estorn_cancel.tta_num_id_tit_acr skip
'Token Movto Tit ACR:' tt_log_erros_estorn_cancel.tta_num_id_movto_tit_acr skip
' Número:' tt_log_erros_estorn_cancel.ttv_num_mensagem skip
' Mensagem Erro:' tt_log_erros_estorn_cancel.ttv_des_msg_erro skip
' Mensagem Ajuda: ' tt_log_erros_estorn_cancel.ttv_des_msg_ajuda

view-as alert-box info buttons ok.

end.
```

Parâmetros de Entrada

- p_row_renegoc_acr - Corresponde ao rowid da renegociação que se deseja estornar - Exemplo: rowid(renegoc_acr).
- p_dat_estorno
- p_cod_refer
- p_des_text_histor
- p_tt_log_erros_estorn_cancel

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_estorn_cancel		Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_acr	integer	9999999999	Token Cta Receber		
tta_num_id_movto_tit_acr	integer	9999999999	Token Movto Tit ACR		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>,>>9	Número		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		

```
def temp-table tt_log_erros_estorn_cancel no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_num_id_tit_acr     as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"
  field tta_num_id_movto_tit_acr as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tit ACR" column-label "Token Movto Tit ACR"
  field ttv_num_mensagem       as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_msg_erro       as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_msg_ajuda      as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  index tt_relac_tit_acr
    tta_cod_estab          ascending
    tta_num_id_tit_acr     ascending
    tta_num_id_movto_tit_acr ascending
    ttv_num_mensagem       ascending.
```

 Macro desconhecida: 'rate'