

ACR777ZD - Integração de Análise de Crédito

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr777zd

Objetivo

Retornar o valor do saldo em aberto do ACR e do APB do cliente (emitente), bem como verificar o número máximo de cheques devolvidos e o valor total máximo de cheques devolvidos. A API de Integração, que retorna os valores dos títulos disponíveis no EMS5 retorna especificamente, o Saldoem Aberto ACR(Saldo Total – Antecipações), o Saldoem Aberto APB(Saldo Total – Antecipações), Total de Aviso de Débito ACR em Atraso , o Total de Antecipaçõesem Aberto ACR, o Total de Antecipaçõesem Aberto APBe o Saldoem Aberto Vencido ACR.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
RUN prgfin/acr/acr777zd.py (input v_num_vers_integr_api,
    INPUT v_cod_empresa,
    INPUT v_cod_empresa_ext,
    INPUT v_cod_estab,
    INPUT v_cod_estab_ext,
    INPUT v_num_dias_max_atr,
    INPUT v_num_dias_max_atr_ad,
    INPUT yes, /* v_log_valid_cheq */
    INPUT no, /* v_log_retorna_dados */
    INPUT-OUTPUT TABLE tt_tit_acr_analise_credito,
    INPUT-OUTPUT TABLE tt_tit_aP_analise_credito,
    INPUT-OUTPUT TABLE tt-emitente,
    INPUT-OUTPUT TABLE tt-emitente-safra,
    INPUT-OUTPUT TABLE tt-erros-analise-credito).
```

Parâmetros API Integração Análise de Crédito:

Os Parâmetros utilizados pelo programa estão listados abaixo, na ordem que se segue:

- **v_num_vers_integr_api**: Versão de Integração da API
- **v_cod_empresa**: Empresa a ser feita a Análise de Crédito (pode ser igual a ?, o que pode indicar que será analisada em todas as Empresas)
- **v_cod_empresa_ext**: Empresa Externa (verificada através da Matriz de Tradução) a ser feita a Análise de Crédito
- **v_cod_estab**: Estabelecimento a ser feita a Análise de Crédito (pode ser igual a ?, o que pode indicar que será analisada em todos os Estabelecimentos)

- **v_cod_estab_ext**: Estabelecimento Externo (verificada através da Matriz de Tradução) a ser feita a Análise de Crédito
- **v_num_dias_maximo_atraso**: utilizado para cálculo do Total de Títulos em Aberto com Vencimento em Atraso
- **tt-emitente**: tabela temporária que contém todos os emitentes (clientes) a serem analisados
- **tt-emitente-safra**: tabela temporária que contém todos os emitentes da safra
- **tt-erros-analise-credito**: retorna os erros que aconteceram ao verificar a Análise de Crédito dos Emitentes (Clientes)
- **v_num_dias_max_atr_ad**: utilizado para cálculo do Total de Títulos de Aviso de Débito em Aberto com Vencimento em Atraso
- **v_log_valid_cheq**: Esta informação irá determinar se a API irá fazer o tratamento de cheques do Contas a Receber.
- **v_log_retorna_dados**: Esta informação irá determinar se a API irá retornar os dados dos títulos do APB e ACR que foram levados em consideração. Os dados serão retornados através das temp-table's tt_tit_acr_analise_credito e tt_tit_ap_analise_credito.
- **tt_tit_acr_analise_credito**: Irá retornar todos os títulos do Contas a Receber que fizeram parte da análise do crédito do cliente.
- **tt_tit_ap_analise_credito**: Irá retornar todos os títulos do Contas a Pagar que fizeram parte da análise de crédito.

Definição dos Parâmetros Recebidos:

```
def var v_num_vers_integr_api as integer  format ">>>>>, >>9" no-undo.  
def var v_cod_empresa      as character format "x(03)"  no-undo.  
def var v_cod_empresa_ext  as character format "x(03)"  no-undo.  
def var v_cod_estab       as character format "x(03)"  no-undo.  
def var v_cod_estab_ext   as character format "x(08)"  no-undo.  
def var v_num_dias_max_atr as integer  format ">>>>9"  no-undo.  
def var v_num_dias_max_atr_ad as integer  format ">>>>9"  no-undo.
```

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt-emitente	Conterá as informações dos emitentes	Entrada e Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
cod-emitente	integer	>>>>>>9	Atributo Chave no qual será feita a pesquisa dos Saldos no EMS5. Poderá ser feita em todas as Empresas/Estabelecimentos conforme parametrização especificada. O Código do Emitente (utilizado no EMS2) deve ser compatível com o Código do Cliente (utilizado no EMS5), ou seja, deve existir a Integração Cliente/Fornecedor EMS2 x EMS5.	Sim	
nome-abrev	character	x(12)	Esse Atributo não é utilizado na API, usado apenas no programa CDAPI013 do EMS2 (caso a API seja chamada por outro programa, não existe a necessidade deste atributo ser preenchido).	Não	
nr-mesina	integer	>9	Mesmo caso que o citado acima.	Não	
cod-gr-cli	integer	>9	Mesmo caso que o citado acima.	Não	
nr-peratr	integer	>9	Mesmo caso que o citado acima.	Não	
nr-cheque-devol	integer	>>9	Atributo utilizado para comparar o número máximo de cheques devolvidos (caso o número real de cheques devolvidos no período compreendido por qtd-dias seja maior ou igual ao nr-cheque-devol, a API retornará ERRO! (conforme EMS2, se emitente.nr-cheque-devol = 0 então nr-cheque-devol = param-ped.nr-cheque-devol senão nr-cheque-devol = emitente.nr-cheque-devol)	Sim	

qtd-dias	integer	>>9	Atributo utilizado para indicar o número de dias à considerar na Análise de Número/Valor Total de Cheques Devolvidos (conforme EMS2, se emitente.periodo-devol = 0 então qtd-dias = param-ped.periodo-devol senão qtd-dias = emitente.periodo-devol)	Sim	
vl-max-devol	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Atributo utilizado para comparar o valor total em moeda de cheques devolvidos (caso o número valor total de cheques devolvidos no período compreendido por qtd-dias seja maior ou igual ao vl-max-devol, a API retornará ERRO! (conforme EMS2, se emitente.vl-max-devol = 0 Então vl-max-devol = param-ped. vl-max-devol senão vl-max-devol = emitente. vl-max-devol)	Sim	
moeda-credito	integer	>9	Atributo que contém a moeda externa na qual devem ser retornados os valores da Análise de Crédito para determinado emitente.	Sim	
de-saldo-cr	decimal	- >>>, >>>, >>>, >>9.99	Retorna o Saldo em Aberto (Saldo Total - Antecipação) ACR	Não	
de-saldo-ap	decimal	- >>>, >>>, >>>, >>9.99	Retorna o Saldo em Aberto (Saldo Total - Antecipação) APB	Não	
de-tot-tit-atr-cr	decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Retorna o Saldo em Aberto Atrasado	Não	
de-tot-ad-cr	decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Retorna o Total de Aviso de Débito ACR em Atraso	Não	
de-cr-ant-aberto	decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Retorna o Total de Antecipações em Aberto ACR	Não	
de-ap-ant-aberto	decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Retorna o Total de Antecipações em Aberto APB	Não	
de-tot-tit-atr-ap	decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Retorna o Saldo de títulos a pagar em atraso	Não	
de-ap-ant-sem-safra	decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Retorna o Saldo de antecipações que não possuem código de safra	Não	

define temp-table tt-emitente no-undo

field cod-emitente as integer format ">>>>>>9"

field nome-abrev as character format "x(12)"

field nr-mesina as integer format ">9"

field cod-gr-cli as integer format ">9"

field nr-peratr as integer format ">9"

/* **** Atributos utilizados na integração com o EMS 5.0 **** */

field nr-cheque-devol as integer format ">>9" /* Número de Cheques Devolvidos */

field qtd-dias as integer format ">>9"

field vl-max-devol as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" /* Valor Máximo do Total de Cheques Devolvidos */

field identific as integer format ">9"

field moeda-credito as integer format ">9"

field de-saldo-cr as decimal format "->>>, >>>, >>>, >>9.99" /* Saldo em Aberto (Saldo Total - Antecipação) ACR */

field de-saldo-ap as decimal format "->>>, >>>, >>>, >>9.99" /* Saldo em Aberto (Saldo Total - Antecipação) APB */

field de-tot-tit-atr-cr as decimal format ">>>.>>>.>>>.>>9.99"

field de-tot-ad-cr as decimal format ">>>.>>>.>>>.>>9.99" /* Total de Aviso de Débito ACR */

field de-cr-ant-aberto as decimal format ">>>.>>>.>>>.>9.99" /* Total de Antecipações em Aberto ACR */

```
field de-ap-ant-aberto as decimal format ">>>.>>>.>>>.>>9.99" /* Total de Antecipações em Aberto APB */
```

```
field de-tot-tit-atr-ap as decimal format ">>>, >>>, >>>, >>9.99" /* Saldo de títulos a pagar em atraso */
```

field de-ap-ant-sem-safr a decimal format ">>>, >>>, >>>, >>9.99" /* Saldo de antecipações que não possuem código de safra */

index cod-emitente is primary cod-emitente.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt-emittente-safra	Conterá as informações dos emitentes da safra	Entrada e Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
cod-emite	integer	>>>>>9	Código do emitente		
cod-safr	character	9999/9999	Código da safra		
de-tit-abe-nao-venc-safr-cr	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Saldo de títulos a receber não vencidos		
de-tit-abe-nao-venc-safr-ap	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Saldo de títulos a pagar não vencidos		
de-ap-ant-safr	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Saldo das antecipações		

```
def temp-table tt-emitente-safra no-undo
```

```
field cod-emitente      as integer  format ">>>>>>9"      /* Código do emitente */
```

```
field cod-safra          as character format "9999/9999"      /* Código da safra */
```

field de-tit-abe-nao-venc-safr-cr as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" /* Saldo de títulos a receber não vencidos */

field de-tit-abe-nao-venc-safra-ap as decimal format ">>>, >>>, >>>, >>9.99" /* Saldo de títulos a pagar não vencidos */

```
field de-ap-ant-safr          as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" /* Saldo das antecipações */
```

index cod-emitente-safra is primary cod-emitente

cod-safra.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt-erros-analise-credito	Conterá as informações dos erros gerados na Análise de Crédito.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
cod-emitente	integer	>>>>>9	Retorna o Código do Emitente em que ocorreu o erro. (Caso retorne “”, significa que o erro não é referente ao Emitente.		
cod-mensagem	integer	>>>>,>>9	Retorna o Código da Mensagem.		
des-msg	character	x(50)	Retorna a Descrição da Mensagem.		
help-msg	character	x(50)	Retorna a Ajuda da Mensagem.		

```
def temp-table tt-erros-analise-credito no-undo
```

```
field cod-emittente    as integer  format ">>>>>9"
```

```
field cod-mensagem    as integer    format ">>>,>>9"
```

```
field des-msg      as character format "x(50)"
```

field help-msg as character format "x(50)".

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_tit_acr_analise_credito	Conterá as informações dos títulos do Contas a Receber.	Entrada e Saída

```
def temp-table tt_tit_acr_analise_credito no-undo
  field tta_cod_empresa      as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_estab        as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cdn_cliente      as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field tta_cod_ser_docto    as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_espec_docto  as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_tit_acr      as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela      as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field tta_dat_vencto_tit_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Vencimento" column-label "Vencimento"
  field tta_dat_emis_docto   as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"
  field tta_ind_tip_espec_docto as character format "X(17)" initial "Normal" label "Tipo Espécie" column-label "Tipo Espécie"
  field tta_ind_sit_tit_acr   as character format "X(13)" initial "Normal" label "Situação Título" column-label "Situação Título"
  field tta_log_tit_acr_estordo as logical format "Sim/Não" initial no label "Estornado" column-label "Estornado"
  field tta_cod_indic_econ    as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_val_origin_tit_acr as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Original Título" column-label "VI Original Título"
  field tta_val_sdo_tit_acr   as decimal format ">>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Saldo Título" column-label "Saldo Título"
  field ttv_rec_tit_acr      as recid format ">>>>>>9"
  field ttv_cod_indic_movto  as character format "x(1)" label "Indic Movto" column-label "Indic Movto"
  field ttv_val_sdo_tit_analis_cr as decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 label "VI Análise Crédito" column-label "VI Análise Crédito"

  index tt_chave
    tta_cod_empresa      ascending
    tta_cod_estab        ascending
    tta_cod_espec_docto  ascending
    tta_cod_ser_docto    ascending
    tta_cod_tit_acr      ascending
    tta_cod_parcela      ascending

  index tt_tipo_espec
    tta_ind_tip_espec_docto ascending.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_tit_ap_analise_credito	Conterá as informações dos títulos do Contas a Pagar.	Entrada e Saída

```
def temp-table tt_tit_ap_analise_credito no-undo
  field tta_cod_empresa      as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_estab        as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cdn_fornecedor   as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_ser_docto    as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_espec_docto  as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
```

27/09/2025, 07:54ACR7777ZD - Integração de Análise de Crédito - Linha Datasul - TDN

field tta_cod_tit_apas character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"

field tta_cod_parcelaas character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"

field tta_dat_vencto_tit_apas date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencto"

field tta_dat_emis_doctoas date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"

field tta_ind_tip_espec_doctoas character format "X(17)" initial "Normal" label "Tipo Espécie" column-label "Tipo Espécie"

field tta_ind_sit_tit_apas character format "X(13)" label "Situação" column-label "Situação"

field tta_log_tit_ap_estordolas logical format "Sim/Não" initial no label "Estornado" column-label "Estornado"

field tta_cod_indic_econas character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"

field tta_val_origin_tit_apas decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Original" column-label "Valor Original"

field tta_val_sdo_tit_apas decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Saldo" column-label "Valor Saldo"

field ttv_rec_tit_apas recid format ">>>>>9" initial ?

field ttv_cod_indic_movtoas character format "x(1)" label "Indic Movto" column-label "Indic Movto"

field ttv_val_sdo_tit_analis_cr as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "VI Análise Crédito" column-label "VI Análise Crédito"

index tt_chave

tta_cod_empresaascending

tta_cod_estabascending

tta_cdn_fornecedorascending

tta_cod_ser_doctoascending

tta_cod_espec_doctoascending

tta_cod_tit_apascending

tta_cod_parcelaascending

index tt_tipo_espec

tta_ind_tip_espec_doctoascending.

Possíveis erros que podem retornar da API de Análise de Crédito

Nº	MENSAGENS DE ERRO
360	Tradução da Empresa &1 não encontrada na Matriz &2 !
735	Tipo de Unidade Organizacional Estabelecimento Desconhecido!
1733	Empresa Externa informada não possui Tradução!
4315	Estabelecimento informado não foi encontrado!
4672	Estabelecimento Externo não possui Tradução!
6783	Empresa informada não foi encontrada!
8239	Versão da API de Integração é inválida!
8877	A Matriz de Tradução informada nos parâmetros gerais de integração (Análise Crédito 2.00) é inválido!
8878	Não existe Integração de Análise Crédito 2.00! É necessário criar a integração através dos Parâmetros Gerais de Integração.
8882	Número/Valor Total de Cheques Devolvidos ultrapassou o limite!
8884	Emitente não foi informado! Pelo menos um Emitente é necessário para fazer a Análise de Crédito

<https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageld=913822927>

6/7

Observações

- Caso não seja informado a Empresa, Empresa Externa, Estabelecimento e Estabelecimento Externo, será feita a Análise de Crédito em todas as Empresas/Estabelecimentos existentes no EMS5.
- Caso seja informado o Estabelecimento, serão desconsiderados os valores informados para Empresa, Empresa Externa e Estabelecimento Externo, ou seja, a Análise de Crédito será verificada apenas para o Estabelecimento informado, na sua respectiva Empresa.
- Caso seja informado o Estabelecimento Externo (e não seja informado o Estabelecimento), serão desconsiderados os valores informados para Empresa e Empresa Externa. Através da Matriz de Tradução informada na integração de Análise Crédito 2.00 (integração criada através dos Parâmetros de Integração do EMS), será feita a Análise de Crédito apenas para o Estabelecimento correspondente, na sua respectiva Empresa.
- Caso seja informado a Empresa (e não seja informado o Estabelecimento e Estabelecimento Externo) será desconsiderado o valor informado para Empresa Externa, ou seja, será feita a Análise de Crédito com base em todos os Estabelecimentos da Empresa informada.
- Caso seja informado a Empresa Externa (e não seja informado a Empresa, o Estabelecimento e o Estabelecimento Externo), através da Matriz de Tradução informada na integração de Análise Crédito 2.00 (criada através dos Parâmetros de Integração do EMS), será feita a Análise de Crédito com base em todos os Estabelecimentos da Empresa correspondente.
- O cliente teve ter cadastrado o parâmetro de integração 'Análise de Crédito'.

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [acr](#) [acr777zd](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)