

APL007ZM - Efetivação de Operação Financeira

Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgfin/apl/apl007zm

Objetivo

Efetuar a efetivação de operações financeiras no Sistema de Aplicações e Empréstimos.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
run prgfin/apl/apl007zm.py      (1,
                                input p_num_id_operac_financ,
                                input p_cod_banco,
                                input p_cod_produt_financ,
                                input p_cod_operac_financ,
                                output table tt_log_erro).
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
[p_num_id_operac_financ]	É o identificador da operação financeira. Caso sejam informados os campos: p_cod_banco , p_cod_produt_financ e p_cod_operac_financ , o mesmo poderá ser passado como zero.
[p_cod_banco]	É o código do banco. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .
[p_cod_produt_financ]	É o código do produto financeiro. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .
[p_cod_operac_financ]	É o código da operação financeira. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .
tt_log_erro	Os retornos de erros encontrados durante o processo de criação serão gravados nesta tabela.

Retorno

A API retornará na tabela temporária tt_log_erro contendo todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de efetivação da operação financeira no Sistema de Aplicações e Empréstimos.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Atributos

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída, o nome de um atributo opcional aparece cercado por colchetes, como, por exemplo, [Atributo-op].

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro	Conterá as informações de erros na integração, é a temp-table que retorna os possíveis problemas na integração dos registros.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
Ttv_num_cod_erro	integer	>>>>,>>9	Número da Mensagem		
Ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Descrição da Mensagem de Ajuda		
Ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Descrição da Mensagem de Erro		

Definição:

```
def temp-table tt_log_erro no-undo
field ttv_num_cod_erro      as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número"
field ttv_des_msg_ajuda     as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
field ttv_des_msg_erro      as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência" .
```

 Macro desconhecida:'rate'