

APL007ZZ - Cancelamento/Estorno Empréstimo

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgfin/apl/apl007zz

Objetivo

Efetuar o cancelamento ou estorno de um empréstimo no Sistema de Aplicações e Empréstimos.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
run prgfin/apl/apl007zz.py      (1,
                                input p_ind_tip_operac,
                                input p_ind_tip_cancel_estorn,
                                input p_num_id_operac_financ,
                                input p_num_id_movto_operac_financ,
                                input p_dat_estorno,
                                output table tt_log_erro,
                                input p_cod_acao).
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
Num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
p_ind_tip_operac	É o identificador do tipo de operação que irá realizar: 'Cancelamento' ou 'Estorno'
p_ind_tip_cancel_estorn	Indica se será cancelado/estornado o 'empréstimo' ou um 'movimento' do empréstimo.
p_num_id_operac_financ	É o identificador da operação financeira.
[p_num_id_movto_operac_financ]	É o identificador do movimento relacionado a operação financeira. Não é obrigatório o seu preenchimento caso o p_ind_tip_cancel_estorn seja igual a 'empréstimo'.

[p_dat_estorno]	É a data em que será gerado o estorno. Deverá ser informado se o p_ind_tip_operac for igual a 'estorno'.
tt_log_erro	Os retornos de erros encontrados durante o processo de cancelamento/estorno serão gravados nesta tabela.
p_cod_acao	É utilizado para identificar a ação a ser tomada pelo sistema. Pode ser "Validar", "Efetivar" ou "Ambos".

Retorno

A API retornará na tabela temporária tt_log_erro contendo todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de cancelamento/estorno do empréstimo no Aplicações e Empréstimos.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Atributos

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída, o nome de um atributo opcional aparece cercado por colchetes, como, por exemplo, [Atributo-op].

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro_atualiz	Conterá as informações de erros na integração, é a temp-table que retorna os possíveis problemas na integração dos registros.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
Ttv_num_cod_erro	integer	>>>>, >>9	Número da Mensagem		
Ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Descrição da Mensagem de Ajuda		
Ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Descrição da Mensagem de Erro.		

Definição:

```
def temp-table tt_log_erro no-undo
field ttv_num_cod_erro          as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número"
field ttv_des_msg_ajuda        as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
field ttv_des_msg_erro         as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
```

Macro desconhecida: 'rate'

