

CMG742ZB - Realiza Transferência e Mútuo

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/cmg/cmg742zb

Objetivo

Realizar transferência e mútuo.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada do programa em modo persistente, sem a passagem de parâmetros, e em seguida, através de um comando RUN normal, executa-se seu método padrão passando-se os parâmetros com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

def var v_hdl_program as Handle format ">>>>>9":U no-undo.

run prgfin/cmg/cmg742zb.py persistent set v_hdl_program.

run pi_main_code_api_movto_cta_corren_transf_mutuo_4 in v_hdl_program
 (input 2,
 input-output table tt_movto_cta_corr_transf_mut_3,
 input-output table tt_import_movto_valid_cmg_3,
 input-output table tt_params_generic_api_3).

delete procedure v_hdl_program.

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
p_num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
tt_movto_cta_corr_transf_mut_3	Esta temp-table conterá os movimentos da conta corrente para transferência ou mútuo.
tt_import_movto_valid_cmg_3	Esta temp-table conterá os erros que ocorreram no processo.
tt_params_generic_api_3	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.

Retorno

A API retornará na tabela temporária `tt_import_movto_valid_cmg_3` todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de validação dos movimentos.

O parâmetro de saída é através do comando `return-value`, sendo que o valor do seu retorno será 2782. Este código significa que a versão de integração incorreta.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros, caso o usuário não tenha ligado os parâmetros para impressão dos movimentos importados e com erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_movto_cta_corr_transf_mut_3	Registros de transferência e mútuo.	Entrada e Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_cta_corren_orig	character	x(10)	Conta Corrente Origem		
ttv_cod_cta_corren_dest	character	x(10)	Conta Corrente Destino		
tta_dat_movto_cta_corren	date	99/99/9999	Data do Movimento		
tta_num_seq_movto_cta_corren	integer	>>>>9	Sequência		
tta_ind_tip_movto_cta_corren	character	x(2)	Tipo do Movimento		
tta_cod_tip_trans_cx	character	x(8)	Tipo da Transação de Caixa		
tta_ind_fluxo_movto_cta_corren	character	x(3)	Fluxo do Movimento		
tta_cod_cenar_ctbl	character	x(8)	Cenário Contábil		
tta_val_movto_cta_corren	decimal	>>>>,>>>,>>9.99	Valor do Movimento		
tta_cod_docto_movto_cta_bco	character	x(20)	Documento Banco		
tta_cod_modul_dtsul	character	x(3)	Módulo		
tta_cod_histor_padr	character	x(8)	Histórico Padrão		
tta_des_histor_padr	character	x(40)	Descrição do Histórico Padrão		
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	9999999999	Identificador do Movimento da Conta Corrente		
ttv_cod_id_movto_cta_corren	character	x(80)	String do Rowid do Movimento da Conta Corrente		
ttv_ind_erro_valid	character	X(08)	Identificador se ocorreu erro		
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>,>>9.9999999999	Valor da Cotação		

```
def temp-table tt_movto_cta_corr_transf_mut_3 no-undo
  field ttv_cod_cta_corren_orig      as character format "x(10)" label "Cta Corren Origem" column-label "Cta Corren Origem"
  field ttv_cod_cta_corren_dest      as character format "x(10)" label "Cta Corren Destino" column-label "Cta Corren Destino"
  field tta_dat_movto_cta_corren      as date format "99/99/9999" initial today label "Data Movimento" column-label "Data Movimento"
  field tta_num_seq_movto_cta_corren  as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Sequência"
```

```
27/09/2025, 10:04                                CMG742ZB - Realiza Transferência e Mútuo - Linha Datasul - TDN
field tta_ind_tip_movto_cta_corren  as character format "X(2)" initial "RE" label "Tipo Movimento" column-label "Tipo Movto"
field tta_cod_tip_trans_cx          as character format "x(8)" label "Tipo Transação Caixa" column-label "Tipo Transação Caixa"
field tta_ind_fluxo_movto_cta_corren as character format "X(3)" initial "ENT" label "Fluxo Movimento" column-label "Fluxo Movto"
field tta_cod_cenar_ctbl           as character format "x(8)" label "Cenário Contábil" column-label "Cenário Contábil"
field tta_val_movto_cta_corren      as decimal format ">>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Movimento" column-label "Valor
Movimento"
field tta_cod_docto_movto_cta_bco   as character format "x(20)" label "Documento Banco" column-label "Documento Banco"
field tta_cod_modul_dtsul           as character format "x(3)" label "Módulo" column-label "Módulo"
field tta_cod_histor_padr           as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
field tta_des_histor_padr           as character format "x(40)" label "Descrição" column-label "Descrição Histórico Padrão"
field tta_num_id_movto_cta_corren   as integer format "999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"
field ttv_cod_id_movto_cta_corren   as character format "x(80)"
field ttv_ind_erro_valid            as character format "X(08)" initial "Não"
field tta_val_cotac_indic_econ      as decimal format ">>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_import_movto_valid_cmg_3	Contém os erros do processo de transferência e mútuo.	Entrada e Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_id_movto_cta_corren	character	x(80)	Código do Movimento com problema	Sim	
ttv_num_mensagem	integer	>>>>,>>9	Número do Erro	Sim	
ttv_des_mensagem	character	x(50)	Mensagem	Sim	
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro	Sim	
ttv_cod_parameters	character	x(256)	Parâmetros	Sim	

```
def temp-table tt_import_movto_valid_cmg_3 no-undo
field ttv_cod_id_movto_cta_corren  as character format "x(80)"
field ttv_num_mensagem             as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
field ttv_des_mensagem             as character format "x(50)" label "Mensagem" column-label "Mensagem"
field ttv_des_msg_erro             as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
field ttv_cod_parameters           as character format "x(256)"
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_params_generic_api_3	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Entrada / Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_id_param	character	X(80)			
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Tabela		
ttv_cod_campo	character	X(25)	Campo		
ttv_cod_valor	character	X(8)	Valor		

```
def temp-table tt_params_generic_api_3 no-undo
  field ttv_cod_id_param          as character format "x(80)"
  field ttv_cod_tabela            as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
  field ttv_cod_campo             as character format "x(25)" label "Campo" column-label "Campo"
  field ttv_cod_valor            as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
  index tt_idx_param_generic      is primary unique
    ttv_cod_tabela                ascending
    ttv_cod_id_param              ascending
    ttv_cod_campo                ascending
.
```

Exemplo Criação temp-table **tt_params_generic_api_3**:

```
CREATE tt_params_generic_api_3.
ASSIGN tt_params_generic_api_3.ttv_cod_id_param = tt_movto_cta_corr_transf_mut_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren
tt_params_generic_api_3.ttv_cod_tabela = "tt_movto_cta_corr_transf_mut"

tt_params_generic_api_3.ttv_cod_campo = "ttv_cod_cta_mutuo"
tt_params_generic_api_3.ttv_cod_valor = (Valor da Conta Mútuo)
.
```

 Macro desconhecida: 'rate'

base_de_conhecimento

cmg742zb

cmg

realiza_transferencia_mutuo



Política de
privacidade

Termos
de uso