

FAS737ZB - Criação de Movimentos de Bens Patrimoniais no Ativo Fixo

 Tempo aproximado para leitura: 12 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgfin/fas/fas737zb

Objetivo

Permitir a criação de movimentos para bens patrimoniais sem a obrigação de fazê-los diretamente pelo módulo Ativo Fixo. Os movimentos poderão ser por Valor, Percentual ou Quantidade. Quando o movimento for de transferência, o tipo de movimento deve ser percentual e o % deve ser zero. Cada registro da temp-table de movimentos (tt_movto_bem_pat_api_b), possui um status e uma mensagem de erro, quando ocorrer.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, armazenando o programa em uma variável através do comando PERSISTENT e em seguida executando uma PROCEDURE deste programa, passando-se os parâmetros com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
def new shared var v_ind_message_output
  as character
  format "X(10)":U
  initial "Na Tela"
  view-as radio-set Horizontal
  radio-buttons "Na Tela", "Na Tela", "Em Arquivo", "Em Arquivo"
  bgcolor 8
  no-undo.

define variable v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf as handle    no-undo.

define new shared stream s_1.

assign v_ind_message_output = "Em Arquivo".

if v_ind_message_output = "Em Arquivo" then
  output stream s_1 to "c:\tmp\fas737zb.log".

run prgfin/fas/fas737zb.py persistent set v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf (Input 01).

run pi_api_criacao_movto_bem_pat in v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf
  (input "",
   input-output table tt_movto_bem_pat_api_b).

if valid-handle( v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf ) then do:
  delete procedure v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf.
  assign v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf = ?.
end.

output stream s_1 close.
```

Observação: A inicialização da variável `v_ind_message_output` e a abertura da stream `s_1` se faz necessário para que as inconsistências sejam apresentadas em arquivo e não sejam apresentadas em tela.

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
p_num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;

Retorno

A API retornará na tabela temporária **tt_movto_bem_pat_api_b** através do atributo **ttv_des_erro_api_movto_bem_pat** a inconsistência encontrada durante o processo de validação do Bem Patrimonial.

A validação das inconsistências das informações da tabela temporária será feita por registro e caso seja encontrado alguma será verificado o próximo registro da tabela temporária (caso o mesmo exista).

Obs.: Quando a API for executado por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros conforme segue exemplo.

```
for each tt_movto_bem_pat_api_b
    where tt_movto_bem_pat_api_b.ttv_des_erro_api_movto_bem_pat <> "":

disp tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_empresa
    tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_cta_pat
    tt_movto_bem_pat_api_b.tta_num_bem_pat
    tt_movto_bem_pat_api_b.tta_num_seq_bem_pat
    tt_movto_bem_pat_api_b.ttv_des_erro_api_movto_bem_pat skip.
end.
```

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_movto_bem_pat_api_b	Conterá as informações dos bens a serem movimentados.	Entrada e Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	character	x(3)	Código da empresa	Sim	
tta_cod_cta_pat	character	x(18)	Conta patrimonial	Sim	
tta_num_bem_pat	integer	>>>>>>>9	Número do bem patrimonial.	Sim	
tta_num_seq_bem_pat	integer	>>>>9	Seqüência do bem patrimonial.	Sim	
tta_dat_movto_bem_pat	date	99/99/9999	Data da movimentação bem patrimonial	Sim	
tta_ind_trans_calc_bem_pat	character	X(18)	Indicador de Transação ("Baixa")	Sim	
tta_ind_orig_calc_bem_pat	character	X(20)	Indicador de Origem de Transação ("Devolução", "Exaustão",	Sim	

			"Inutilização", "Quebra", "Transferência", "Venda", "Doação")		
ttv_ind_tip_movto_bem_pat	character	x(15)	Tipo de Movimento ("Por Valor", "Por Percentual", "Por Quantidade")	Sim	
tta_cod_motiv_desmob	character	x(3)	Código Motivo Desmobilização	Sim	
tta_cod_cenar_ctbl	character	x(8)	Código Cenário Contábil	Não	
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Código Moeda	Não	
Tta_val_fatur_desmob	decimal	>>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Faturado	Não	
tta_val_origin_movto_bem_pat	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Original Movimento Bem Patrimonial (Quando Tipo de Movimento = "Por Valor")	Sim	
tta_val_perc_movto_bem_pat	decimal	->>>>, >>>, >>9.9999999	Valor Percentual Movimento Bem Patrimonial (Quando Tipo de Movimento = "Por Percentual")	Sim	
tta_qtd_movto_bem_pat	decimal	>>>>>>>9	Quantidade Movimento (quando Tipo de Movimento = "Por Quantidade")	Sim	
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Código Plano Centro Custo	Sim	
tta_cod_ccusto_respons	character	x(11)	Código Centro Custo Responsabilidade	Sim	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Código Unidade de Negócio	Sim	
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Código Estabelecimento	Sim	
ttv_ind_sit_movto_bem_pat	character	X(08)	Indicação de erro	Não	
ttv_des_erro_api_movto_bem_pat	character	X(60)	Mensagem de erro	Não	
tta_num_pessoa_jurid	integer	>>>, >>>, >>9	Pessoa Jurídica	Sim	
ttta_cod_ender_entreg	character	x(15)	Endereço de Entrega	Sim	
tta_cod_localiz	character	x(12)	Localização	Sim	

```
def temp-table tt_movto_bem_pat_api_b no-undo
```

```

  field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_cta_pat          as character format "x(18)" label "Conta Patrimonial" column-label "Conta Patrimonial"
  field tta_num_bem_pat          as integer format ">>>>>>>9" initial 0 label "Bem Patrimonial" column-label "Bem"
  field tta_num_seq_bem_pat      as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência Bem" column-label "Sequência"
  field tta_dat_movto_bem_pat    as date format "99/99/9999" initial today label "Data Movimento" column-label "Data Movimento"
  field tta_ind_trans_calc_bem_pat as character format "X(18)" initial "Implantação" label "Transação Cículo" column-label "Transação Cículo"
  field tta_ind_orig_calc_bem_pat as character format "X(20)" initial "Aquisição" label "Origem" column-label "Origem"
  field ttv_ind_tip_movto_bem_pat as character format "x(15)" label "Tipo Movimento"
  field tta_cod_motiv_desmob      as character format "x(3)" label "Motivo Desmobilização" column-label "Mot Desmob"
  field tta_cod_cenar_ctbl       as character format "x(8)" label "Cenário Contábil" column-label "Cenário Contábil"
  field tta_cod_indic_econ        as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_val_fatur_desmob      as decimal format ">>>>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Faturado" column-label "Valor Faturado"
```

field tta_val_origm_movto_bem_pat	as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Original Movto" column-label "Valor Original Movto"
field tta_val_perc_movto_bem_pat	as decimal format "->>>>, >>>, >>9.9999999" decimals 7 initial 0 label "Percentual Movimento" column-label "Percentual Movimento"
field tta_qtd_movto_bem_pat	as decimal format ">>>>>>9" initial 0 label "Quantidade Movto" column-label "Quantidade Movto"
field tta_cod_plano_ccusto	as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
field tta_cod_ccusto_respons	as Character format "x(11)" label "CCusto Responsab" column-label "CCusto Responsab"
field tta_cod_unid_negoc	as character format "x(3)" label "Unid Negocio" column-label "Un Neg"
field tta_cod_estab	as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field ttv_ind_sit_movto_bem_pat	as character format "X(08)"
field ttv_des_erro_api_movto_bem_pat	as character format "x(60)"
field tta_num_pessoa_jurid	as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Pessoa Juridica" column-label "Pessoa Juridica"
field tta_cod_ender_entreg	as character format "x(15)" label "Endereço Entrega" column-label "Endereço Entrega"
field tta_cod_localiz	as character format "x(12)" label "Localização" column-label "Localização"
index tt_id	is primary unique
tta_cod_empresa	ascending
tta_cod_cta_pat	ascending
tta_num_bem_pat	ascending
tta_num_seq_bem_pat	ascending
tta_dat_movto_bem_pat	ascending.

Execução

Na execução da API ocorrem as seguintes validações:

1. 1. Versão de integração

Programa verificará se o programa chamado está inteiro com a API, e isto ocorre através da verificação da versão de integração passada como parâmetro;

1. 2. Empresa

Será verificado se a empresa é válida;

1. 3. Conta patrimonial

Valida se a conta patrimonial informada é válida

1. 4. Número do bem e seqüência do bem.

Verifica se existe um bem com o mesmo número no sistema. (levando em conta que a chave completa do bem é empresa, conta patrimonial, número do bem e seqüência);

1. 5. Motivo da Desmobilização

Valida o motivo da desmobilização informado;

1. 6. Cenário Contábil

Valida o cenário contábil informado;

1. 7. Indicador econômico

Se o indicador econômico informado existe;

1. 8. Plano Centro de custo

Valida o Plano Centro de Custo informado e se o plano de centro de custo está em data Valida;

1. 9. Centro de custo Responsabilidade

Valida o centro de custo informado e se o usuário possui permissão para acessá-lo;

1. 10. Estabelecimento

Será verificado se o estabelecimento é válido;

1. 11. Unidade de negócio

Valida se a unidade de negócio é válida e se a mesma está vinculada ao estabelecimento;

Leitura e Criação dos Registros

Exemplo de movimentação de Baixa/Transferência de bens:

```
def new shared var v_ind_message_output
  as character
  format "X(10)":U
  initial "Na Tela"
  view-as radio-set Horizontal
  radio-buttons "Na Tela", "Na Tela", "Em Arquivo", "Em Arquivo"
  bgcolor 8
  no-undo.

define variable v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf as handle    no-undo.
define variable ind_tratam_erro as character format "x(26)" no-undo.
define new shared stream s_1.
```

```
Assign ind_tratam_erro    = "Parar ao Primeiro Erro"
  v_ind_message_output = "Em Arquivo".
```

```
IF v_ind_message_output = "Em Arquivo" THEN
  OUTPUT STREAM s_1 TO "c:\tmp\fas737zb.log".
```

```
create tt_movto_bem_pat_api_b.
Assign tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_empresa      = "MOV"
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_cta_pat            = "moveis e equip"
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_num_bem_pat            = 1
```

```

tt_movto_bem_pat_api_b.tta_num_seq_bem_pat      = 0
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_dat_movto_bem_pat     =20/06/2003
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_ind_trans_calc_bem_pat = "Baixa"
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_ind_orig_calc_bem_pat  = "Venda"
tt_movto_bem_pat_api_b.ttv_ind_tip_movto_bem_pat  = "Por Percentual"
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_motiv_desmob       = "Vda"
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_cenar_ctbl         = "Fiscal"
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_indic_econ         = "Real"
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_val_fatur_desmob       = 0
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_val_origin_movto_bem_pat = 1000.00
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_val_perc_movto_bem_pat = 100
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_qtd_movto_bem_pat      = 0
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_plano_ccusto       = "Moveis"
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_ccusto_respons     = "4000"
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_unid_negoc         = "Uni"
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_estab              = "Jle"
tt_movto_bem_pat_api_b.ttv_ind_sit_movto_bem_pat  = ""
tt_movto_bem_pat_api_b.ttv_des_erro_api_movto_bem_pat = ""
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_num_pessoa_jurid       = 0
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_ender_entreg       = ""
tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_localiz            = ""

```

run prgfin/fas/fas737zb.py persistent set v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf (Input 01).

```

run pi_api_criacao_movto_bem_pat in v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf
      (input "",
      input-output table tt_movto_bem_pat_api_b).

```

if valid-handle(v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf) then do:

delete procedure v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf.

assign v_hdl_api_bem_pat_bxa_transf = ?.

end.

output stream s_1 close.

for each tt_movto_bem_pat_api_b

where tt_movto_bem_pat_api_b.ttv_des_erro_api_movto_bem_pat <> "":

disp tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_empresa

tt_movto_bem_pat_api_b.tta_cod_cta_pat

tt_movto_bem_pat_api_b.tta_num_bem_pat

tt_movto_bem_pat_api_b.tta_num_seq_bem_pat

tt_movto_bem_pat_api_b.ttv_des_erro_api_movto_bem_pat skip.

end.

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [fas](#) [fas737zb](#) [ds_financ_inov](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)