

FGL201ZA - Cancelamento de Lotes ou Lançamentos Contábeis

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgfin/fgl/fgl201za

Objetivo

Efetuar o Cancelamento de Lotes ou Lançamentos Contábeis (Descontabiliza / Elimina).

Funcionamento

1 - No programa que irá chamar esta API, deve ser definida a variável global v_cod_empres_usuar.

```
def new global shared var v_cod_empres_usuar
as character
format "x(3)":U
label "Empresa"
column-label "Empresa"
no-undo.
```

Esta variável deve ser setada com a empresa do lote que será cancelado.

2 - Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
run prgfin/fgl/fgl201za.py (Input 1,
                           Input num_lote_ctbl,
                           Input num_lancto_ctbl, **
                           Input rs_tipo_cancelamento_contabil,
                           output table tt_log_erro).
```

*** Para efetuar o Cancelamento de todo o Lote Contábil, deverá ser passado o conteúdo => 0 (zero) neste parâmetro. Pois caso tenha sido informado o número de um valor para este parâmetro, o programa entenderá que deve fazer o cancelamento apenas deste Lançamento.*

Parâmetros

Os parâmentos de Entrada são os seguintes:

num_vers_integr_api.....: será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;

27/09/2025, 11:05 FGL201ZA - Cancelamento de Lotes ou Lançamentos Contábeis - Linha Datasul - TDN

p_num_lote_ctbl.....: conterà a informação do número do lote contábil que será cancelado (caso o módulo de origem do lote contábil seja diferente de FGL – Contabilidade Fiscal e tenha sido escolhido a opção de descontabilizar o lote, será retornado como erro a informação de que o lote somente poderá ser eliminado);

p_num_lancto_ctbl.....: conterà a informação do número do lançamento contábil que será cancelado (caso o módulo de origem do lançamento contábil seja diferente de FGL – Contabilidade Fiscal, será retornado como erro a informação de que deverá se cancelado todo o lote contábil)

p_cod_tit_cancel_ctbl.....: conterà a informação do tipo de cancelamento a ser executado pelo programa (Descontabilizar / Eliminar).

Os parâmetros de Saída são os seguintes:

tt_log_erro.....: Retorna para o usuário numa tabela temporária, as informações de erros ocorridos durante o processamento do cancelamento dos lotes.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro	Conterá informações dos erros encontrados nas validações.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_num_cod_erro	integer	>>>>, >>9	Número		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		

```
def temp-table tt_log_erro no-undo
  field ttv_num_cod_erro      as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número"
  field ttv_des_msg_ajuda    as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  field ttv_des_msg_erro    as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
```

Observações

Quando a API for executado por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros (tt_log_erro). E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

 Macro desconhecida: 'rate'