

Geração Conta Contábil - FGL718AA

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Geração Conta Contábil - FGL718AA

Visão Geral do Programa

Com a execução deste programa, são geradas as contas contábeis do EMS 5 para o EMS 2. Essa geração é necessária, quando a empresa possuir a contabilidade do EMS 5 e outros módulos no EMS 2, gerando dessa forma, as contas analíticas para o EMS 2. Toda conta analítica criada no EMS 5, que obedeça a parametrização, será gerada para o EMS 2. No entanto, essa geração somente é possível, quando utilizada a "COMPOSIÇÃO" na Matriz de Tradução Unidade Organizacional. Quando existir Matriz de Tradução Conta Externa, não será possível realizar a Geração, pois determina planos de conta diferentes.

É possível efetuar a geração das contas contábeis, quando o plano de contas for diferente e utilizar Matriz de Tradução Conta Externa, com a utilização da funcionalidade Conta Alternativa.



Importante:

Ao efetuar a geração das contas contábeis do EMS 5 para o EMS 2, é validado pelo sistema o critério de distribuição.

Exemplo:

Se para um estabelecimento X utiliza centro de custo, a conta é gerada para os centros de custo conforme critério. Se para o estabelecimento Y não utiliza centro de custo, gera a conta contábil com subconta igual a zero.

São consideradas na geração das contas contábeis do EMS 5 para o EMS 2, as parametrizações do sistema e as faixas informadas.

Caso seja necessário eliminar as contas do EMS 2, é necessário desfazer, no EMS 2, o parâmetro de integração com o EMS 5 do cadastro de Parâmetros Globais (CD0101) e efetuar as eliminações necessárias.

Conta Contábil

Objetivo da tela:	Permitir a geração das contas contábeis do EMS 5 para o EMS 2.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir Linha	Quando acionado, é possível determinar os parâmetros para a geração das contas contábeis. Veja mais informações na descrição da tela Gerar Conta Contábil Externa .
Executar Lista	Quando acionado, é possível determinar os parâmetros para impressão e execução para a geração da conta contábil. Veja mais informações na descrição da tela Executa Conta Contábil .

Gerar Conta Contábil Externa

Objetivo da tela:	Permitir determinar os parâmetros para a geração das contas contábeis.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Conta Alternativa	Quando acionado, é possível efetuar a geração das contas contábeis, quando o plano de contas for diferente e utilizar Matriz de Tradução Conta Externa. Nota: Esse botão é habilitado, quando assinalado o campo Utiliza Conta Alternativa. Não será possível efetuar a geração da conta, utilizando a opção Alternativa e Sequencial ao mesmo tempo.
Conta Sequencial	Quando acionado, determina a geração das contas contábeis por número sequencial. Veja mais informações na descrição da tela Conta Sequencial Integr. EMS 5 X EMS 2. Não será possível efetuar a geração da conta, utilizando a opção Alternativa e Sequencial ao mesmo tempo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cód Emp Ext	Inserir o código da empresa externa que deve ser considerada para a geração das contas contábeis.
Data Base	Inserir a data base para a geração da conta contábil.
Contas Contábeis	Plano Ctas – Inserir o Plano de Contas a ser aplicado na geração de contas contábeis. Inicial – Inserir a conta contábil inicial a ser considerada para a geração de contas contábeis. Conta Final – Inserir a conta contábil final a ser considerada para a geração de contas contábeis. Parte Fixa – Definir as características, quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo: Intervalo das Contas Contábeis 3110.00 a 3140.00 Parte Fixa: #1#0.00 A segunda posição é fixa com 1 e a quarta também é fixa com 0. Exceção – Definir uma exceção, quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo: Definido como parte fixa #1#0.00 e ##4#.# como exceção, no intervalo 3110.00 a 3160.00, serão consideradas as contas: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3150.00 e 3160.00. Utiliza Conta Contábil Integração – Quando assinalado, determina a utilização de conta contábil de integração. Utiliza Conta Alternativa – Quando assinalado, determina a utilização de conta contábil alternativa. Utiliza Conta Sequencial – Quando assinalado, determina a utilização de conta contábil sequencial. Sincroniza Contas – Quando assinalado, determina que na execução do programa, será realizada uma sincronização nas contas contábeis, entre o EMS 5 e EMS 2. Ou seja, caso a conta contábil do EMS 2 esteja indevida, ela será desativada ou eliminada, de acordo com a opção selecionada. As opções disponíveis, caso a conta contábil do EMS 2 esteja indevida são: - Desativa, quando selecionada, determina que ao encontrar uma conta inválida, assinala a conta contábil como desativada no EMS 2. - Elimina, quando selecionada, determina que ao encontrar uma conta inválida, elimina a conta do cadastro de contas contábeis do EMS 2. Esta sincronização somente ocorrerá se a integração for por Composição. Nota: Para cada conta do EMS 2 que esteja dentro dos parâmetros informados, será verificado o seguinte: - Se o estabelecimento está válido. - Se a conta não tem restrição no estabelecimento. - Se o estabelecimento está válido na data informada.

	• Se a UN, está vinculada ao estabelecimento. • Se a UN, não está expirada. • Se a UN, é do tipo analítica. • Se a conta não tem restrição na Unidade de Negócio. • Se o centro de custo está válido para a data informada. • Se o plano do centro de custo está válido. • Se o centro de custo não tem restrição. • O centro de custo na UN. Depois da verificação, se a opção selecionada for “Elimina”, o programa tentará eliminar no EMS 2 a conta que não esteja correta. Se não for possível eliminar (por ter movimentos, por exemplo), a conta será desativada ao invés de eliminada. Se a opção do usuário for “Desativa”, a conta indevida será desativada no EMS 2. Ao final, será gerado um relatório com todas as contas que foram desativadas ou eliminadas no EMS 2, e os respectivos motivos das ocorrências, ou seja, as inconsistências. Se a integração utiliza Matriz de Tradução, será feita apenas uma validação das matrizes e o sistema NÃO irá eliminá-la ou desativá-la no EMS 2. Ao invés disso, ele irá validar as matrizes de tradução. As validações a serem feitas na Matriz de Conta Contábil são as mesmas feitas para a tradução por Composição para os campos: • Conta Contábil. • Centro de Custo. • Unidade de Negócio. • Estabelecimento. Ao final, irá apresentar um relatório com as inconsistências para que o usuário possa resolvê-las.
Centros Custos	Plano CCustos – Inserir o plano de centro de custos a ser aplicado na geração das contas contábeis. Inicial – Inserir o centro de custo inicial a ser considerado para a geração de contas contábeis. Final – Inserir o centro de custo final a ser considerada para a geração de contas contábeis. Parte Fixa – Definir as características, quanto à posição dos elementos que compõem os centros de custo a considerar dentro da sequência informada. Exceção – Definir uma exceção, quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo: Definido como parte fixa #1#0.00 e ##4#.# como exceção, no intervalo 3110.00 a 3160.00, serão considerados os centros de custos: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3150.00 e 3160.00.
Estabelecimentos	Inicial – Informar o estabelecimento inicial para a aplicação da geração da conta contábil. Final – Informar o estabelecimento final para a aplicação da geração da conta contábil.
Unidades Negócios	Inicial – Inserir a unidade de negócio inicial para a aplicação da geração da conta contábil. à – Inserir a unidade de negócio final para a aplicação da geração da conta contábil.

Conta Alternativa Integr. EMS 5 X EMS 2

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a geração das contas contábeis, quando o plano de contas for diferente e utilizar Matriz de Tradução Conta Externa.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tamanho	Inserir os tamanhos das informações.
Gera Matriz Cta com Estab Externo?	Ao marcar esse campo, a matriz de tradução de conta externa será gerada com estabelecimento externo informado na matriz de tradução organizacional. Somente os estabelecimentos da empresa que está sendo informada no programa de Geração de contas serão criados na matriz de tradução de contas.

 **Importante:**
Para ordenar a sequência das informações, basta utilizar os botões sobe e desce.

Conta Sequencial Integr. EMS 5 X EMS 2

Objetivo da tela:

Permitir determinar as informações e tamanhos dos campos que irão formar a conta contábil no EMS 2.

 **Importante:**
Essa opção permite gerar as contas contábeis do EMS 5 para o EMS 2 sequencialmente, dessa forma, é necessário determinar os parâmetros de tamanho e sequência das informações.

O formato da conta no EMS 2 será de acordo com o formato estabelecido para a conta nos Parâmetros Globais do EMS 2, não podendo ser superior a 8 dígitos para a conta e 8 dígitos para a sub conta.

Para a utilização dessa funcionalidade, será necessário cadastrar a matriz de tradução de conta contábil para a empresa a ser gerada.

Exemplo:

Conta Contábil – EMS 5	Unidade de Negócio – EMS 5	Estabelecimento – EMS 5	Centro de Custo – EMS 5
20203030202233440000	ESC	JLE	Não Utiliza
20203030202233450000	ADM	CUR	00005
20203030202233460000	IND	POA	00004

Parâmetros de tamanho e sequência das informações:

Sequência	Ordem dos Campos	Tamanho
1	Conta Sequencial	5
2	Unidade de Negócio	3
3	Estabelecimento	3
4	Centro de Custo	5

Formato da conta no EMS 2 = 99999XXX.XXX99999

Contas a serem geradas no EMS 2:

00001ESC.JLE00000

00002ADM.CUR00005

00003IND.POA00004

As contas 00001ESC.JLE00000, 00002ADM.CUR00005 e 00003IND.POA00004 são criadas automaticamente pelo programa, que também criará o cadastro de matriz de tradução de conta, relacionando a conta do EMS 5 com a conta no EMS 2.

Quando informado tamanho 0 na composição da Unidade de Negócio ou Estabelecimento, esse campo não será considerado na geração do código da conta contábil no EMS 2.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tamanho	Inserir os tamanhos das informações.

https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pagelId=268568057

4/5

Importante:
Para ordenar a sequência das informações, basta utilizar os botões sobe e desce.

Executa Conta Contábil

Objetivo da tela: Permitir determinar os parâmetros para impressão e execução para a geração da conta contábil.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução . Imprime Parâmetros – Ao assinalar esse campo, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [contabilidade_fiscal](#)
[fgl](#) [versao_12](#) [geracao_conta_contabil](#) [fgl718aa](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso