

Manutenção Indicador Econômico - UTB013AA

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Manutenção Indicador Econômico - UTB013AA

Visão Geral do Programa

Nessa função são implementados os indicadores econômicos (moedas ou índices) utilizados no Datasul EMS, formando assim um histórico desses indicadores.



Importante:


Para obtener el complemento de la información correspondiente a este programa, ver [Extensión de Indicador Económico \(LAR029ZA\)](#).

Manutenção Indicadores Econômicos

Objetivo da tela:	Permitir a implementação de indicadores econômicos utilizados no Datasul EMS.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a janela Inclui Indicador Econômico.
Movimentos	Quando acionado e de acordo com a opção assinalada, apresenta as janelas: - Paridades: exhibe a janela Paridades Indicador Econômico. - Traduções: exhibe a janela Traduções Indic Econômicos.

Inclui Indicador Econômico

Objetivo da tela:	Efetuar a implementação de indicadores econômicos utilizados no Datasul EMS.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros da Localização	 Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Indicador Econômico .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Moeda	Inserir o código que identifica o indicador que está sendo implementado.
Validade	Inserir o período de validade do indicador econômico.
Descrição	Inserir a descrição do indicador que está sendo implementado.
Sigla	Inserir a sigla pela qual é conhecido o indicador econômico.

Casas Decimais	Inserir a quantidade de casas decimais a ser utilizado no módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5 no tratamento dos valores de saldo, movimentos e parcelas, sendo que esse número não pode ser superior a 10 decimais.
Cálculo Projec Fasb	Selecionar (sim ou não) se o indicador econômico é utilizado no cálculo de projeção Fasb.
Tipo	Selecionar a opção que determina o tipo do indicador econômico. As opções disponíveis são: - Moeda; - Índice financeiro.
Cotação	Selecionar a opção que determina o tipo de cotação associado ao indicador econômico. As opções disponíveis são: - Percentual; - Valor.
UMP Taxa Informada	Selecionar a opção que determina a Unidade Medida do Período para o Indicador Econômico. As opções disponíveis são: - Dia; - Semana; - Quinzena; - Mês; - Bimestre; - Trimestre; - Quadrimestre; - Semestre; - Ano. Importante: A Unidade de Medida do Período somente é utilizada pelo módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5.
Tipo Capitalização	Selecionar a opção que determina o tipo de capitalização para a operação financeira em questão. As opções disponíveis são: - Efetiva; - Nominal. Importante: O Tipo Capitalização somente é utilizado pelo módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5.
Dias Descapitaliz	Inserir a quantidade de dias a serem utilizados para descapitalização. No mercado financeiro, toda a cotação de operações de CDI é representada por um percentual anual, descapitalizado para 252 dias úteis, onde esta cotação anual varia diariamente. Como exemplo tem-se a taxa do CDI de 17 de março de 2014 que estava em 16,20% aa, que descapitalizada ao dia estava em 0,059598 (essa descapitalização é feita com base em 252 dias). Já no dia 18 de março a taxa estava em 15,99% aa que significava 0,058880 ao dia. Para tratar essa situação cada UMP deve ter a quantidade de dias que devem ser utilizados para descapitalização, isso porque além do caso do CDI existem outras taxas, que tem período semestral por exemplo, mas a descapitalização não é de 180 dias. Por exemplo se a UMP for anual a quantidade de dias será por default "360", podendo ser alterada para "252", ou em uma UMP semestral a quantidade de dias será por default "180" podendo ser alterada para "182". Caso a quantidade de dias esteja como zero, onde por exemplo o cadastro ainda não foi alterado, o sistema continuará utilizando a quantidade default para cada UMP. No momento do cálculo da taxa descapitalizada, o sistema identifica o indicador econômico, e nesse momento irá descapitalizar a taxa com base no número de dias informado no cadastro do indicador, sendo esta informação levada à planilha para efetuar os devidos cálculos para a operação.
Código Moeda SUNAT	 Inserir o código de moeda relacionado ao indicador econômico estabelecido pela Superintendência Nacional de Aduanas e Administração Tributária (SUNAT).

Paridades Indicador Econômico

Objetivo da opção:	Incluir as paridades para o Indicador Econômico, para isso, deve-se assinalar a opção Paridades e acionar o botão Movimentos na janela Manutenção Indicadores Econômicos.
--------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição
Inclui	Quando acionado, apresenta a janela Inclui Paridade Indicador Econômico.

Inclui Paridade Indicador Econômico

Objetivo da tela:	Incluir as paridades para o Indicador Econômico.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição																		
Moeda Idx	Inserir o código do Indicador Econômico Índice que possui uma cotação que vai se relacionar com o Indicador Econômico Base, gerando uma paridade. Exemplo: <table><tr><td>Base</td><td>Índice</td><td>Data</td><td>Valor</td><td>Tipo</td><td>Cotação</td></tr><tr><td>R</td><td>US</td><td>29.11.99</td><td>0,90</td><td>Real</td><td></td></tr><tr><td>US</td><td>R</td><td>29.11.99</td><td>1,11</td><td>Real</td><td></td></tr></table>	Base	Índice	Data	Valor	Tipo	Cotação	R	US	29.11.99	0,90	Real		US	R	29.11.99	1,11	Real	
Base	Índice	Data	Valor	Tipo	Cotação														
R	US	29.11.99	0,90	Real															
US	R	29.11.99	1,11	Real															
Critério Busca	Inserir o critério utilizado na busca da cotação de determinada data que pode ser: anterior, próximo ou nenhum. Exemplo: Quando a cotação de determinada data não está informada, será utilizada a cotação da data anterior se o critério de busca for igual a "anterior" ou será utilizada a cotação da data seguinte se o critério de busca for igual a "próximo".																		
Periodicidade	Selecionar a periodicidade para a mudança da cotação da paridade. As opções disponíveis são: • Diária; • Mensal.																		
Intervalo	Selecionar o intervalo de tempo que a cotação é alterada. Pode ser dias ou meses, conforme o período de cotação.																		
Origem Cotação	Selecionar a origem da cotação. As opções disponíveis são: • Informada; • Inversa; • Outra Moeda.																		
Final Origem	Inserir a Finalidade Econômica de Origem.  Nota: Esse campo somente é habilitado quando o conteúdo do campo Origem Cotação for Outra Moeda.																		

Traduções Indic Econômicos

Objetivo da opção:	Incluir traduções ao indicador econômico, para isso, deve-se assinalar a opção Traduções e acionar o botão Movimentos na janela Manutenção Indicadores Econômicos.
--------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição
Inclui	Quando acionado, apresenta a janela Inclui Tradução Indicador Econômico.

Inclui Tradução Indicador Econômico

Objetivo da tela:	Incluir traduções ao indicador econômico.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Idioma	Inserir o código que represente um Idioma ao qual o movimento em questão está associado.
Inteiro Singular	Inserir neste campo a descrição do Indicador Econômico inteiro no singular. Exemplo: Real, Dólar
Decimais Singular	Inserir a descrição no singular das decimais do Indicador Econômico. Exemplo: Centavo
Inteiro Plural	Inserir a descrição do Indicador Econômico inteiro no plural. Exemplo: Reais, Dólares
Decimais Plural	Inserir a descrição no plural das decimais do Indicador Econômico. Exemplo: Centavos

Conteúdos Relacionados:

Cotações entre Moedas

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

tabelas_universais

utb

versao_12

manutencao_indicador_economico

utb013aa

indicador_economico



Política de
privacidade

Termos
de uso