

Manutenção Parâmetros Integração Saldo Contábil Objetivo - MGL012AA

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção Parâmetros Integração Saldo Contábil - MGL012AA

Visão Geral do Programa

Permite cadastrar os parâmetros para a importação de saldos contábeis consolidados, realizada por meio do programa [Console Envio Saldos - MGL707ZA](#).

Neste programa devem ser registradas algumas informações adicionais tais como: Servidor FTP (endereço, usuário e senha), código da visão gerencial quando o ERP da empresa controlada for o software Protheus, marcar o campo **Export ERP Datasul** quando o software usado pela controlada for Datasul EMS, bem como o diretório local para o qual deverá ser efetuado o download do arquivo texto, a ser importado para a demonstração posterior no programa [Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA](#).

Manutenção Parâmetros Integração Saldo Contab

Objetivo da tela: Manutenir os parâmetros para a importação de saldos contábeis consolidados.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Parâmetro Integ Saldo Contab . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Modifica	Quando acionado, permite realizar alterações, exceto no campo empresa. As demais informações são específicas de cada empresa responsável sem possibilidade de validações.
Cópia	Quando acionado, é possível realizar a cópia dos parâmetros de integração de uma empresa para outra.

Inclui Parâmetro Integ Saldo Contab

Objetivo da tela: Incluir um novo registro de parâmetros para a importação de saldos contábeis consolidados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Inserir o código da empresa destino, o código cadastrado na empresa origem.  Importante: Como as empresas controladas deverão estar cadastradas na base da empresa controladora, nem sempre os códigos serão os mesmos. Exemplo: O código da empresa destino é "100" e está cadastrado, na base da empresa que solicita os saldos, como empresa "10". Neste caso o código a ser informado será "10". No destino será lido empresa "10" e o sistema destino deverá converter para empresa "100", para gerar os saldos contábeis.
Endereço Serv FTP	Inserir o endereço do servidor de FTP no qual será gravado o arquivo TXT gerado.

Usuário FTP	Inserir o usuário que terá permissão de acesso ao servidor de FTP destino.																																																																	
Senha Usuário FTP	Inserir a senha do usuário que terá permissão de acesso ao servidor de FTP destino.																																																																	
Diretório download	Inserir o diretório no qual o arquivo TXT será gravado, quando for realizado o download do servidor de FTP. ⚠ Nota: É aconselhado informar um diretório de rede. ℹ Importante: Neste campo, quando o servidor de execução RPW estiver sendo executado em ambiente Unix, deverá ser informado o diretório na formatação compreendida pelo Unix.																																																																	
Dir Reprocessamento	Inserir o diretório no qual o arquivo TXT será gravado, quando for realizado o download do servidor de FTP. ⚠ Nota: É aconselhado informar um diretório de rede. ℹ Importante: Neste campo, deverá ser informado um diretório com características de ambiente Windows. Este diretório será utilizado quando for usada a funcionalidade "Reprocessar" do programa Console Envio Saldos - MGL707ZA.																																																																	
Visão Gerencial Ext	Inserir o código da visão gerencial da empresa destino para a geração dos saldos contábeis. ℹ Importante: A definição deste código depende da comunicação entre as empresas controladora e controlada. No sistema Protheus, esta visão gerencial define o demonstrativo a ser utilizado na geração das informações de saldos a serem enviados à controladora.																																																																	
Export ERP Datasul	Quando assinalado, determina que a empresa que gera os saldos contábeis utiliza o ERP Datasul. Quando desmarcado, indica que os saldos serão gerados por qualquer outro sistema. Exemplo: Protheus. ℹ Importante: Este campo será utilizado para a importação dos saldos contábeis, pois caso o TXT seja gerado pelo ERP Datasul, terá um leiaute diferente do TXT gerado pelo Protheus e demais sistemas. O leiaute para o Protheus e demais sistemas será um leiaute único conforme segue abaixo: <table><tr><th colspan="5">Parâmetro marcado - Integração Datasul X Datasul</th></tr><tr><th>Sequência</th><th>Descrição</th><th>Posição Inicial</th><th>Tamanho</th><th>Formato</th></tr><tr><td>1</td><td>Empresa</td><td>1</td><td>3</td><td>X(03)</td></tr><tr><td>2</td><td>Estabelecimento</td><td>4</td><td>5</td><td>X(05)</td></tr><tr><td>3</td><td>Data Lançamento</td><td>9</td><td>10</td><td>99/99/9999</td></tr><tr><td>4</td><td>Conta Contábil</td><td>19</td><td>20</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>5</td><td>Centro de Custo</td><td>39</td><td>20</td><td>X(20)</td></tr><tr><td>6</td><td>Moeda Lancto</td><td>59</td><td>8</td><td>X(08)</td></tr><tr><td>7</td><td>Valor Lançamento</td><td>67</td><td>17</td><td>>>>>>>,>>>,>>9.99</td></tr><tr><td>8</td><td>Natureza (DB/CR)</td><td>84</td><td>2</td><td>X(02)</td></tr></table><table><tr><th colspan="5">Parâmetro desmarcado - Integração Datasul X Protheus e Outros Sistemas</th></tr><tr><th>Sequência</th><th>Descrição</th><th>Posição Inicial</th><th>Tamanho</th><th>Formato</th></tr><tr><td>1</td><td>Empresa</td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Parâmetro marcado - Integração Datasul X Datasul					Sequência	Descrição	Posição Inicial	Tamanho	Formato	1	Empresa	1	3	X(03)	2	Estabelecimento	4	5	X(05)	3	Data Lançamento	9	10	99/99/9999	4	Conta Contábil	19	20	X(20)	5	Centro de Custo	39	20	X(20)	6	Moeda Lancto	59	8	X(08)	7	Valor Lançamento	67	17	>>>>>>,>>>,>>9.99	8	Natureza (DB/CR)	84	2	X(02)	Parâmetro desmarcado - Integração Datasul X Protheus e Outros Sistemas					Sequência	Descrição	Posição Inicial	Tamanho	Formato	1	Empresa	1	2	
Parâmetro marcado - Integração Datasul X Datasul																																																																		
Sequência	Descrição	Posição Inicial	Tamanho	Formato																																																														
1	Empresa	1	3	X(03)																																																														
2	Estabelecimento	4	5	X(05)																																																														
3	Data Lançamento	9	10	99/99/9999																																																														
4	Conta Contábil	19	20	X(20)																																																														
5	Centro de Custo	39	20	X(20)																																																														
6	Moeda Lancto	59	8	X(08)																																																														
7	Valor Lançamento	67	17	>>>>>>,>>>,>>9.99																																																														
8	Natureza (DB/CR)	84	2	X(02)																																																														
Parâmetro desmarcado - Integração Datasul X Protheus e Outros Sistemas																																																																		
Sequência	Descrição	Posição Inicial	Tamanho	Formato																																																														
1	Empresa	1	2																																																															

2	Filial	3	12	
3	Data Lançamento	15	10	99/99/9999
4	Número Lote	25	6	
5	Sub Lote	31	3	
6	Número Doc	34	6	
7	Moeda Lacto	40	2	
8	Tipo Lancto (DB/CR)	42	2	
9	Tipo de Saldo	44	1	
10	Conta Contábil	45	70	
11	Centro de Custo	115	20	
12	Item Contábil	135	20	
13	Classe de Valor	155	20	
14	Valor Lançamento	175	17	99999999999999,90
15	Entidade Contábil 05	192	20	
16	Entidade Contábil 06	212	20	
17	Entidade Contábil 07	232	20	
18	Entidade Contábil 08	252	20	
19	Entidade Contábil 09	272	20	
20	Histórico	292	250	

Conteúdos Relacionados:

- Console Envio Saldos - MGL707ZA
- Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mgl](#)
[contabilidade_gerencial](#)
[manutencao_parametros_integracao_saldo_contabil_objetivo](#)
[mgl012aa](#) [versao_12](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)